
$\widehat{\mathcal{J}}$ ログラ ム解読法 入門)

PC-9800シリースで ザ・プロテクトII プログラム解読法入門 #上智博·技術開発室

Protect [



新刊書籍発売中

Microsoft C Ver 3.0 ユーザーズガイド

MS-Cの操作法から言語仕様、ライブラリ関数の使い方など、そのすべてを詳細に解説しユーザの便に供する。 A5判 定価3,200円 送料300円

Microsoft C Ver 3.0 テクニカルガイド

C言語を駆使してMS-DOSの機能を十分に引き出すための、ユーザに耳よりなテクニックを紹介。

A5判 定価3,200円 送料300円

PC-9800シリーズ BASICユーティリティブック

DISK-BASIC上で動作する各種 ユーティリティを満載し、全98ユーザ の便宜をはかるプログラム集。

B5判 定価2,800円 送料300円

PC-9800シリーズ MS-DOSユーティリティブック

C言語やアセンブラによる各種ユーティリティプログラムを掲載し、バージョンアップ時のアドバイスなど、技術の向上にも役立つ。

B5判 定価2.800円 送料300円

PC-9801 VM/UV/VX/LT テクニカルガイド

PC-98 新機種をフルに使いこなす ために、ハード、ソフトの両面からその 利用法を徹底的に解説。

B5判 定価2,800円 送料300円

秀和システムトレーディング株式会社 定価 2,200円

ISBN4-87966-116-3 C3055 ¥2200E



P(-9800到J-7.売行良好書のご案内

●ユーティリティプログラムMS-DOS I コマンドアプリケーション | B5判|| 定価2,900円|| 送料300円| 別売ディスクパック版|| 定価8,800円|| 送料300円 |A5判||定価1,900円||送料300円| 別売ディスクパック版||定価5,800円||送料300円

● ユーティリティプログラムMS-DOSⅢ システムアプリケーション

●ユーティリティプログラム応用実例集 | B5判|| 定価2,900円|| 送料300円| 別売ディスクパック版|| 定価8,800円|| 送料300円

● N88-日本語BASIC(86) インタプリタとコンパイラ B5判 定価2,500円 送料300円 別売ディスクパック版 定価8,800円 送料300円 B5判 定価2,800円 送料300円 別売サービス版 定価8,800円 送料300円

究i 例のプロナクトは回続か



一つの回答を示し、プロテクト技術の努 限界 といわれて久しいプロテクト技術論

PC-9800シリース"

ザ·プロテクトII

プログラム解読法入門

井上智博•技術開発室

Protect [

SHUWA SYSTEM TRADING CO.,LTD.

■注意

- [1]本書は筆者等が独自に調査した結果を出版したものです。
- [2]本書は内容について万全を期して作製いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、 記載もれなどお気付きの点がありましたら、出版元まで書面にてご連絡ください。
- [3]本書の内容に関して運用した結果の影響につきましては、上記[2]項にかかわらず 責任を負いかねます。ご了承ください。
- [4]本書の全部または一部について、出版元から文書による許諾を得ずに複製すること は禁じられています。

PC-9800シリース"

ザ·プロテクトII

プログラム解読法入門

井上智博•技術開発室

秀和システムトレーディング株式会社

まえがきにかえて

■どうしても複製がとれないとき

プロテクトを取り巻く情勢は刻々と変化しています。前巻 『PC-9800 シリーズ ザ・プロテクト』が発行されたのが 1986 年の 11 月でした。もうそれから 1 年以上が経過していることになります。プロテクトという言葉自体もさまざまな意味に変化しました。プロテクトに対する考え方もずいぶんと変りました。

本書の主題に入る前に、まずプロテクトということがらについて、もう一度見つめ直してみようと思います。

■"究極のプロテクト"は本当に究極か

"究極のプロテクト"すなわち、絶対に破れないプロテクトは可能か? この答えは皆さんでお出しください、というのが前作の回答でした。新しいプロテクトが開発されれば、それは常にその時代の究極でした。しかし、その新しいプロテクトに対抗するための手段が考案されると、それは究極ではなくなってしまいます。ちょうど"いたちごっこ"にたとえられるように、強力なプロテクトが開発されれば、それを上回る強力なコピーツールが開発され、それに対抗するべく、さらに強力なプロテクトが開発される……といった具合です。こう考えると、この"いたちごっこ"は、プロテクトとコピーツールの歴史といってもよいでしょう。この歴史を振り返ることによって、その時代時代での"究極のプロテクト"がわかるわけです。

"究極のプロテクト"とは、絶対にコピーのとれないプロテクトをいいます。 4,5年前まではプロテクトそのものの存在が希少で、たとえあっても、それはとるにたらないものばかりでした。それでも当時としては"究極"であったのです。

たとえば、次のようなものです。

まず、フロッピディスクを BASIC でフォーマットします。そこにソフトウェアを順々に格納していくわけですが、よほど大きなソフトウェアでない限り、フロッピディスク上には空きが生じます。

その空き領域へは、フォーマットしてから書き込みが行われていないわけですから、フォーマットしたままのデータが入っているはずです(BASIC の場合、ふつう FFH)。しかし、このプロテクトでは、ここを 00H などと異なる値にしておくのです。backup.n88などを用いてふつうにコピーをとれば、この部分まではコピーされませんから(backup.n88は、ファイルが存在するトラックのみをコピーするように設計されている)、チェックすればオリジナルか複製かがわかるわけです。具体的には、この部分は最終トラック(2Dであったので 79)の最終セクタ(16)に設定されていました。これを BASIC から DSKI\$を用いて読んでいたのです。

A\$= DSKI\$ (1,1,39,16):IF A\$ < > STRING\$ (255,0) THEN NEW

プログラムを解読し、このような内容の行を発見できなければ、 なぜプログラムが停止し、リストが消えてしまうのかがわからない わけです。この方法は、backup.n88 や xfiles.n88 などの標準的な コピープログラムに対して有効でした。一般のユーザに対しては、 この程度の水準で十分だったのです。

その後、セクタ長を変化させるというプロテクトが出現しました。その目的は、コピープログラムの動作を停止させることにありました。backup.n88 などでは、BASIC の標準的なフォーマットを対象としていたため、コピーできないトラックが存在すると、そこで動作を停止してしまうのです。このようなタイプのプロテクトが出現したあたりから、コピーツールと呼ばれるソフトウェアが、徐々に姿を現しはじめました。

それからは、FDC(フロッピディスクコントローラ)の規格外のフォーマットを用いたり、特殊な装置を用いてフォーマットを行ったりと、より複雑で難解なプロテクトが考案されてきます。最も高度なプロテクトの類に、フォーマット時の回転数(または書き込みクロック)を変化させるというものがありますが、これもアナログコピーを行うことによってコピーすることができます。現在では、フロッピディスク上のフォーマットを読み取るのではなく、電気信号の変化を読み取る段階にまできているのです。

■プロテクト成立のための条件

さて、いろいろなプロテクトが多数存在しますが、プロテクトの 最終目的はいったい何なのでしょう。それは、いうまでもなく"コ ピーが使えない"ようにすることです。ところで、この"コピーが使 えない"ようにするためには、どのような条件が満たされなければ ならないでしょうか。逆にいえば、どの条件をなくせばプロテクト の効力がなくなるのでしょうか。もう一度見直してみましょう。

プロテクト成立のための条件は、まずコピーできないということです。コピーができなければ、複製品そのものが作成できないわけです。これはプロテクトの基本ともいえます。

ここでコピーできないとは.

- ・標準的なバックアッププログラム (backup.n88,DISKCOPY コマンドなど)
- 市販されるプロテクトを対象としたコピーツール

によってコピーされないことをいいます。前者は、自ら動作する OS のファイルフォーマットに逆らうもの全部がコピーできないの に対し、後者は、あらかじめそのようなものにも対応するかたちで 存在しています。前者に対しては、前述したセクタ長を変化させる などの単純な手段で対抗できますが、後者では、そのようなものは 当たり前ですので、もっと複雑な手段が必要となってきます。

コピーツールによって、コピーすることのできないプロテクトについては、既刊 $\PPC-9800$ シリーズ ザ・プロテクト』を参照してください。

プロテクト成立のための、次の条件は"コピーされたものが動作しない"ということです。こうなると、コピーには成功したように見えても、いざ動作させてみると動かないという事態が発生するわけです。実際には、ソフトウェアが実行されている途中でフロッピディスクのフォーマットをチェックし、オリジナルであるかどうかを調べればよいのです。中には、コピーツールでコピーされてしまうように見えるものもあります。したがって、フォーマットが正常であるかどうかを確認することは、絶対に必要なことなのです。

プロテクト成立のためには、この2つの条件の満たされることが必要です。ここで示した条件はかなりおおざっぱなもので、詳しく突き詰めればもっと多様な条件が出てくるはずです。しかし、おおかたはこのようなところです。プロテクトとは、さまざまな手段を講じて、この条件を満たすためのものなのです。

■コピーツールの方法

コピーツールの役割りは、プロテクト成立のための条件を満たさ せないようにすることです。

1番目の条件に対しては、コピーツール自体がさまざまなフォーマットを判別でき、かつ、それを作成することのできることが条件となります。すなわち、どのようなフォーマットが現れても、それを正確に判別できて、それと同じフォーマットを再現できることが必要なのです。従来は、コピーツールといえばこの能力を最も重視しました。

しかしここで問題が出てきます。それは正しくコピーされたかどうかはコピーツールにはわからないということです。正しくコピーされていなければ、いくらコピーが正常に終了しても、プログラムの実行中に、オリジナルかどうかのチェックが行われてしまえば、そこでおしまいになります。

そこでコピーツールでは、2番目の条件を満たさせないようにする必要があります。同じフォーマットが作成できない場合に、オリジナルかどうかのチェックを行わせないようにするのです。

オリジナルかどうかのチェックを行うのはソフトウェア側の勝手で、コピーツール側では防ぎようがないと思われてきました。そしてコピーツール側では、ソフトウェアを手作業によって解読して、チェックを行っている場所を捜し出して操作し、常にオリジナルであるという回答を出すようにしてきました。これをファイラーとか、パラメータと呼んでいます(コピーツールにより呼び方が異なる)。

これらはソフトウェアに個別に対応していて、ソフトウェアにかけられているプロテクトを無効にする働きをもっています。一度この方式でコピーしてしまえば、あとは標準的なバックアッププログラムによりコピーすることが可能になります。

■もう一つのプロテクト

フロッピディスクのフォーマットを変化させるといった、ハードウェアによるプロテクトは、もはや行くつくところまで行ったというのが一般的な見方です。では、次なるプロテクトとはと聞かれれば、それはソフトウェアによるプロテクトだといわざるを得ません。皆さんは、ソフトウェアでプロテクトをかけることができるのか、それは破られないのか、という疑問を抱くかもしれません。しかし、それができるのです。ハードウェアによるプロテクトとは比較にならないほど多様なパターンを持ち、複雑で難解なものが実現できるのです。本書では、"もう一つのプロテクト"と題してこれを中心に取り上げます。



本書を読む前に

○プログラム例について

本書には多くのプログラム例が掲載されていますが、アセンブリ言語によるものは、MS-DOS 付属のマクロアセンブラ(MASM version 1.27,3.00)に準拠し、C言語によるプログラムは Lattice C version J3.10 (version 3.00 でも可能)に準拠したものです(Lattice C は別売)。ただし、プログラムは断片的なものであり、そのままのかたちでアセンブラ、あるいはコンパイラにかけることはできません。

また、プリンタへの出力例は、特にことわりのないかぎりは SYMDEBによるものです。なお、SYMDEB独自の機能を使用す ることは極力避けました。DEBUGにおいても、ほとんどが適用 可能です。

○ユーティリティについて

本書には多くのユーティリティが掲載されており、アセンブリ言語で記述されております。そして、そのすべてがMS-DOS上で動作するものです。ここに掲載されるユーティリティは、ソースリストのかたちをなしていますから、実際に実行するにはアセンブルして、実行ファイルの形式にしてやらなければなりません。実行ファイルにするには、ユーティリティによって少し異なる方法をとらなければなりません。

ユーティリティ名の拡張子が".EXE"である場合には、次の手順でアセンブルし、実行型ファイルを作成してください。このとき、MASM.EXE, LINK.EXE とソースファイルが同じディレクトリにあるものとします。また、ソースファイルの名前が"SOURCE. ASM"であるものとします。

MASM SOURCE; LINK SOURCE: ユーティリティ名の拡張子が".COM"である場合には、上記の 手順にさらに以下の手順を追加してください。

EXE2BIN SOURCE SOURCE.COM

同様に、EXE2BIN.EXE が同じディレクトリになくてはなりません。不必要なファイルが残るようであれば DEL コマンドによって削除してください。

○アドレスの表現について

本書では、アドレスの表現を以下のように統一しました。

SSSS:0000

AAAAA

SSSS はセグメントの値で、OOOO はオフセットの値です。またセグメントとオフセットによる表現のほかに、AAAAA という絶対表現も部分的に採用しています。数値は、16 進数であることを明示するために、末尾に"H"サフィックスを付加しています。

○使用機器構成について

本書の執筆にあたって使用した機器の構成は、以下のとおりです。

●本体:

PC-9801M2(8086CPU)/PC-9801VX2(V30.80286CPU)

●実装メモリサイズ:

640KB(PC-9801M3)/640KB(PC-9801VX2)

■ DISK BASIC システムディスク:

 $PC\!-\!98H43\!-\!MW\left(K\right)\left(PC\!-\!9801M2\right)$

PC-98H47-MW(K) (PC-9801VX2)

■ MS-DOS システムディスク:

PS98-121-HMW/PS98-125-HMW

プログラム解読法入門

序

まえがきにかえて (本書を読む前に 8

基礎編

1 解読にあたって 17 1.1 なぜ解読が必要か 17 1.2 解読にのぞむ 19

- 2 解読の定石 29
- 2.1 ファイルを調べよう 29
- 2.2 まずは比較検討を 37
- 2.3 INT 1BH発見がポイント 38
- 2.4 環境変数を調べる 40



- 解読支援ツール 41
- 3.1 実行中断・レジスタ値表示 41
- 3.2 ディスクアクセスのロギング 51
- 3.3 システムコールのロギング 62

応用編I

	1	プロテクト表現のテクニック	65
	1.1	チェック→エラーは早すぎる	65
	1.2	エラーを出すだけでは能がない	69
_		プロテクトの方法は1つではない	74

4	

2 プログ	ブラムを読みに	こくくする
-------	---------	-------

- 2.1 意味のない命令を多用する 83
- 2.2 定石をあえて破る 92
- 2.3 意味のない分岐 99
- 2.4 未定義命令を使う 100
- 2.5 ソフトウェア割り込みを使う 103
- 2.6 ハードウェアを頻繁にアクセス 107

- 3 目立つ命令をかくす 109
- 3.1 INT命令をかくす 109
- 3.2 IN/OUT命令をかくす 115
- 4 MS-DOS版プロテクト技法
- 4.1 不良クラスタを作る 117
- 4.2 ダミーファイルを作る 129
- 4.3 チェックの方法 131



応用編Ⅱ

- ツールに対抗する 135
- 1.1 ツールの命を無効にする 135
- 1.2 親をチェックする 146
- 1.3 実行時間をチェックする 152
- 1.4 常駐型ツールに対抗する 170

2 暗号化のテクニック 175 2.1 暗号化の方法 175 2.2 復元の方法 193 3 プログラムをかくす 195

3.1 プログラムをVRAM上に置く 195 3.2 プログラムをスタック上に置く 201 3.3 メッセージをプログラムに 207

錯乱のためのテクニック 213 4.1 自分自身を転送する 213

4.3 自分自身を書き換える 220

5 ワナをかける 221

221 5.1 書き換えを無効にする 225 5.2 バンク切り替えを使う

5.3 タイマ割り込みを使う 229

5.4 スタックを書き換える 233

既存の知識を破棄させる 237

6.1 割り込みベクタをすり替える 237

7 プログラム実行のテクニック 243

7.1 プログラムを並行実行する 243

7.2 裏で本物を走らせる 249

資料編

- 1 CPU 255
- 1.1 搭載されるCPU 255
- 1.2 メモリ管理 257
 - 1.3 レジスタ 260
 - 1.4 アドレシングモード 264
 - 1.5 その他のことがら 266

2 OS 269

- 2.1 OS起動のメカニズム 269
- 2.2 MS-DOSの構造 273
- 2.3 DISK BASICの構造 280

- 3 マシン 283
- 3.1 割り込み 283 3.2 I/ O 284

付録

- A SYMDEB機能一覧 290
- B PC-9801割り込み一覧 292
 - C PC-98011/ O一覧 294
- D INDEX 296

基礎編



- 1. 解読にあたって
- 2. 解読の定石
- 3. 解読支援ツール

基礎編では、プログラムを解読する立場に立ったプログラム解読 に関する基礎的なことがらについて触れます。プログラムの解読が 必要な理由や解読の手段、定石など、知っておかなければならない ことばかりです。また、解読の際に便利に使える種々のユーティリ ティも掲載しました。ぜひご活用ください。

1

解読にあたって

基礎編のはじめでは、解読という行為全般に対して解説します。 そもそも解読が必要であるというのはなぜか、解読の方法は決まっ ているのかなどという疑問があるかと思います。そこで、ここでは 解読の必要性と、いくつか考えられる解読の手段について紹介した いと思います。

1.1 なぜ解読が必要か

そもそもなぜ解読が必要なのか? 本書の序章でも書きましたが、ソフトウェアにかけられるプロテクトは、年々(月々?)複雑化の途をたどり、それに対応するコピーのための手段も、次々と高度なものが生み出されています。FDC その他のハードウェアを用いたものには、コピー不能なものがあり、FDC 単体では完全にコピーできないものも存在します。

そこで、コピーツールでは対策として、プロテクトの成否をチェックしている部分(これをチェックルーチンと呼ぶ)を手作業によって捜し出し、この部分を無効にしてしまうという方法が考えられました。このような作業は自動化できないため、あくまでも人間の手によって行われてきたのですが、問題となるのは、チェックルーチンのありかです。チェックルーチンが誰にでも見つけられ、かつ、それが簡単に無効にできるならチェックルーチンの存在意義があり

ません。そこでチェックルーチンを作成するプログラマは、持ち得る技術の限りをつくして、複雑難解なチェックルーチン作りに励むのです。ここでいうチェックルーチンを捜す作業を、本書では「解読」と呼んでいます。

さて、プロテクトキラーと呼ばれるプロテクト外し屋は、このチェックルーチンを捜して無効とする(これをプロテクトを外す、アンロックにするなどといいます)作業を行うわけですが、チェックルーチンを作成したほうも、あの手この手で引っ掛けてこようとしますから、生半可な気持ちでは外すことができません。そこで両者の闘いが始まるわけです。

もうおわかりでしょう。当然のことのようですが、チェックルーチンの場所というのは決っていません。それどころか形態も決っていません。また、いつ実行されるのかも決っていません。極端な話、その存在すらも解読する側から見たら不明なのです。

そこでチェックルーチンについて知るには、まず解読が必要なのです。チェックルーチンの全貌は、解読した結果、明らかになるといっても過言ではないでしょう。

また、それはチェックルーチンを捜すことから始まる高度な知的 遊戯ともいえるパズルを楽しめます。みなさんはチェックルーチン 作成者が仕掛けるあの手この手のわなをクリアするとき、たまらな い面白さを感じることでしょう。

1.2 解読にのぞむ

さて、いよいよ解読にのぞむ段階で、いったい何をしたらよいかわからない読者も多いことでしょう。それもそのはず、解読というのは必ずしも必要な作業ではないからです。プログラムは組めても、プログラムを読むことはできない、そのような読者のために、解読の常套手段ともいえることがらについて説明しましょう。

■リストをとる

解読と聞けば、まずプログラムの逆アセンブルリストが連想されるでしょう。逆アセンブルリストとは、プログラムを構成する命令の集まりを解釈し、それに対応する命令ニーモニックの列を作成するものです。数値で表現される命令を、私たち生身の人間は理解できませんから(ふつう、理解することはできても瞬時には理解できない)、見てすぐわかるニーモニック("MOV AX,BX"など)のかたちに変換するわけです。この逆アセンブルリストを作成するには、対象とするソフトウェアの動作形態(動く環境など)を知らなければなりません。ここでは、形態別に逆アセンブルリストのとり方について紹介しましょう。

まず、動作する OS(オペレーティングシステム)のはっきりしている場合です。たとえば、N88-DISK BASIC であるとか、 MS-DOS version 3.10 であるとかという場合です。このような場合には、必ず OS に標準で逆アセンブルリストを見るための機能(解読が直接の目的ではないが、とにかく含まれる)が添付されているはずですから、これを使用します。参考までに、DISK

BASIC では MON コマンド内部の L コマンドが、MS-DOS では SYMDEB、あるいは DEBUG コマンド内部の U コマンドを使用 することができます。さらに、あくまでも参考までに紹介しておけば、CP/M86 では DDT86 を使用できます。現在、大部分のビジネス用アプリケーションソフト(日本語ワードプロセッサ、データベース、表計算ソフトなど)は、OS をベースとして動作しますので、そのようなプログラムを解読するには、OS 上のツールを使用することができるわけです。

次に、動作する OS がないか、または独自の OS を用意している場合です。このような場合には、IPL と呼ばれるプログラムから解読が必要です(IPL については資料編を参照)。多くのゲームソフトや一部のビジネス用アプリケーションソフトなどが、このようなタイプに属します。とにかく MON コマンドや SYMDEB, DEBUG コマンドのようなものは期待できませんので、他の OS のものを流用するか、専用のツール(市販されている)を使用するしかないでしょう。

OS 上のソフトウェアの逆アセンブルリストをとるには、まずそのプログラムをメモリ上にロードします。ただし、DISK BASIC と MS-DOS とでは手順が異なりますので、別個に説明します。

DISK BASIC の場合、プログラムが BASIC である場合には、MON コマンドを使用する必要はありませんが、機械語プログラムである場合には、それをメモリ上に読み込み、逆アセンブルする必要があります。プログラムの読み込みは、BLOAD コマンドによって行いますが、あらかじめプログラムのロードされるべきセグメントの位置を調べておき、CLEAR,DEF SEG 両コマンドによってプログラム領域を確保しておきます。そして BLOAD コマンドを実行したあと、MON コマンドに入ります。MON コマンド内ではLコマンドによってプログラムの逆アセンブルを行います。このと

き、Pコマンドによってプリンタ出力が可能な状態にしておけば、 画面に表示されるリストが、同時にプリンタへも出力されます。

MON コマンドによってシステムディスク(バージョンによっては含まれていないかもしれない)に含まれる機械語 プログラム "mouse.cod"をメモリ上へロードして、逆アセンブルした例を図 1.1 として示します。

■図 1.1 "mouse.cod"の逆アセンブル例 ——

clear ,&h4000 🗐			- 機械語フログラム領域を確保
Ok		ATTION OF THE PARTY OF THE PARTY.	
def seg=&h4000			- 領域の先頭にセグメントを定義
Ok			
bload "mouse.cod			- マウスドライバをロード
Ok mon 🕖			- モニタに入る
h] 100 0			- モニァにへる - マウスドライバのエントリを逆アセンブル
0100 E97308	JMP	0976	- ジャンフしている
0103 90	NOP	0310	7177017
0104 15DF00	ADC	AX, OODF	
0107 0000	ADD	[BX+S1]	. A1
0109 0000	ADD	[BX+SI]	
0108 0000	ADD	[BX+SI]	
010D 0000	ADD	[BX+SI]	
010F 0000	ADD	[BX+SI]	AL
0111 0000	ADD	[BX+SI]	, AL
0113 0000	ADD	[BX+S]	, AL
0115 0000	ADD	[BX+SI]	
0117 0000	ADD	[BX+SI]	,AL
h] 1976 🔊			- ジャンフ 先を逆アセンブル
0976 50	PUSH	AX	
0977 53	PUSH	BX	
0978 51	PUSH	CX	
0979 52	PUSH	DX	
097A 56	PUSH	SI	
097B 57	PUSH	DI	
0970 55	PUSH	BP	
097D 1E	PUSH	DS ES	
097E 06			
097F 8CC8	MOV	AX,CS ES,AX	
0981 8EC0	MOV	AX,02[B	V1
0983 8B4702	MUV	MA/02 10	
n ı			

ただし、このとき注意しなければならないことは、MON コマンドにおいては、必ずしも L コマンドが使用できるとは限らないということです。それは、PC-9801U2 以降の機種において、MON コマンドの拡張機能の使用有無がメモリスイッチによって指定できるからで、設定によっては、A,L,E などのコマンドが使用できない

状態になっています。そのような場合には、システムディスクに入っているユーティリティ switch.n88 を用いて、メモリスイッチの書き換えを行ってください。

また、Lコマンドでは、逆アセンブル不可能な命令もありますので注意が必要です。逆アセンブルできない命令とは、セグメント外ジャンプ、セグメント外 CALL、セグメント外 RET 命令です。これらは、リスト上では"??"で表示されますが、続く命令の解釈に食い違いが生じる可能性がありますので、同様に注意が必要です。

MS-DOS の場合では、話は簡単です。SYMDEB あるいは DEBUG を起動する際に、パラメータにロードするプログラム名 と、さらにそれに与えるパラメータを並べるのです。そうすれば、 SYMDEB/DEBUG のコマンドが表示され、メモリ上にロードされたプログラムが、いつでも実行可能な状態になっていますので、 U コマンドを用いて逆アセンブルを行うのです。このとき、使用したツールが SYMDEB であれば、} コマンドを用いてリストをプリンタやファイルへリダイレクトすることができます。

SYMDEB/DEBUGは、本書では重要な役目を果しますので、その機能について巻末に付録を設けました。参考にしてください。例として、SYMDEBによるコマンド"COMMAND.COM"の逆アセンブル例を、図 1.2 に示しておきます。

以上、簡単に OS 上のプログラムについての、逆アセンブルリストのとり方について説明してきましたが、詳細はそれぞれについてのマニュアルを参照してください。また、逆アセンブルリストと同様に重要なダンプリストも、MON コマンド、SYMDEB/DEBUGコマンド双方で、Dコマンドによってとることができます。プリンタへの出力方法も同様です。

OS を持たないか、独自の OS を持つ場合には、市販されている

■図 1.2 "COMMAND.COM"の逆アセンブル例

```
A>symdeb command.com
                                      -command. com を解析する
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-u100 0
                                      -COM ファイルはここから逆アセンブル
2F81:0100 E92D0D
                                  0E30 -
                           IMP
                                           - ジャンプ命令がある
2F81:0103 BA040B
                          MOV
                                  DX,0B04
                                  AX,0005
2F81:0106 3D0500
                          CMP
2F81:0109 741B
                           JZ
                                  0126
2F81:010B BADCOA
                          MOV
                                  DX, OADC
2F81:010E 3D0200
                          CMP
                                  AX,0002
2F81:0111
          7413
                           .17
                                  0126
2F81:0113 BA7E0A
                          MOV
                                  DX, OA7E
                                      ジャンプ先を逆アセンブル
2F81:0E30 BC5D07
                           MOV
                                  SP,075D
2F81:0F33 B430
                          MOV
                                  AH, 30
                                                                  :101
2F81:0E35 CD21
                           INT
                                  21
2F81:0E37 86E0
                          XCHG
                                  AH, AL
2F81:0E39 3D0A03
                           CMP
                                  AX,030A
2F81:0E3C
          7205
                           JB
                                  0E43
                          CMP
                                  AX,030A
2E81:0E3E 3D0A03
2F81:0E41 7612
                           JBE
                                  0E55
```

専用のツールを用いないなら、とりあえずは DISK BASIC の MON コマンドを用いて解析を行ってみましょう。このとき、使用 する DISK BASIC のシステムディスクは、できるだけコンパクト なものがよいでしょう(そのほうがメモリを圧迫しないで済むから です)。とりあえずは、必要最小限の機能を備えているものとして、PC-9801M2 用の PC-98H43-MW(K)がよいでしょう。また漢字変換機能などの、必要がないと思われる機能については、メモリ上にロードしないようにします。具体的には、

How many files (0-15)?

の問いに対して、ドライブのふたを開けてリターンキーを押します。 BASIC が起動し MON コマンドを実行したら、とにかく、目的 のフロッピディスク上の IPL をメモリに読み込んでみます。

ただしこの場合、必ずしも MON コマンドで読める IPL 形式になっているとは限りません。あらかじめ調べてみることが必要です(IPL の形式については、同様に資料編を参照してください)。

参考までに、IPLの形式を調べる例を紹介します。この例で使用するプログラムは、MONコマンド内部の、Aコマンドで入力できる範囲の短いものですので、いちいちセーブする必要もないと思います。プログラムリストと実行手順、IPL形式の獲得については、図1.3のオペレーション例を参照してください。



IPLの形式を判別したら、その IPL をメモリ上へ読み込みます。 ここで読み込む例を示します。参考にしてください(5 インチ 2HD,セクタ長3の場合)。なお、本来 IPL の読み出される位置は、 資料編で示してあるとおり、1FC0H:0000 あるいは1FE0H:0000 です。読み込めたら逆アセンブル作業に入り、実行を追跡してください。

■リストを読む

逆アセンブルリストがとれたら、まずリストを読んでみます。リストを読むには、当然、頭の中で何が行われているかを確認しながらいくわけですが(頭の中で動作をシミュレートする)、このときいくつかの障害が現れます。これはリストを読むときには常についてまわるものです。障害とは以下にあげるものです。

- ① コードとデータの分離
- ② 動作とアルゴリズムの対比
- ③ 読みにくさ
- ④ マシンの知識
- ⑤ 意図的な妨害

①は、いま読んでいるところが読むべきコード領域なのか、無視するべきデータ領域なのかがわからなくなるということです。これを解決するには、まずプログラムの逆アセンブルを行う前に、ダンプを行ってみることです。ダンプによってメッセージなどがあれば、その周辺はデータ領域であると推測できます(データが暗号化されている場合、この方法は使えません)。

②は、命令を解読していても、それが何をやっているのかわからなくなる場合があることです。「そんなものは当人のスキル不足である」といわれればそれまでですが、経験から流れを摑むしかないようです。とにかく場数をこなせば、カンが冴えてくるはずです。

場数をこなせば、おぼろげながらにも「ここは怪しい」、「ここは プロテクトとは無関係だな」などと推測できるようになり、それが 的確であれば、大幅な作業の簡略化になるわけです。もっとも確固 たる根拠のない、いい加減なものですから濫用は禁物です。

③は、プログラミングを行った人間のスキル不足による、下手なプログラムに出合った場合です。とにかく必要以上に複雑で、かつ適切な方法を用いないなど、理解の及ばない範囲にあるものが該当します。しかし、わざと汚いプログラムにしていたり、また実行効率を優先して美しさを捨てている場合もありますから、いちがいにそうとはいいきれません。

④は、マシンに独自の割り込み命令やハードウェアへの頻繁なアクセスなど、それに対抗するための知識がない場合には、解読が困難になるということです。とにかく、資料を揃えて解読にのぞむか、それなりの知識を頭に叩き込んでおくしかありません。少なくとも何に関連する仕事なのか、ぐらいはすぐわかるようにする必要があります。

⑤に該当するのは、本書で紹介する意図的にプログラムが読めないようにしたものに出会った場合です。意図的に読めないようにしているのですから、読めるからといって安心はできません。読めることが実は大きな落とし穴だったりするわけです。

以上の障害を意識してリストを読み進むわけですが、人間の処理できる能力を越えたプログラムの場合、解読は停止せざるを得なくなります。長大なプログラムを1から解読するのでは無駄が多すぎます。できれば必要な箇所のみの解読で済ませたいものです。いずれにしても解読は、最初の部分と要所要所のみと考えたほうがよいでしょう。

■実行を追う

リストを頭で追うのに対し、こちらはプログラムを実際に実行させながらそのようすを追うというものです。もちろん、ある程度の刻みをもって実行させ、その途中経過(レジスタの変化、実行中の命令など)を追います。この場合、人間が判断すべき分岐命令などは、実際の実行状況に応じて自動的に判断されますから、間違いが起こりにくく、かつ手早く行えるという利点を持ちます。しかし、すべてのプログラムが実行追跡可能なわけではありませんし、場合によっては暴走してしまいます(割り込みを使ったプログラムや、プログラムのロード位置を固定していて、システムを破壊してしまう場合など)。

特にトレースモードによって実行を1命令ごとに追うのは、サブルーチンや割り込み処理ルーチンまでのすべての実行を追うことになってしまいます。正常に復帰できなかったり、とんでもないところまで追跡を行ったりして効率よくありません(SYMDEBではそのような状況を解決するために、サブルーチンや割り込みを1個の命令とみなして実行してしてから、結果を表示するようなコマンドも用意されています)。

また、ブレークポイントを置いて実行を中断しようとしても、実行がブレークポイントに達しなければプログラムは停止せず、どんどん先に進んでしまいます(SYMDEBでは、複数のブレークポイントを置くことで対応)。

以降、基礎編では解読の際の参考になるような知識、テクニックを紹介していきます。話をまとめるために、対象の OS を MS-DOS、解読用ツールを SYMDEB/DEBUG に限定します。しかし、見方を変えれば DISK BASIC やその他の OS でも応用可能ですから、参考にしてください。





解読の定石

プログラムを解読するにあたっては、いくつか定石ともいえることがらがあります。ここでは、この定石について紹介します。

2.1 ファイルを調べよう

MS-DOSでは、プログラムはファイルのかたちでフロッピディスク上に存在し、また、MS-DOSにかかわる多くのファイルが、フロッピディスク上に存在します。ファイルについて調べてみるのが解読の第一歩でしょう。

■IO. SYS, MSDOS. SYS, COMMAND. COM

MS-DOSを構成する主なパーツは、IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM の3つです。これらには手を加えないことが暗黙の規則と決まっているようですから、疑う必要はないでしょうが、徹底するなら一応チェックしておきましょう。見るべき点は、タイムスタンプとサイズです。

さっそく DIR コマンドを用いて、解析しようとするシステムディスクのファイル一覧を見てみます。多くの場合、表示は図 2.1 の

ようになるか、あるいは大なり小なり似たものになるでしょう。

■図 2.1 DIR コマンドによる表示

```
- ドライブA のディレクトリー覧をみる
A>dir a:
 ドライブ A: のディスクのポリュームラベルはありません.
ディレクトリは A:¥
                                             -10. SYS, MSDOS. SYS は表示されない
COMMAND
         COM
                 24145
                        86-10-13
                                   0:00
ASSIGN
         COM
                 1787
                        86-10-13
                                   0:00
ATTRIB
                  8262
                        86-10-13
                                    0:00
         EXE
BACKUP
         EXE
                 22570
                        86-10-13
                                    0:00
                 9760
                        86-10-13
                                    0:00
CHKDSK
         EXE
COPY2
         COM
                  3344
                        86-10-13
                                    0:00
COPYA
         COM
                  1319
                        86-10-13
                                    0:00
CUSTOM
         COM
                 5737
                        86-10-13
                                    0:00
                        86-10-13
                                    0:00
                 21248
DICM
         COM
DISKCOPY
         COM
                  6896
                        86-10-13
                                    0:00
DUMP
         COM
                  1999
                        86-10-13
                                    0:00
EDLIN
         EXE
                  7426
                        86-10-13
                                    0:00
EXE2BIN
                  2880
                        86-10-13
                                    0:00
         EXE
         EXE
                 14394
                        86-10-13
                                    0:00
FIND
                  6525
                        86-10-13
                                    0:00
         EXE
FORMAT
         EXE
                 35070
                        86-10-13
                                    0:00
                        86-10-13
                  8946
                                    0:00
JOIN
         EXE
KEY
         COM
                  4591
                        86-10-13
                                    0:00
                  2918
                        86-10-13
LABEL
         EXE
                  319
                        86-10-13
                                    0:00
MORE
         COM
                  8472
                        86-10-13
                                    0:00
PRINT
         EXE
RECOVER
         EXE
                  4381
                        86-10-13
RESTORE
         EXE
                        86-10-13
                 20888
SPEED
         COM
                  1209
                        86-10-13
SUBST
         EXE
                  9864
                        86-10-13
SWITCH
         COM
                  2441
                        86-10-13
                                    0:00
                  2917
                        86-10-13
SYS
         EXE
RENDIR
         COM
                  2668
                        86-10-13
                                    0:00
                        86-10-13
USKCGM
         COM
                  4181
SHARE
         EXE
                  7904
                        86-10-13
                                    0:00
SORT
         EXE
                  1680
                        86-10-13
                                    0:00
MSASSIGN COM
                        86-10-13
                  1518
LINK
         EXE
                 41114
                        86-10-13
                                    0:00
SYMDER
         EXE
                 36538
                        86-10-13
                                    0:00
MAPSYM
         FXF
                 51904
                        86-10-13
                                    0:00
                 24138
                        86-10-13
         EXE
LIB
                        86-10-13
MAKE
         EXE
                 18675
NECDIC
         DRV
                 31190
                        86-10-13
                                    0:00
NECDIC
         SYS
                520192
                        86-10-13
                                    0:00
MENU
         COM
                  7092
                        86-10-13
                                    0:00
MSDOS
         MNU
                  1614
                        86-10-13
                                    0:00
                        86-10-13
SAMPLE
         MNU
                  3548
                                    0:00
RAMDISK
         SYS
                  3056
                        86-10-13
                                    0:00
RSDRV
         SYS
                  1797
                        86-10-13
                                    0:00
MOUSE
         SYS
                  2998
                        86-10-13
                                    0:00
                        86-10-13
                                    0:00
                  2851
MOUSE
NECREN
         DRV
                 64375
                        86-10-13
                                    0:00
FILECONV
                 31648
                        86-10-13
                                    0:00
         EXE
README
                  1531
                        86-10-13
                    81
                        87-01-27
                                   17:18
CONFIG
         BAK
AUTOEXEC BAT
                        86-10-13
                                   0:00
         SYS
                    82
                        87-01-27
       52 個のフ
                    イルがあります
    60416 バイトが使用可能です
A>
```

図 2.1 からもわかるように、多くの場合、COMMAND.COM は表示されても IO.SYS と MSDOS.SYS は表示されません。これは、IO.SYS と MSDOS.SYS には、不可視属性というものが施されているからです。不可視属性とは、ファイルを白日の下にさらさないようにするためのもので、ふつうのファイルには付いていません。

しかし、これら2つのファイルは特に表面に出す必要もなく、変に目立って削除されてしまっても困るので、このような属性が付いているのです。では、図2.2のような操作を行ってください。

■図 2.2 不可視属性を解除する

```
A>symdeb
                                     -デバッガを起動
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
                                    一フログラムを打ち込む
30B9:0100 mov ax,4301
30B9:0103 mov dx,200
                                    - 属性設定を行う簡単なフログラム
30B9:0106 int 21
30B9:0108 int 3
30B9:0109
-e 200 "io sys" 0
                                    - ファイル名を設定
-g=100 @
                                    - 実行してみる
AX=FF00 BX=0000 CX=0000 DX=0200 SP=CE36
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=3089 ES=3089 SS=3089 CS=3089
                                     IP=0108
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
3089:0108 CC
                         INT
-e 200 "msdos.sys" 0 🔊
                                    -ファイル名を設定
-g=100 [d]
                                    - 実行
AX=FF00 BX=0000 CX=0000 DX=0200
DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9
                                    SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                     IP=0108
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
30B9:0108 CC
                          INT
                                 3
- q [d]
                                    デバッガを脱ける
A>dir a: [a]
                                    - もう一度ディレクトリの一覧をみる
 ドライブ A: のディスクのポリュームラベルはありません.
ディレクトリは A:¥
10
         SYS
                                  18:19
                32768
                       86-10-09
                                           --- 赛示された
MSDOS
                28112
                       86-10-13
                                  11:37
                24145
COMMAND
         COM
                       86-10-13
                                  0:00
ASSIGN
         COM
                 1787
                       86-10-13
                                   0:00
ATTRIB
         EXE
                 8262
                       86-10-13
                                   0:00
BACKLIP
         EXE
                22570
                       86-10-13
                                   0:00
CHKDSK
         EXE
                 9760
                       86-10-13
                                   0:00
COPY2
         COM
                 3344
                       86-10-13
                                   0:00
COPYA
         COM
                 1319
                       86-10-13
                                   0:00
CUSTOM
         COM
                 5737
                       86-10-13
                                   0.00
DICM
         COM
                21248
                       86-10-13
                                   0:00
DISKCOPY COM
                 6896
                       86-10-13
                                   0:00
DUMP
         COM
                 1999
                       86-10-13
                                   0:00
EDLIN
         EXE
                 7426
                       86-10-13
                                   0:00
EXE2BIN EXE
                2880
                       86-10-13
                                   0:00
```

```
14394
                         86-10-13
FC
         EXE
FIND
                         86-10-13
                                    0:00
         EXE
                  6525
FORMAT
         EXE
                 35070
                         86-10-13
                                    0:00
JOIN
         EXE
                  8946
                         86-10-13
                         86-10-13
                                    0:00
KEY
         COM
                  4591
ABEL
                  2918
                         86-10-13
                                    0:00
         FXF
                         86-10-13
                                    0:00
MORE
         COM
                   319
PRINT
         EXE
                  8472
                         86-10-13
                                    0:00
RECOVER
         EXE
                  4381
                         86-10-13
                                    0:00
                 20888
                         86-10-13
                                    0:00
RESTORE
         FXF
                                    0:00
SPEED
         COM
                  1209
                         86-10-13
                  9864
                         86-10-13
                                    0:00
SUBST
                         86-10-13
SWITCH
          COM
                  2441
                                    0:00
                  2917
                         86-10-13
                                    0:00
SYS
         EXE
                         86-10-13
RENDIR
          COM
                  2668
                                    0:00
USKCGM
          COM
                  4181
                         86-10-13
                                    0:00
SHARE
          EXE
                  7904
                         86-10-13
                                     0:00
                  1680
                         86-10-13
                                    0:00
          EXE
SORT
MSASSIGN COM
                  1518
                         86-10-13
                                    0:00
                 41114
                         86-10-13
          EXE
                         86-10-13
                                     0:00
SYMDEB
          EXE
                 36538
MAPSYM
                 51904
                         86-10-13
                                     0:00
          EXE
                         86-10-13
LIB
          EXE
                 24138
                                     0:00
          EXE
                 18675
                         86-10-13
                                    0:00
MAKE
          DRV
                 31190
                         86-10-13
                                     0:00
NECDIC
NECDIC
          SYS
                520192
                         86-10-13
                                     0:00
          COM
                   7092
                         86-10-13
                                     0:00
MENU
                                     0:00
          MNU
                   1614
                         86-10-13
MSDOS
                  3548
                         86-10-13
                                     0:00
SAMPLE
          MNU
                                     0:00
RAMDISK
          SYS
                  3056
                         86-10-13
                   1797
                         86-10-13
                                     0:00
RSDRV
          SYS
                   2998
                         86-10-13
                                     0:00
          SYS
MOUSE
MOUSE
                  2851
                         86-10-13
                                     0:00
                                     0:00
                         86-10-13
NECREN
          DRV
                 64375
                 31648
                         86-10-13
                                     0:00
FILECONV
          EXE
README
          DOC
                   1531
                         86-10-13
                                     0:00
                         87-01-27
                                    17:18
                    81
CONFIG
          BAK
                         86-10-13
                                     0:00
AUTOEXEC BAT
                     12
          SYS
                     82
                         87-01-27
                                    17:19
CONFIG
                    イルがあります
        54個のファ
    60416 バイトが使用可能です.
```

ここでもう一度、DIR コマンドを実行してください。一覧に 2 つのファイルが表示されたはずです。表示されたのが確認できたら、タイムスタンプとサイズをメモしておき、オリジナルの MS-DOS のものと比較します。異なっていれば要チェック、同じであっても要チェックです。たとえタイムスタンプとサイズが同じでも、これらはどうにでも操作できます。油断はできません。

また、たとえタイムスタンプやサイズが異なっていても、それは MS-DOS 自体のバージョンが異なる、ということを意味している 可能性もありますので、あたまから疑ってかかるのも考えものです。

A>

タイムスタンプとサイズが同じ場合には、FC コマンドを用いてファイル相互の比較を行ってみましょう。図 2.3 の例は『一太郎 Ver2』『松 86』のシステムディスクと、オリジナルの MS-DOS のシステムディスクを比較したものです。

■図 2.3 ファイルの比較 -

```
A>fc io.sys b:io.sys 🗐 ——fc: 違いは見つかりません。—
                                            ーオリジナルのID, SYSと一太郎のID, SYSを比較
                                        手は加えられていない
A>fc msdos.sys b:msdos.sys 回 fc: 進いは見つかりません.
                                         ----MSDOS. SYS についても同様に調べる
                                            - これにも手は加えられていない
A>fo io.sys b:io.sys
                                            今度は松86で比較
00004CCO: E9 D1
00004CC1: 67 E0
00004CC2: 0E 03
00004CC3: 90 C8
00004D21: E9 D1
00004D22: 10 E0
00004D23: 0E 03
00004D24: 90 C8
00004D30: E9 83
00004D31: 0B C1
00004D32: 0E 04
00005B2A: 21 00
00005B2B: E0 00
00005B2C: 01 00
00005B2D: C1 00
00005B2E: 83 00
00005B2F: D2 00
00005B31: E9 00
00005B32: 90 00
00005B33: F1 00
                                            大量のバッチ /
00005B34: D1 00
00005B35: E0 00
00005B36: 01 00
00005B37: C1 00
00005B38: 83 00
00005B39: D2 00
00005B3B: E9 00
00005B3C: E7 00
00005B3D: F1 00
00005B3E: 83 00
00005B3F: C1 00
00005B40: 04 00
00005B41: 83 00
00005B42: D2 00
00005B44: E9 00
00005845: EC 00
00005B46: F1 00
A>fc msdos.sys b:msdos.sys
fc: 違いは見つかりません.
                                       MSDOS, SYSについては大丈夫であった
```

■CONFIG. SYS

CONFIG.SYS ファイルは、デバイスドライバの登録を行ったり、コマンドプロセッサの指定を行うためのファイルで、システム再構築ファイルと呼ばれます。実際、上の3つのファイルよりも、このファイルを優先して調べたほうがよいでしょう。注目するのは、

DEVICE SHELL

のいずれかで始まる行です。DEVICE は、デバイスドライバを指定するための行であり、SHELL はコマンドプロセッサを指定するための行です。特に注意するのは DEVICE 行であり、ここに何か変わったファイルが登録してあればチェックしておきましょう。 『一太郎 Ver2』の ATOK5A.SYS, ATOK5B.SYS などのように、マニュアルで公開され、その用途が明白であるものならばよいのですが、そうでなければ要チェックです。

そもそも SHELL 行はない場合が多く、たとえあったとしても、 COMMAND.COM がそのまま指定されている場合が多いので、特 に気にする必要はないかも知れません。

■AUTOEXEC. BAT

AUTOEXEC.BAT を調べることは、最初に実行されるプログラムを調べることになります。たいていのアプリケーションでは、このファイルによりアプリケーションの起動が自動化されています。たとえば、『松 86』の AUTOEXEC.BAT ファイルの内容は、次のようになっています。

MATU

これは、何の細工もなしに MATU.COM を起動させることを指示しています。ふつうはこんなものです。

■かくされたファイル

MS-DOS のディスクには、IO.SYS などのように隠されたファイルが多数存在する可能性があります。ちなみに『1-2-3 リリース 2J』などもこのようなファイルが多数存在し、プロテクトの面で大きな活躍をしています。

このようなファイルは DIR コマンドでは表示されませんので、専用のプログラムが必要となります。ここで、カレントドライブのカレントディレクトリ中にある不可視属性の付いたファイルの不可視属性を、すべて解除してしまうユーティリティ DIG.COM を、図 2.4 として紹介します。実行は、コマンド名のみで OK です。

■図 2.4 DIG.ASM ソースリストー

```
DIG. ASM
     カレントドライブ。カレントディレクトリ内のファイルを正規化
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 2ND, 1987
CODE
     SEGMENT
    ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
    ORG
          100H
DIG
     PROC
                    ; 最初のファイルを検索
; ポリュームラベルを除く属性を対象とする
     MOV
          AH,4EH
     MOV
          CX,37H
          DX, DEFAULT_PATH; 検索対象のパス名
     LEA
     LNT
     JC
          DIG_EXIT
                     ; ファイルが見つからない場合
    CALL
          RESET_ATTR
                     ; 属性を解除
```

```
DIG_LOOP:
                          : 続くファイル名を検索
             AH, 4FH
      MOV
      INT
             21H
                          ; ファイルがもうない場合
      JC
             DIG_EXIT
                          :属性を解除
      CALL
             RESET_ATTR
                          ; 次のファイルへ
      JMP
             DIG_LOOP
DIG_EXIT:
                          ; 非常駐終了
      MOV
             AX,4COOH
      INT
             21H
                          ; システム, 不可視, 読み出し専用属性を解除
RESET_ATTR
             PROC NEAR
                          ; デフォルトのDTAのアドレス
      MOV
             BX,80H
             AX,4301H
                          ; 属性変更
      MOV
                          CX,[BX+15H]
      MOV
      AND
             CX,OF8H
      LEA
             DX,[BX+1EH]
             21H
      INT
      RET
RESET_ATTR
             ENDP
                    '*.*',0: 検索対象のファイル名
             DB
DEFAULT_PATH
DIG
      ENDP
CODE
      ENDS
      END
             DIG
```

■図 2.4 DIG.COM ダンプリスト -

00000000 : B4 4E B9 37 00 8D 16 33 01 CD 21 72 0E E8 10 00 : 52F 00000010 : B4 4F CD 21 72 05 E8 07 00 E8 F5 B8 00 4C CD 21 : 729 00000020 : B8 80 00 B8 01 43 8B 4F 15 81 E1 F8 00 8D 57 1E : 682 0000030 : CD 21 C3 2A 2E 2A 00 : : 233

また、マニュアルには公開されていませんが、サブディレクトリもこの属性が付きます。ディレクトリー覧をとってみて、ファイルの量やサイズの総計と残り容量が不釣り合いな場合には要注意です。プログラム DIG は、サブディレクトリに付いている不可視属性も取り去るので安心です。なお、サブディレクトリに対する属性は、システムコールで設定することができません。SYMDEB/DEBUGなどを用いて、直接に属性の書き換えを行わなければならないようです。

■異常なファイル

そもそもコピーが禁止されているソフトウェアでは、すべてのファイルがコピー可能であるとは限りません。そこで、すべてのファイルをダンプするなりして正常に読み出せることを、チェックするようお勧めします。なお、念のためにいえば、確実にデータの記録されている領域をアクセスしないと意味がありません。

ディスクの異常ではなく正常に読み出せないファイルがあれば、 何らかの面でプロテクトに利用されていると思ってよいでしょう。

2.2 まずは比較検討を

ファイルをひととおりチェックしたら、適当なコピーツールでバックアップを試みてみましょう。もっとも、皆さんは解読しようなどと思うぐらいですから、すでにバックアップは試みてあって、そのへんに1枚くらいはころがっているかもしれません。さて、まずはオリジナルを実行してください。正常に動作します。

続けてバックアップを実行してください。正常に動作しませんね。その違いや経過をメモしておいてください。暴走したら暴走、エラーメッセージを出力して MS-DOS へ戻ったならエラーと記録しておくのです。このようなはっきりした兆候はもちろん、ふつうに操作したときのようすも記録しておきましょう。暴走もせずエラーも出さないからといって安心はできません。

皆さんはまったく同じ操作を行って、まったく同じように動作するかどうかを確認します。

一見無駄なようなこの観察が、あとで必ず役に立ちます。

2.3 INT 1BH発見がポイント

INT 1BH というのは、あまりにも有名なディスクアクセスを行うための割り込み命令です。PC-9801では、この命令はディスクBIOS に割り当てられており、この命令を実行することによって、ディスク BIOS を使用することができるわけです(詳細は既刊『PC-9800シリーズ ザ・プロテクト』を参照)。

なぜ INT 1BH が重要かというと、プロテクトのチェックに、この INT 1BH を用いている場合が多いからです。INT 1BH はかなり細かな操作まで行うことができるため、チェック程度であれば INT 1BH で十分事足ります。この INT 1BH を捜すことは、プロテクトチェックを行っている場所を捜すことになります。

INT 1BH は容易に捜すことができます。プロテクトチェックを行っていそうなプログラムファイルをデバッガで読み込み、デバッガの検索機能を使って位置を見つけます。例として、FORMAT. EXE内の INT 1BH を捜してみます(FORMAT.EXE にプロテクトチェック機能が含まれているわけではありませんが)。図 2.5 に示すオペレーションは、FORMAT.EXE 内の INT 1BH を捜してみた例です。

基本的にチェックルーチン捜しは、INT 1BH 捜しから始めればよいのですが、これでも十分ではありません。それは、あらかじめINT 1BH が捜されるであろうことを想定したチェックルーチンが、ふつうとなっているからです(とはいえ多くのソフトウェアはこの段階でチェックルーチンを外されてしまいます)。これについては応用編で触れます。

■図 2.5 INT 1BH を捜す・

```
A>symdeb format.exe @ -
                                       -- コマンドファイルを指定して読み込む
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-r - プログラムのサイズを確かめる。
                                        -82F6H バイトだ
AX=0000 BX=0000 CX=82F6 DX=0000 SP=0100 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C9 ES=30C9 SS=3100 CS=3110 IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=30C9 ES=30C9
3110:0000 BC0001
                          MOV SP,0100
-s0 82f6 cd 1b 4
                                     ----ブログラムサイズだけ "CD" "IB" という並びを捜す
30C9:06DA
30C9:071C
3009:0741
30C9:187F
30C9:188B
30C9:1AFA
30C9:1BAD
30C9:1BC1
30C9:1BDF
3009:1010
3009:1024
30C9:1C3F
3009:1056
30C9:1CB5
30C9:1CF2
30C9:1D06
30C9:1DA4
30C9:1DB5
30C9:1DC4
30C9:1DCB
30C9:1DD9
30C9:1E1F
30C9:1E2F
30C9:1F07
30C9:1FBD
                                         これだけある!
30C9:1FD1
30C9:288C
3009:2899
30C9:29E2
30C9:29FC
30C9:2B54
30C9:2B60
30C9:2BCF
30C9:43AA
30C9:498F
30C9:4B43
30C9:4B96
3009:6470
30C9:6489
30C9:65ED
30C9:660F
30C9:66FA
3009:6706
3009:6815
3009:6821
30C9:6EDD
30C9:6EE9
30C9:6F15
30C9:6F21
30C9:6F3B
30C9:71AC
30C9:71B8
30C9:788E
30C9:7C5D
```

2.4 環境変数を調べる

環境変数とは、コマンドの動作を外部から指定するためのもので、PATHやPROMPTがその代表格です。環境変数の働きを理解するには、PATHやPROMPTなどの働きを理解することが最も近道です。PATHは、コマンドを検索するパスを保持するもので、PROMPTはプロンプト("A>"など)の形式を保持するためのものです。すなわち、情報をすぐには変更しないが、できるだけ柔軟に状況に対応できる方法はないか、というのが環境なのです。

環境は、PATHやPROMPTなどの標準的なもののほか、LIBやINCLUDEなどのように、特定のアプリケーションに参照が限定されるものもあります。LIBはLINK.EXEなどで参照され、ライブラリファイルの存在するパスを表しますし、INCLUDEはC言語のコンパイラで参照され、ヘッダファイルの存在するパスを表します。いちど環境変数に設定しておけば、コマンド起動時に明示的に指定してやる必要はないのです。

解読を行うには、この環境変数をチェックすることも必要です。 なぜなら、あるアプリケーションにのみ有効な環境変数が設定され ていなければ、動作しないことも考えられるからで、アプリケーションを正常に動作させた際、環境変数のようすを確認してみること も必要です。環境変数は、SET コマンドで見ることができます。

3

38-778 B

解読支援ツール

基礎編の最後は、プログラム解読に便利なユーティリティ群を取り上げましょう。これらはチェックルーチン捜しだけでなく、通常のプログラムの解読にも十分役立つはずです。

3.1 実行中断・レジスタ値表示

キー入力割り込みを利用して、任意の位置におけるレジスタの内容を表示するユーティリティ DREG.COM を紹介します。これは、PC-9801 に存在する COPY キーの機能を、COPY キーを押した時点でのレジスタ値、またはメモリ値の内容をプリンタへ打ち出すものです。

プログラムの動作原理は単純です。COPY キーが押されると、
"INT 06H"に対応する割り込みが発生することを利用して、対応
する割り込みベクタを DREG の用意するルーチンのアドレスへ書
き換えておきます。それ以降で COPY キーが押されれば、DREG
内のルーチンへ制御が移りますから、そこで、レジスタ値のプリン
タ出力などの処理を行えばよいわけです。レジスタ CS、レジスタ
IP の内容の取り出しについては、3.2 を参照してください。

DREG の詳しい使用法を説明します。まず、何もパラメータを与えずに DREG を起動します。すると、COPY キーを押したときに出力したいメモリの位置を聞いてきますので、アドレスとサイズ

を次の形式で入力してください。

XXXX: YYYY, B/W/D

ここで XXXX はセグメントベース、YYYY はオフセットアドレスです。また、","のあとには B か W か D を指定してください。 B を指定した場合には 1 バイト (ZZ)、W を指定した場合には 2 バイト(ZZZZ)、D を指定した場合には 4 バイト(ZZZZ: ZZZZ)のメモリ内容を出力します。これは連続して聞いてきますので、終るときにはリターンキーのみを入力してください。これらの指定は 10 個まで行うことができます。

ただし、DREGには使用上の制限があり、DREGを実行した後に、COPY キー割り込みに対応した割り込みベクタを書き換えられれば、当然機能は失われます。また、プリンタ出力中に COPY キーを押せば、プリンタへの出力が不安定になることがあります。

ためしに、DREG を DISKCOPY.COM の実行中に呼び出してみました。そのようすを図 3.1 として示しておきます。

■図 3.1 DISKCOPY.COM の実行を追う

```
-DREG を常駐させる
アドレスを入力して下さい(SEGMENT:OFFSET,B/W/D): 9000:0000,B
アドレスを入力して下さい (SEGMENT: OFFSET, B/W/D): 9000:0000, Dアドレスを入力して下さい (SEGMENT: OFFSET, B/W/D): 9000:0000, Dアドレスを入力して下さい (SEGMENT: OFFSET, B/W/D):
                                                                             一定アドレスを異った
                                                                            形式で出力してみる
COPYキーの機能を変更しました。
A>DISKCOPY A: B: (4)
                                        - DISKCOPYを動かす、CSに注目
AX=0001 BX=0018 CX=92F5 DX=2890 SI=0564 DI=1AB4 BP=0838 SP=082E IP=2192 CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
MEMORY: 9000:0000 00
                                   コピー元のディスクから読み始めたところで出力
メモリは0のままである
MEMORY: 9000:0000 0000
MEMORY: 9000:0000 0000:0000
AX=0002 BX=0018 CX=3C31 DX=2890 SI=056C DI=1AB4 BP=0838 SP=082C IP=2190
CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
MEMORY: 9000:0000 3F
MEMORY: 9000:0000 413F
                                          読み込みが終わり コピー先に書き始めたところで出力
                                            メモリ内にデータが確認できる
MEMORY: 9000:0000 A232:413F
```

```
AX=0002 BX=0018 CX=778F DX=2890 SI=056C DI=1AB4 BP=0830 SP=0824 IP=2190
CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
MEMORY: 9000:0000 8B
MEMORY: 9000:0000 468B
                                  - 2回目の読み込み、データが変化している
MEMORY: 9000:0000 0819:468B
AX=0002 BX=0018 CX=2C1F DX=2890 SI=056C DI=1AB4 BP=0838 SP=082C IP=2190
CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
MEMORY: 9000:0000 8B
MEMORY: 9000:0000 468B
                                ----3回目の読み込みではここまでこなかった
MEMORY: 9000:0000 0B19:468B
AX=0300 BX=033A CX=0001 DX=007F S|=90A3 D|=035E BP=0001 SP=0518 IP=00B9
CS=0D4E DS=0D4E ES=0664 SS=0D4E FLAGS=F206
MEMORY: 9000:0000 8B
MEMORY: 9000:0000 468B
MEMORY: 9000:0000 0B19:468B
```

■図 3.2 DREG.ASM ソースリストー

```
- Man before the find to the f
                     DREG. ASM
                          COPYキーによる事行の中断・レジスタ値・メモリ値の表示
                          COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
                          LAST MODIFIED ON JANUARY 30TH, 1987
 STRUC
                                                                                                         : アドレスセーブ領域の機造
MEM PACK
                                                                                                       : 表示サイズ
: 表示アドレスオフセッ
SIZES
                                                    DB
                                                                              7
OFFSETS
                                                    DW
SEGMENTS
                                                                                                         ;表示アドレスセグメント
                                                    DW
                                                                              7
MEM_PACK
                                                    ENDS
                                                                                                        ; COPYキー割り込みのベクタ番号
 COPY_VECT
                                                    EQU
                                                                             5
                                                    EQU
                                                                             1.0
                                                                                                        : 最大アドレスセーブ数
MAX_SAVE
CODE
                          SEGMENT
                          ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
                          ORG
                                                    100H
DREG
                          PROC
                                                    NEAR
                                                                                                       ; メモリ情報プロックの先頭
; メモリ情報プロックのオフセット
; メモリ情報プロックのカウンタ
                          LEA
                                                    BX,MEM_INFO
                          XOR
                                                    SI,SI
                          XOR
                                                    CX,CX
INPUT_ADDRESS:
                                                                                                       ; 最大アドレス数を越えたか?
; 越えたら入力を終了
                          CMP
                                                    CX,MAX_SAVE
                          JΕ
                                                    INPUT_END
                          LEA
                                                    DX PROMPT
                                                                                                         ; 入力を促すプロンプトのアドレス
                          MOV
                                                    AH. 9
                          INT
                                                    21H
                          LEA
                                                    DX, IN_BUFFER
                                                                                                       ; キーボードから入力
```

```
MOV
              AH, 10
              21H
       INT
                            : リターンキーのみの入力か見る
              IN_BUFFER+1,0
       CMP
                            : リターンキーのみの入力であった
              INPUT_END
       JE
              DI, IN_BUFFER+2 : 入力パッファの文字部のアドレス
       IFA
                             ; セグメントアドレスを取り出す
AX ; セグメントアドレスをセット
              GET_HEX
       CALL
       MOV
              [BX+SI].SEGMENTS.AX
                            ; 区切りがあるか見る
       MOV
              AL,[DI]
                             : 区切りは正しいか?
: 区切りは正常であった
       CMP
              AL, ':
       JE
              GOOD_DELIMIT
DISP_BAD_MESSAGE :
                            ; 入力が不正であるというメッセージを表示
       LEA
              DX BAD_INPUT
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
              INPUT_ADDRESS ; 入力をもういちどやり直す
       JMP
GOOD_DELIMIT:
                             ; オフセットアドレスを取り出す
       INC
       CALL
              GET_HEX
              [BX+SI].OFFSETS,AX
                                     オフセットアドレスをセット
       MOV
                            ; 区切りがあるか見る
; 区切りは正しいか?
       MOV
              AL,[DI]
       CMP
              AL,','
              DISP_BAD_MESSAGE: 区切りが正しくない
       JNE
                             ; サイズ指定を取り出す
       INC
              DI
                            : 1文字取り出す
: 英子文字か判断する
: 英大文字か数字
              AL, [DI]
       MOV
       CMP
              AL, 'a'
       JB
              ANALYSE_CHAR
              AL,'z'
                            : 英子文字か判断する
: 英子文字でない
       CMP
              ANALYSE_CHAR
                             ; 英大文字へ変換
       SUB
              AL . 20H
ANALYSE_CHAR:
                             ; 1 パイト表示の指示か?
; サイズを1 パイトへ
              AL, 'B'
       CMP
              DL,1
SET_SIZE
       MOV
                             : 1パイト表示の指示
       JE
                              2パイト表示の指示か?
       CMP
              AL, 'W'
       MOV
              DL,2
                              サイズを2パイトへ
              SET_SIZE
                              2パイト表示の指示
       JE
       CMP
                              4パイト表示の指示か?
                              サイズを4パイトへ
       MOV
              DL,4
              DISP_BAD_MESSAGE: 文字が不正
       JNE
SET_SIZE:
              [BX+SI].SIZES,DL: サイズをセット
       MOV
              SI,SIZE MEM_PACK: 次のアドレスへ
CX : アドレス数を増す
       ADD
       INC
              INPUT_ADDRESS
       JME
INPUT_END:
                             ; 割り込みベクタ書き換え
       MOV
              AH, 25H
              AL, COPY_VECT
       MOV
              DX , ENTRY
                             ; 割り込み処理ルーチンのアドレス
       LEA
       INT
              21H
                             ; 変更した旨のメッセージを表示
              AH,9
       MOV
       LEA
              DX , MESSAGE
       INT
              21H
                             ; 常駐終了
              AX,3100H
       MOV
              DX,100H
       MOV
       INT
              21H
```

```
MEM_INFO
                MEM_PACK
                               MAX_SAVE DUP(<0,0,0>)
                       16 ; キー入力パッファ(最大文字数)
? ; 実際に入力された文字数
16 DUP(?) ; 文字部
IN_BUFFER
                DB
                DB
                DB
PROMPT
                DB
                        13,10
'アドレスを入力して下さい'
                DB
                DB
                        '(SEGMENT:OFFSET, B/W/D): '
                DB
BAD_INPUT
                DR
                        13,10
                       '入力が正しくありません!!'
7.'$'
                DB
                DB
MESSAGE
                DB
                        13,10
                        'COPYキーの機能を変更しました。'
                DB
                        13,10,'$'
                DB
SIZE_BUFFER1
                       OFFSET OUT_BUFFER2-OFFSET OUT_BUFFER1
                                      : レジスタ値出力用バッファ
OUT_BUFFER1
               DB
                       13,10,'AX='
OUT_AX
                DB
                        '0000 BX='
OUT_BX
                        '0000 CX='
                DB
OUT_CX
                        '0000 DX='
                DB
OUT_DX
                DB
                        '0000 SI='
OUT_SI
               DB
                        '0000 DI='
OUT_DI
                        '0000 BP='
               DB
                        '0000 SP='
OUT_BP
                DB
OUT_SP
                DB
                        '0000 IP='
OUT_IP
               DB
                        '0000',13,10
                       OFFSET OUT_BUFFER3-OFFSET OUT_BUFFER2
'CS=' ; セグメントレジスタ値出力用パッファ
SIZE_BUFFER2
OUT_BUFFER2
               DB
                        '0000 DS='
OUT CS
                DB
                        '0000 ES='
OUT_DS
                DB
OUT_ES
                D8
OUT_SS
                DB
                        '0000 FLAGS='
OUT_FLAGS
               DB
                        '0000',13,10
                       OFFSET AXSAVE-OFFSET OUT_BUFFER3
'MEMORY: ' ; メモリ値出力用パッファ
SIZE_BUFFER3
OUT_BUFFER3
               DB
OUT_SEGMENT
               DB
                        '0000: '
OUT_OFFSET
                        '0000 '
               DB
OUT_MEMORY
                DB
                        9 DUP (?)
               DB
                        13,10
                                ; レジスタAXをセーブする領域
AXSAVE
               DW
                                 BXSAVE
               DW
                        7
CXSAVE
                DW
DXSAVE
               DW
                                ; レジスタSIをセーブする領域
; レジスタDIをセーブする領域
SISAVE
               DW
DISAVE
                DW
                                  レジスタBPをセーブする領域
BPSAVE
               DW
                                  レジスタSPをセーブする領域
レジスタDSをセーブする領域
SPSAVE
               DW
DSSAVE
                DW
                                 レジスタESをセープする領域域
レジスタSSをセープする領域域
ESSAVE
                DW
SSSAVE
               DW
                                ; COPYキーが押下時の割込処理ルーチン
ENTRY
       PROC
               FAR
                               : 割り込みを禁止する
: レジスタAXをセーブ
        STI
        MOV
               CS: AXSAVE, AX
        MOV
               CS: BXSAVE, BX
                               ; レジスタBXをセーブ
                               ; レジスタCXをセーブ
               CS: CXSAVE, CX
        MOV
                               : レジスタDXをセーブ
: レジスタSIをセーブ
        MOV
               CS: DXSAVE, DX
        MOV
               CS:SISAVE,SI
```

;

```
MOV
        CS:DISAVE,DI
                      : レジスタDIをセーフ
                      ; レジスタBPをセーブ
 MOV
        CS: BPSAVE, BP
                        レジスタSPをセーブ
 MOV
        CS:SPSAVE,SP
 MOV
        CS: DSSAVE , DS
                        レジスタDSをセーブ
                        レジスタESをセーブ
 MOV
        CS:ESSAVE,ES
                      ; レジスタSSをセーブ
 MOV
        CS:SSSAVE,SS
 MOV
        BP,SP
                      ; スタックトップの値をBPヘコピー
        BP,[BP+6]
                      ; 表示不用な部分をスキップする
 LEA
 MOV
        AX, CS: AXSAVE
                      ; レジスタの内容を表示(レジスタAX)
 LEA
        DI,OUT_AX
 CALL
        SET_HEX
 MOV
        AX,CS:BXSAVE
                      ; レジスタBXの内容をバッファヘセット
        DI,OUT_BX
SET_HEX
 LEA
 CALL
 MOV
        AX, CS : CXSAVE
                      ; レジスタCXの内容をパッファヘセット
        DI,OUT_CX
 LEA
 CALL
        SET_HEX
MOV
        AX, CS: DXSAVE
                      : レジスタDXの内容をパッファヘセット
        DI.OUT_DX
SET_HEX
 LEA
 CALL
 MOV
        AX,CS:SISAVE
                      ; レジスタSIの内容をパッファヘセット
 LEA
        DI,OUT_SI
        SET_HEX
 CALL
                      ; レジスタDIの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX,CS:DISAVE
 LEA
        DI / OUT_DI
 CALL
        SET_HEX
                      ; レジスタBPの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX, CS : BPSAVE
 LEA
        DI,OUT_BP
SET_HEX
 CALL
                      ; レジスタSPの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX, CS: SPSAVE
        AX,6
DI,OUT_SP
SET_HEX
                      :割り込み発生に合せて補正
 ADD
 1 FA
 CALL
 MOV
                      ; レジスタIPの内容をパッファヘセット
        AX,[BP]
 LEA
        DI,OUT_IP
 CALL
        SET_HEX
        BX,OUT_BUFFER1 ; 汎用レジスタの値をプリンタへ出力
 LEA
 MOV
        CX,SIZE_BUFFERI
        OUT_PRINTER
 CALL
 MOV
        AX, CS : DSSAVE
                      ; レジスタDSの内容をパッファヘセット
        DI OUT_DS
SET_HEX
 LEA
 CALL
        AX,CS:ESSAVE
                      ; レジスタESの内容をパッファヘセット
 MOV
 LEA
        DI, OUT_ES
        SET_HEX
 CALL
                      ; レジスタSSの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX,CS:SSSAVE
 LEA
        DI,OUT_SS
 CALL
        SET_HEX
                      : レジスタCSの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX,[BP+2]
 LEA
        DI,OUT_CS
SET_HEX
 CALL
```

:

```
MOV
               AX,[BP+4]
                             ; フラグレジスタの内容をパッファヘセット
               DI/OUT_FLAGS
SET_HEX
       LEA
       CALL
               BX、OUT_BUFFER2 : セグメントレジスタの値をプリンタへ出力CX、SIZE_BUFFER2
       LEA
       MOV
               OUT_PRINTER
       CALL
       LEA
                              ; アドレス情報領域のアドレス
               BX,MEM_INFO
                            : アドレス情報領域のオフセット
: アドレス数をカウント
       XOR
               SIZSI
       XOR
               CX,CX
OUT_LOOP:
       CMP
                                      ; すべてのアドレスを出力したか?
               CX,MAX_SAVE
        JNE
               OUT_LOOP1
        JMP
               ENTRY_EXIT
                                      : 出力したら終了
OUT_LOOP1:
       CMP
               CS:[BX+SI].SIZES,0
                                      ; すべてのアドレスを出力したか?
        JNE
               OUT_LOOP2
        JMP
               ENTRY_EXIT
                                      : 出力したら終了
OUT_LOOP2:
       PUSH
               CX
       MOV
               AX, CS: [BX+SI]. SEGMENTS ; セグメントをパッファヘセット
               DI,OUT_SEGMENT
SET_HEX
       LEA
       CALL
               AX,CS:[BX+SI].OFFSETS ; オフセットをバッファヘセット
       MOV
        LEA
               DI,OUT_OFFSET
SET_HEX
       CALL
1:
       PUSH
               BX
               AL,CS:[BX+SI].SIZES
                                      ; サイズに合せて出力形式を変える
       MOV
               BX,CS:DWORD PTR [BX+SI].OFFSETS : 出力対象アドレスを得るAL : 1パイトの出力か?
OUT_BYTES : 1パイトの出力を行う
       LES
       DEC
       JZ
       DEC
               AL
                                      ; 2 バイトの出力か?
       JZ
               OUT_WORDS
                                      : 1ワードの出力を行う
       MOV
               AX,ES:[BX]
                                      ; オフセット部を取り出す(前半)
       LEA
               DI,OUT_MEMORY+5
       CALL
               SET_HEX
       MOV
               CS:OUT_MEMORY+4,':'
                                      ; セパレータをパッファヘセット
; セグメント部を取り出す(後半)
       MOV
               AX,ES:[BX+2]
       LEA
               DI,OUT_MEMORY
               SET_HEX
       CALL
       JMP
               OUT_BUFFERS
OUT_BYTES:
       MOV
               AX,ES:[BX]
                                      : 内容を取り出す
               DI, OUT_MEMORY
       LEA
       CALL
               SET_HEX2
       MOV
               AX,2020H
                                      ; 残りをスペースで埋める
       MOV
               CS: WORD PTR OUT_MEMORY+2,AX
               CS:WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
CS:WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
       MOV
       MOV
               CS:OUT_MEMORY+8,AL
       MOV
       JMP
               OUT_BUFFERS
OUT_WORDS:
       MOV
               AX,ES:[BX]
                                     ; 内容を取り出す
               DI,OUT_MEMORY
SET_HEX
       LEA
       CALL
               AX,2020H
       MOV
                                     : 残りをスペースで埋める
```

```
CS:WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
       MOV
       MOV
               CS: WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
               CS: OUT_MEMORY+8,AL
       MOV
                                     : メモリ内容パッファの内容を出力
OUT_BUFFERS:
               BX,OUT_BUFFER3
       LEA
       MOV
               CX,SIZE_BUFFER3
               OUT_PRINTER
       CALL
                                     : 次のアドレスへ
       ADD
               SI, SIZE MEM_PACK
       INC
               CX
       POP
               ВХ
       JMP
               OUT_LOOP
                              : 最大アドレス数まで繰り返し
ENTRY_EXIT:
                              ; レジスタAXを復帰
               AX,CS:AXSAVE
       MOV
                              ; レジスタBXを復帰
       MOV
               BX,CS:BXSAVE
                              ; レジスタCXを復帰
       MOV
               CX, CS: CXSAVE
                                レジスタDXを復帰
               DX, CS : DXSAVE
       MOV
               SI, CS: SISAVE
                              ; レジスタSIを復帰
       MOV
                              ; レジスタDIを復帰
               DI, CS : DISAVE
       MOV
                              ; レジスタBPを復帰
       MOV
               BP . CS : BPSAVE
                              ; レジスタDSを復帰
       MOV
               DS, CS : DSSAVE
                                レジスタESを復帰
               ES, CS : ESSAVE
       MOV
                              ; レジスタSSを復帰
       MOV
               SS,CS:SSSAVE
                              : レジスタSPを復帰
               SP, CS: SPSAVE
       MOV
       CLI
                              :割り込みを許可
       IRET
ENTRY
       ENDP
OUT_PRINTER
               PROC
                              : プリンタへの出力
                      NEAR
       PUSH
               ES
               AX,CS
       MOV
       MOV
               ES, AX
               AH,30H
                              : ブリンタへのブロック出力
       MOV
       INT
               1AH
       POP
               ES
       RET
OUT_PRINTER
              ENDP
GET_HEX PROC
               NEAR
                              ; 16 進数を得る
                              ; 数をクリア
       XOR
               DX,DX
GET_HEX_LOOP:
                              : 1桁ずつ切り出す; 英子文字か判断する; 英大文字か数字
       MOV
               AL,[DI]
       CMP
               AL, 'a'
               ADJUST_NUM
       JB
                              : 英子文字か判断する
: 英子文字でない
       CMP
               ADJUST_NUM
       JA.
                              ; 英大文字へ変換
       SUB
               AL,20H
ADJUST_NUM:
       CMP
               AL,'0'
                              : 0以下か?
               GET_HEX_EXIT
                              : 0以下であった
       JB
               AL, '9'
       CMP
                                9以上か?
               ADJUST_NUM_1
                              ; 0~9の範囲である
       JBE
                               A未満か?
      CMP
               AL, 'A'
                              : Aより小さい
               GET_HEX_EXIT
       JB
               AL, 'F'
                              : F以上か?: F以上であった
       CMP
               GET_HEX_EXIT
       JA
```


```
ADJUST_NUM_1:
       SUB
               AL,'0'
                              ; パイナリ数へ補正
               AL.9
ADD_NUM
                              : A~F & ?
        CMP
                              : 0~90 8 8
        JBE
      SUB
               AL,7
                               ; 補正.
ADD_NUM:
       CBW
                              : 8 ピットを16 ピットへ変換
; D X を16倍する
        SHL
               DX / 1
               DX,1
        SHI
        SHL
               DX,1
        SHL
               DX,1
        ADD
               DX AX
        INC
               DI
               GET_HEX_LOOP
        JMP
GET_HEX_EXIT:
       MOV
               AX,DX
                              : 結果をレジスタAXへ
        RET
GET_HEX ENDP
SET_HEX PROC
                              ; 4桁の16進数をパッファヘセット
              NEAR
                               : 上位パイトをセット
        XCHG
               AL,AH
SET_HEX2
        CALL
        ADD
               D1,2
               AL,AH
SET_HEX2
        XCHG
                              : 下位パイトをセット
        CALL
       RET
SET_HEX ENDP
                              ; 2桁の16進数をパッファヘセット
SET_HEX2
               PROC NEAR
       PUSH
               AX
                              ; 上位4ビットを取り出す
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
               AL,'0'
AL,'9'
NOT_A_F
                              ; ASCII文字へ変換
       ADD
                              : 0~9%?
       CMP
       JBE
                              ; A~Fへ補正
       ADD
               AL.7
NOT_A_F:
       MOV
               CS:[DI],AL
                              ; パッファへ格納
       POP
               AX
               AL,OFH
                              ; 下位4ビットを取り出す
       AND
                              : ASCII文字へ変換
: 0~9か?
               AL,'0'
AL,'9'
NOT_A_F2
       ADD
       CMP
       JBE
                             ; A~Fへ補正
       ADD
               AL,7
NOT_A_F2:
               CS:[DI+1],AL ; パッファへ格納
       MOV
       RET
SET_HEX2
               ENDP
DREG
       ENDP
CODE
      ENDS
      END DREG
```


■図 3.2 DREG.COM ダンプリスト

3.2 ディスクアクセスのロギング

2.3 において触れたように、INT 1BH はチェックルーチンのありかを示しているのですが(もちろん正規に使用されている場合もあります)、これでは、INT 1BH が存在する場所しかわかりません。いつ実行されるかまでは、プログラムを追跡してみない限りわからないのです。そこで、INT 1BH が実行される状況をプリンタへ打ち出すユーティリティ DLOG.COM を紹介します。

■図3.3 ディスクアクセスのロギング





プログラムの原理は単純です。まず、割り込み番号 1BH に対応する割り込みベクタのアドレスを算出します。次にそのアドレスをどこかにセーブしておき、自らが用意する INT 1BH 処理ルーチンのアドレスを、代わりに設定しておきます。INT 1BH が実行されると制御は自分の中に移るわけですが、ここでスタックからレジスタ CS とレジスタ IP の値を取り出し、それらを 16 進数でプリンタへ出力します。また、レジスタの内容もプリンタへ出力します。そこで、セーブしておいた本来の INT 1BH 処理ルーチンのアドレスへジャンプするのです。もちろん、アドレスやレジスタの内容の表示において、レジスタの内容は保存しておきます。このようすを図 3.3 として示しました。

DLOG の詳しい使用法を説明します。まず、何もパラメータを与えずに DLOG を起動します。すると"INT 1BH"が実行された際に、出力したいメモリの位置を聞いてきますから、アドレスとサイズを DREG と同様の手順で入力してください。

ためしに、DLOGを用いて日本語ワープロ『松 86』を実行させてみました。図 3.4 として示しておきますので参考にしてください。

■図 3.4 『松 86』のディスクアクセスを見る。

```
MEMORY: 0000:0014 0060:51CE
MEMORY: 0000:0018 0AB3:2670
AX=D690 BX=0400 CX=0307 DX=0104 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=047C IP=4D8E
CS=0060 DS=00
                         9646 FLAGS=FA02
MEMORY
            -0014 0060:51CE
MEM
       0000:0018 0AB3:2670
                                             PP=0010 SP=047A IP=4D8E
 -D690 BX=0C00 CX=030F DX=0101 SI=D690 DI=5
CS=0060 DS=0060 ES=5D12 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 0060:51CE
MEMORY: 0000:0018 0AB3:2670
AX=D690 BX=0400 CX=030F DX=0104 SI=D690 DI=0000 BP=0000 SP=0484 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=AFB0 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
                            -----COPY. STOPキーが変更を受けた
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=030F DX=0105 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=43F2 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=0490 BX=006C CX=0000 DX=E090 SI=E016 DI=0100 BP=4600 SP=F9CE IP=ECBF
CS=5D32 DS=4D22 ES=0060 SS=4D22 FLAGS=F202
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
                             MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=0327 DX=0102 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=43B1 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=0327 DX=0103 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=43B1 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=0327 DX=0104 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=43B1 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=0490 BX=6F51 CX=0001 DX=0003 $1=0010 D1=F680 BP=4600 SP=F9FC IP=2A51
CS=5D32 DS=4D22 ES=0000 SS=4D22 FLAGS=F286
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=5690 BX=0400 CX=0300 DX=0001 SI=6408 DI=F300 BP=0000 SP=F9F8 IP=2A51
CS=5D32 DS=4D22 ES=A800 SS=4D22 FLAGS=F246
MEMORY: 0000:00.
MEMORY
                                           BP=0000 SP=F9F6 IP=2A51
```

表示されるアドレスで、セグメントが 0060 であるものは IO. SYS から行われているもので、プロテクトとは無関係な場合が多いようです。セグメントがそれと異なる場合、プロテクトに使用されている可能性が大です。『松 86』の場合は、ハードディスクのリトラクト処理(ヘッドアームを無効シリンダへ移動させる処理)を行っているものも含まれています。

■図 3.5 DLOG.ASM ソースリスト -

```
DLOG. ASM
     INT 1BH発生による実行のレジスタ値・メモリ値の表示
    COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 2ND, 1987
: アドレスセーブ領域の構造
MEM_PACK
           STRUC
SIZES
           DR
                       : 表示サイズ
                       ; 表示アドレスオフセット
OFFSETS
                 7
           DW
SEGMENTS
                 ?
                       ; 表示アドレスセグメント
           DW
MEM_PACK
           ENDS
                       ; ディスクBIOS割り込みのベクタ番号; 最大アドレスセーブ数
           FQU
DISK_VECT
                 1BH
MAX_SAVE
           EQU
                 1.0
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
     ORG
           100H
DLOG
     PROC
           NEAR
           BX, MEM_INFO
                       ; メモリ情報プロックの先頭
     LEA
                       メモリ情報プロックのオフセット
     XOR
           SISI
                        メモリ情報プロックのカウンタ
     XOR
           CX,CX
INPUT_ADDRESS:
                       ; 最大アドレス数を越えたか?
     CMP
           CX,MAX_SAVE
                       : 越えたら入力を終了
           INPUT_END
     JE
                       ; 入力を促すプロンプトのアドレス
     LEA
           DX PROMPT
     MOV
           AH,9
           21H
     INT
     LEA
           DX, IN_BUFFER
                       ; キーボードから入力
           AH, 10
     MOV
           21H
     INT
                       ; リターンキーのみの入力か見る
     CMP
           IN_BUFFER+1,0
           INPUT_END
                       ; リターンキーのみの入力であった
     JE
           DI, IN_BUFFER+2 : 入力パッファの文字部のアドレス
     LEA
```

```
; セグメントアドレスを取り出す
       CALL
              GET_HEX
                                    : セグメントアドレスをセット
              [BX+SI] . SEGMENTS , AX
       MOV
                            MOV
              AL,[DI]
       CMP
              AL, ': '
              GOOD_DELIMIT
       JE
DISP_BAD_MESSAGE:
             DX, BAD_INPUT
                            : 入力が不正であるというメッセージを表示
       LEA
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
              INPUT_ADDRESS
                            : 入力をもういちどやり直す
       JMP
GOOD_DELIMIT:
                             ; オフセットアドレスを取り出す
       INC
              D1
              GET HEX
       CALL
                                      オフセットアドレスをセット
              [BX+SI].OFFSETS.AX
       MOV
              LBA+SII. OFFSEIS.AX : オノセット
AL. / [DI] : 区切りがあるか見る
AL. / ' : 区切りは正しいい?
DISP_BAD_MESSAGE: 区切りが正しくない
       MOV
       CMP
       INE
                             ; サイズ指定を取り出す
       INC
              D1
              AL,[DI]
                             : 1文字取り出す
       MOV
                             ; 英子文字か判断する
: 英大文字か数字
              AL, 'a'
       CMP
       JB
              ANALYSE_CHAR
                            ; 英子文字か判断する
; 英子文字でない
       CMP
              AL,'z'
              ANALYSE_CHAR
       JA
                             ; 英大文字へ変換
       SUB
              AL,20H
ANALYSE_CHAR:
                             ; 1パイト表示の指示か?
              AL, 'B'
       CMP
                             ; サイズを1パイトへ
; 1パイト表示の指示
       MOV
              DL / 1
       JE
              SET_SIZE
              AL,'W'
                               2パイト表示の指示か?
       CMP
                              サイズを2パイトへ
       MOV
              DL,2
                             : 2パイト表示の指示
              SET_SIZE
       JE
              AL,'D'
                             ; 4 パイト表示の指示か?
       CMP
              DL/4 ; サイズを4パイトへ
DISP_BAD_MESSAGE; 文字が不正
       MOV
       JNE
SET_SIZE:
              [BX+SI].SIZES,DL; サイズをセット
SI,SIZE MEM_PACK; 次のアドレスへ
       MOV
       ADD
                            ; アドレス数を増す
       INC
              CX
       JMP
               INPUT_ADDRESS
INPUT_END:
                             : 割り込みベクタ読み出し
              AH,35H
       MOV
                            ディスクBIOSの割り込みベクタアドレス
              AL,DISK_VECT
       MOV
       INT
               WORD PTR VECTOR_SAVE, BX ; オフセットアドレスを待避
       MOV
                                           ; セグメントを待避
               WORD PTR VECTOR_SAVE+2,ES
       MOV
                             ; 割り込みベクタ書き換え
       MOV
               AH, 25H
               AL, DISK_VECT
       MOV
                             : 割り込み処理ルーチンのアドレス
       LEA
              DX, ENTRY
       INT
               21H
                             ; 変更した旨のメッセージを表示
       MOV
               AH,9
       LEA
               DX, MESSAGE
       INT
              21H
                             ; 常駐終了
               AX,3100H
       MOV
       MOV
              DX,100H
```

```
21H
       INT
                               ; 本来のINT 1BHベクタ内容退避領域
                DD
VECTOR_SAVE
                               MAX_SAVE DUP(<0,0,0>)
MEM_INFO
                MEM_PACK
                           : キー入力パッファ (最大文字数)
 IN_BUFFER
                DB
                      16
                               ; 実際に入力された文字数
: 文字部
                DR
                        16 DUP (7)
                DB
 PROMPT
                        'アドレスを入力して下さい'
                DB
                       '(SEGMENT:OFFSET, B/W/D): '
                DR
                DR
                       13,10
'入力が正しくありません!!'
7,'$'
 BAD_INPUT
                DB
                DB
                DB
                        13.10
'ディスクロギング機能を付加しました。
13.10、'$'
                DB
MESSAGE
                DB
                DR
 SIZE_BUFFER1
                        OFFSET OUT_BUFFER2-OFFSET OUT_BUFFER1
                        13,10, 'AX='
                                      ; レジスタ値出力用パッファ
OUT_BUFFER1
                DB
                        '0000 BX='
                DB
OUT_AX
                        '0000 CX='
OUT_BX
                DB
OUT_CX
OUT_DX
                DΒ
                        '0000 DX='
                DB
                        '0000 SI='
                        '0000 DI='
OUT_SI
                DB
                        '0000 BP='
OUT_D1
                DB
                        '0000 SP='
OUT_BP
                DB
OUT_SP
                        '0000 IP='
                DR
                        '0000',13,10
OUT_IP
                DB
SIZE_BUFFER2
                       OFFSET OUT_BUFFER3-OFFSET OUT_BUFFER2
'CS=' : セグメント値出力用パッファ
OUT_BUFFER2
                DB
                        '0000 DS='
OUT_CS
                DB
                        '0000 ES='
OUT_DS
                DB
OUT_ES
                DB
                        '0000 SS='
OUT_SS
                DB
                        '0000 FLAGS='
OUT_FLAGS
                        '0000',13,10
                DR
SIZE_BUFFER3
                       OFFSET AXSAVE-OFFSET OUT_BUFFER3
                                  : メモリ値出力用パッファ
OUT_BUFFER3
                DR
                        MEMORY:
                        '0000:
OUT_SEGMENT
                D8
                       '0000 '
OUT_OFFSET
                DB
OUT_MEMORY
                DB
                        9 DUP (7)
                        13,10
                DB
                               : レジスタAXをセーブする領域: レジスタBXをセーブする領域
AXSAVE
                DW
BXSAVE
                DW
                                 CXSAVE
                DW
DXSAVE
                DW
SISAVE
                DW
DISAVE
                DW
                                 レジスタBPをセーブする領域
BPSAVE
                DW
                                 レジスタSPをセーブする領域
SPSAVE
                DW
                                 レジスタDSをセーブする領域
DSSAVE
                DW
                        7
                                 レジスタESをセーブする領域
レジスタSSをセーブする領域
ESSAVE
                DW
                        7
SSSAVE
                DW
                                 COPYキーが押下時の刪込処理ルーチン
·ENTRY
        PROC
                FAR
        STI
                                 割り込みを禁止する
                                 レジスタAXをセーブ
レジスタBXをセーブ
        MOV
                CS: AXSAVE, AX
        MOV
                CS: BXSAVE, BX
        MOV
                CS: CXSAVE, CX
                                 レジスタCXをセーブ
```

```
; レジスタDXをセーブ
        CS: DXSAVE , DX
 MOV
        CS:SISAVE,SI
                      ; レジスタSIをセーブ
 MOV
                      ; レジスタDIをセーブ
 MOV
        CS:DISAVE,DI
                        レジスタBPをセーブ
 MOV
        CS: BPSAVE, BP
                        レジスタSPをセーブ
        CS:SPSAVE,SP
 MOV
                        レジスタDSをセーブ
        CS: DSSAVE, DS
 MOV
                        レジスタESをセーブ
 MOV
        CS:ESSAVE,ES
                      : レジスタSSをセーブ
        CS:SSSAVE,SS
 MOV
                       ; スタックトップの値をBPヘコピー
MOV
        BP / SP
                       ; レジスタの内容を表示(レジスタAX)
 MOV
        AX,CS:AXSAVE
 IFA
        DI,OUT_AX
        SET_HEX
 CALL
                      : レジスタBXの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX,CS:BXSAVE
        DI,OUT_BX
SET_HEX
 LEA
 CALL
                      : レジスタCXの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX, CS: CXSAVE
        DI,OUT_CX
SET_HEX
 LFA
 CALL
                      ; レジスタDXの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX,CS:DXSAVE
        DI,OUT_DX
SET_HEX
 LEA
 CALL
                      ; レジスタSIの内容をパッファヘセット
        AX,CS:SISAVE
 MOV
        DI,OUT_SI
SET_HEX
 LEA
 CALL
                       ; レジスタDIの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX,CS:DISAVE
 LEA
        DI,OUT_DI
SET_HEX
 CALL
        AX,CS:BPSAVE
                      ; レジスタBPの内容をパッファヘセット
 MOV
 LEA
        DI OUT_BP
        SET_HEX
 CALL
                     ; レジスタSPの内容をパッファヘセット
; 割り込み発生に合せて 補正
        AX,CS:SPSAVE
 MOV
 ADD
        AX,6
        DI,OUT_SP
 LEA
        SET_HEX
 CALL
                       ; レジスタIPの内容をパッファヘセット
MOV
        AX,[BP]
        DI,OUT_IP
 LEA
        SET_HEX
 CALL
                      : 汎用レジスタの値をプリンタへ出力
 LEA
        BX,OUT_BUFFER1
        CX,SIZE_BUFFER1
 MOV
        OUT_PRINTER
 CALL
                       ; レジスタDSの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX, CS : DSSAVE
       DI,OUT_DS
SET_HEX
 LEA
 CALL
                       ; レジスタESの内容をパッファヘセット
 MOV
        AX, CS: ESSAVE
        DI,OUT_ES
SET_HEX
 LEA
 CALL
                       ; レジスタSSの内容をパッファヘセット
        AX,CS:SSSAVE
 MOV
        DI,OUT_SS
 LEA
        SET_HEX
 CALL
 MOV
        AX,[BP+2]
                       : レジスタCSの内容をバッファヘセット
        DI,OUT_CS
SET_HEX
 LEA
 CALL
```

```
MOV
              AX,[BP+4] ; フラグレジスタの内容をバッファヘモット
       LEA
              DI,OUT_FLAGS
              SET_HEX
       CALL
              BX,OUT_BUFFER2 : セグメントレジスタの値をプリンタへ出力
       LEA
       MOV
              CX,SIZE_BUFFER2
              OUT_PRINTER
       CALL
       LEA
              BX, MEM_INFO
                               アドレス情報領域のアドレス
       XOR
              SIZSI
                             ; アドレス情報領域のオフセット
                               アドレス数をカウント
       XOR
              CX,CX
OUT_LOOP:
       CMP
              CX,MAX_SAVE
                                     ; すべてのアドレスを出力したか?
       JNE
              OUT_LOOP1
              ENTRY_EXIT
       IMP
                                    ; 出力したら終了
OUT_LOOP1:
                                   : すべてのアドレスを出力したか?
       CMP
              CS:[BX+SI].SIZES,0
              OUT_LOOP2
       INF
       JMP
              ENTRY_EXIT
                                     ; 出力したら終了
OUT_LOOP2:
       PUSH
              CX
              AX, CS: [BX+SI]. SEGMENTS ; セグメントをバッファヘセット
       MOV
              DI,OUT_SEGMENT
       LEA
              SET_HEX
       CALL
              AX,CS:[BX+SI].OFFSETS
                                    ; オフセットをバッファヘセット
              DI,OUT_OFFSET
SET_HEX
       IFA
       CALL
       PUSH
              BA
AL,CS:[BX+SI].SIZES ; サイズで出力形式を変える
BX,CS:DWORD PTR [BX+SI].OFFSETS ; 出力対象アドレスを得る
AL ; 1パイトの出力か?
       MOV
       LES
       DEC
                                      1 バイトの出力を行う
       JZ
              OUT_BYTES
                                      2パイトの出力か?
       DEC
              AL
                                     : 1ワードの出力を行う
       JZ
              OUT_WORDS
                                     : オフセット部を取り出す(前半)
       MOV
              AX,ES:[BX]
       LEA
              DI,OUT_MEMORY+5
       CALL
              SET_HEX
                                    ; セパレータをパッファヘセット
; セグメント部を取り出す (後半)
       MOV
              CS:OUT_MEMORY+4,':'
       MOV
              AX,ES:[BX+2]
              DI, OUT_MEMORY
       LEA
       CALL
              SET_HEX
              OUT_BUFFERS
       JMP
OUT_BYTES:
              AX,ES:[BX]
                                     ; 内容を取り出す
       MOV
              DI, OUT_MEMORY
       LEA
       CALL
              SET_HEX2
                                    ; 残りをスペースで埋める
       MOV
              AX,2020H
       MOV
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+2,AX
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
       MOV
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
       MOV
              CS: OUT_MEMORY+8,AL
       MOV
       JMP
              OUT_BUFFERS
OUT_WORDS:
              AX,ES:[BX]
                                     ; 内容を取り出す
       MOV
              DI,OUT_MEMORY
SET_HEX
       LEA
       CALL
                                     ; 残りをスペースで埋める
       MOV
              AX,2020H
```

```
MOV
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
       MOV
              CS: OUT_MEMORY+8,AL
       MOV
OUT_BUFFERS:
                                    ; メモリ出力パッファの内容を出力
              BX,OUT_BUFFER3
       IFA
              CX,SIZE_BUFFER3
       MOV
       CALL
              OUT_PRINTER
                                    : 次のアドレスへ
       ADD
              SI, SIZE MEM_PACK
       INC
              CX
       POP
              BX
                           ; 最大アドレス数まで繰り返し
       JMP
              OUT_LOOP
ENTRY_EXIT:
       MOV
              AX,CS:AXSAVE
                            ; レジスタAXを復帰
                            ・・・ハフAXで復帰
・レジスタBXを復帰
       MOV
              BX, CS : BXSAVE
                             ; レジスタCXを復帰
       MOV
              CX,CS:CXSAVE
                             ; レジスタDXを復帰
       MOV
              DX,CS:DXSAVE
                             ; レジスタSIを復帰
       MOV
              SI,CS:SISAVE
                             ; レジスタDIを復帰
       MOV
              DI, CS: DISAVE
                             ; レジスタBPを復帰
       MOV
              BP, CS: BPSAVE
                             ; レジスタDSを復帰
       MOV
              DS,CS:DSSAVE
                            : レジスタESを復帰
: レジスタSSを復帰
: レジスタSPを復帰
       MOV
              ES,CS:ESSAVE
              SS,CS:SSSAVE
       MOV
       MOV
              SP,CS:SPSAVE
                             ; 割り込みを許可
       CLI
              CS: VECTOR_SAVE ; 本来の処理へ
       JMP
ENTRY
      ENDP
                     NEAR : ブリンタへの出力
OUT_PRINTER
              PROC
       PUSH
              ES
              AX,CS
       MOV
              ES, AX
       MOV
              AH,30H
                             : プリンタへのブロック出力
       MOV
       INT
              1 AH
       POP
              FS
       RET
OUT_PRINTER
              ENDP
                            : 16進数を得る: 数をクリア
GET_HEX PROC
              NEAR
              DX, DX
       XOR
GET_HEX_LOOP:
                            ; 1桁ずつ切り出す
; 英子文字か判断する
; 英大文字か数字
       MOV
              AL,[DI]
              AL, 'a'
       CMP
              ADJUST_NUM
       JB
                             ; 英子文字か判断する
; 英子文字でない
      CMP
              AL,'z'
              ADJUST_NUM
       JA
     SUB
                             : 英大文字へ変換
              AL,20H
ADJUST_NUM:
              AL,'0'
                            ; 0以下か?
: 0以下であった
       CMP
       JB
              GET_HEX_EXIT
       CMP
              AL, '9'
                             : 9以上か?
                             ; 0~9の範囲である
              ADJUST_NUM_1
      JBE
                             ; A未満か?
      CMP
              AL,'A'
                             : Aより小さい
       JB
              GET_HEX_EXIT
              AL,'F'
GET_HEX_EXIT
                            : F以上か?
: F以上であった
      CMP
       JA
:
```

```
ADJUST_NUM_1:
                               ; パイナリ数へ補正
               AL,'0'
       SUB
                               : A-Fb ?
       CMP
               AL,9
                               : 0~9である
               ADD_NUM
       JBE
                               ; 補正
      SUB
ADD_NUM:
                               ; 8 ピットを 1 6 ピットへ変換
; D X を 16倍する
        CBW
        SHL
               DX / 1
               DX,1
        SHI
               DX,1
        SHL
        SHL
               DX,1
        ADD
               DX, AX
        INC
                GET_HEX_LOOP
        JMP
GET_HEX_EXIT:
                               ; 結果をレジスタAXへ
                AX,DX
        MOV
        RET
GET_HEX ENDP
                               ; 4桁の16進数をパッファヘセット
SET_HEX PROC
               NEAR
                               : 上位パイトをセット
        XCHG
                AL AH
        CALL
                SET_HEX2
        ADD
                D1,2
        XCHG
                AL, AH
                               ; 下位パイトをセット
                SET_HEX2
        CALL
        RET
SET_HEX ENDP
                PROC
                       NEAR
                               : 2桁の16進数をパッファヘセット
SET_HEX2
        PUSH
                AX
                               ; 上位4ピットを取り出す
        SHR
                AL,1
        SHR
                AL,1
        SHR
                AL,1
        SHR
                AL,1
               AL,'O'
AL,'9'
NOT_A_F
                               ; ASCII文字へ変換
        ADD
        CMP
                               : 0~9 to ?
        JBE
        ADD
                AL,7
                               ; A~Fへ補正
NOT_A_F:
                               ; パッファへ格納
        MOV
                CS:[DI],AL
        POP
                AX
                               : 下位4ビットを取り出す
: ASCII文字へ変換
: 0~9か?
                AL,OFH
        AND
                AL,'0'
AL,'9'
        ADD
        CMP
        JBE
                NOT_A_F2
                               : A~Fへ補正
        ADD
                AL,7
NOT_A_F2:
        MOV
                CS:[DI+1],AL
                               : パッファへ格納
        RET
SET_HEX2
                ENDP
        ENDP
DLOG
CODE
        ENDS
        END
                DLOG
```

■図 3.5 DLOG.COM ダンプリスト-

3.3 システムコールのロギング

"INT 1BH"のロギングと同様に、システムコール ("INT 21H"、資料編を参照)をロギングしても効果があります。特に、メッセージの表示やファイルの入出力を行う位置がわかると、解読の際の参考になることが多いようです。

具体的な方法としては、ディスクアクセスのロギングと同様の手 段で実現することができます。

応用編I

応用編Ⅰ

- 1. プロテクト表現のテクニック
- 2. プログラムを読みにくくする
- 3. 目立つ命令をかくす
- 4. MS-DOS版プロテクト技法

応用編Iと名付けて「"もう1つのプロテクト"を施す側に立った」テクニックの数々、中でも基本的なものについて紹介します。これらは、なかば当然ともいえるテクニックばかりですが、目新しさもあるはずです。次の応用編IIに進まれる前に、一読されることをお勧めします。

なお、応用編I、応用編Iで紹介されるさまざまなテクニックは、あくまでも独立したテクニックであり、それを用いたからといってどうなるというものではありません。しかし、これらを3個、4個と組み合わせたとき効果は倍増します。一つひとつのテクニックではおもしろみのないものも、2個、3個と組み合わせればとたんにおもしろさは倍増します。これらを組み合わせたらどうなるかということを常に頭の中に入れて、読み進んでいただきたいと思います。

1

プロテクト表現のテクニック

プロデクトチェックは、正常でないディスクにおいてプログラムの実行を停止させるために行うのですが、ただ行えばよいというのではなく、行っていることをわからないようにするのも1つのテクニックといえます。ここでは、そのようなプロテクトチェックということがらについて触れていきます。

1.1 チェック→エラーは早すぎる

○考え方

プロテクトがかかっている場合、多くのソフトウェアではエラーを発見したとたんに、"システムエラー" などと表示して実行を停止してしまいますが、これではプロテクトがかけられているという事実が露見するばかりか、プロテクトをチェックしているタイミングを教えていることにもなってしまいます。何もプロテクトをチェックしたからといって、すぐにメッセージを出力する必要はないのです。要は、プロテクトチェックに失敗したことを覚えておけばよいのです。

○実現方法

具体的には、プログラムのどこかでチェックを行って、そのチェックの情報をメモリ上のどこかに格納しておきます。情報の内容に

対する値としては、

00日 … 未チェック

0 1 H …… チェック成功

02H …… チェック失敗

などとしておけばよいでしょう。この情報を、必要なときに取り出して判断した結果、エラーメッセージなりを出力してやれば、プロテクトチェックを行うタイミングをつかみにくくする効果はあるでしょう。

これに対抗する手段として、ディスクアクセスのロギング、システムコールのロギングを行う方法があります。これですと、ディスクアクセスを検出すると、プリンタへその位置とレジスタの内容が表示されますが、このとき、エラーメッセージの出力が行われないようでしたら、その内容がどこかに保存され、あとで参照されている可能性があるわけです。

また、ディスクアクセスのロギングを利用して、プログラム中でディスクアクセスを行っている箇所をリストアップし、その周辺を逆アセンブルします。ディスクアクセスの結果をメモリ上に格納しているようすが見られたら、間違いなくあとで参照されると思ってよいでしょう。

○サンプル

ドライブBのフォーマットをチェックし、異常があれば約30秒のカウントを行った後に、エラーメッセージを出力するプログラム CHKWAIT.COM を実行例とともに図1.1に示します。ドライブ Bには、MS-DOS フォーマット以外のフロッピディスクを入れて おきます(たとえば DISK BASIC のものなどを入れる)。

CHKWAIT.COM にはパラメータはありませんので、コマンド

名のみを入力してから実行してください。

■図 1.1 CHKWAIT.ASM ソースリストー

```
CHKWAIT.ASM
      ドライブBのフォーマットをチェックし,
                 一定時間経過後にエラーメッセージを出力
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
DRIVE
                       ; ドライブBをチェック
LOSYS
    SEGMENT AT 0060H
                       ; IO. SYSのセグメントを定義
          6CH
PDA_TABLE
          LABEL BYTE
                      ; ドライブに対応したPDAの配列
IOSYS
     ENDS
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: LOSYS, SS: CODE
    ORG
           100H
CHKWAIT PROC
     MOV
           AX, IOSYS
                      ; レジスタESをセグメントIOSYSに設定
     MOV
           ES, AX
           AL, PDA_TABLE+DRIVE ; ドライブに対応したPDAを取り出す
     MOV
     MOV
           DL,AL
                       ;装置番号を除く
     AND
           AL, OF OH
     MOV
           CH,3
                       ; セクタ長を3へ (1MBディスク用)
           AL,90H
                       : 1MBディスクか?
     CMP
     JΕ
           CHECK
     MOV
                       ; セクタ長を2へ(640KBディスク用)
           CH,2
                       ; 640KBディスクか?
     CMP
           AL,70H
     JΕ
           CHECK
                       : ドライブ不正のメッセージを出力
     IFA
           DX, BAD_DRIVE
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     JMP
           EXIT
     ASSUME
           ES:CODE
                       ; レジスタESをコードに戻す
CHECK:
     MOV
           AX,CS
     MOV
           ES,AX
     MOV
           AL, DL
     MOV
           AH,56H
                        倍密度データ読み出し
     MOV
           BX,400H
                        読み出しデータ量
                        シリンダの
     XOR
                        ヘッドのセクター
     MOV
           DH, CL
     MOV
           DL,1
     LEA
           BP, BUFFER
                       : 読み出し用バッファ
```

```
INT
               1 BH
       JNC
               EXIT
                              : ダミーループの回数
       MOV
               CX,300
DUMMY_LOOP:
       PUSH
              CX
       XOR
              CX,CX
       LOOP
              $
              CX
       POP
              DUMMY_LOOP
       LOOP
                             ; ディスクのフォーマットが
: 異常である旨のメッセージを出力
       LEA
              DX, BAD_DISK
              AH,9
       MOV
       INT
              21H
EXIT:
       MOV
              AX.4COOH
                             ; 非常駐終了
       INT
              21H
                             ; 読み出し用バッファ
BUFFER DB
               400H DUP (?)
                      'ドライブの指定が違います。'
BAD_DRIVE
              DB
                      13,10,'$'
               DB
                      'ディスクが異常です。'
BAD_DISK
               DB
                      13,10,7,'$'
               DB
CHKWAIT ENDP
CODE
      ENDS
       END
              CHKWAIT
```

■図 1.1 CHKWAIT.COM ダンプリスト -

```
00000000 : B8 60 00 8E CO 26 AO 6D 00 8A DO 24 FO B5 03 3C
00000010 : 90 74 11 B5 02 3C 70 74 0B 8D 16 55 05 B4 09 CD
                                                                            57E
                                                                            7B2
00000020 : 21 EB 2D 90 8C C8 8E C0 8A C2
                                                  B4 56 BB 00 04 32
00000030 : C9 8A F1 B2 01 8D 2E 55 01 CD 1B 73 13 B9 2C 01
                                                                          : 65C
00000040 : 51 33 C9 E2 FE 59 E2 F8 8D 16 72 05 B4 09 CD 21 00000050 : B8 00 4C CD 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                          : 825
                                                                          : 1F2
                     0060H~044FまですべてOOH
00000450 : 00 00 00 00 00 83 68 83 89 83 43 83 75 82 CC 8E
                                                                          : 591
00000460 : 77 92 E8 82 AA 88 E1 82 A2 82 DC 82 B7 81 44 0D 00000470 : 0A 24 83 66 83 42 83 58 83 4E 82 AA 88 D9 8F ED
                                                                          : 913
                                                                          : 791
00000480 : 82 C5 82 B7 81 44 0D 0A 07 24
                                                                            387
```

■図 1.1 CHKWAIT.COM 実行例

1.2エラーを出すだけでは能がない

○考え方

プロテクトチェックに失敗したら、エラーメッセージや警告を出力して、プログラム本来の動作を停止させてしまうというのが一般的でしたが、しかし、何もご丁寧にチェックの失敗をユーザに知らせてやる必要はないのです。エラーメッセージが出力されるのは、ユーザがそこで使用をやめるよう、または、複製を諦めるようにしむけるためですが、ある意地の悪いソフトハウス(現在は存在しません)は、次のような手段に出たことがあります。

それは、PC-8801 用のワープロソフトで、プロテクトチェック に失敗しても、表向きには正常に動作しているように見せるという ものです。ユーザは安心し、てっきリコピーできているものと思い、そのワープロを使用していました。ところがある日、自分の作成した文書がまったくでたらめなのに気付きます。ワープロソフトがプロテクトチェックに失敗したのを憶えていて、表向きは正常に、しかし裏ではアブノーマルに振る舞っていたのです。一種の多重人格でしょうが、意地の悪いことこの上もありません。何しろ、実際に業務で使用してしまっているのですから。当時、このようなプロテクトは話題になったものですが、これには賛否両論があり、評価も人それぞれだったようです。

このソフトハウスのやり方は、一歩間違えば保障問題にも発展しかねないものですが、このように、問題にされることもなくやんわりと、そして手厳しくユーザを非難したソフトハウスもありました。ある PC-9801 用のワープロソフトでは、プロテクトチェックに失敗すると文書印刷と文書保存ができない旨のメッセージを出力し、

通常の動作に移ります。ユーザは、これを見てコピーに失敗したことに気付くのですが、中にはソフトハウスに苦情をいった人もいたそうです(「文書の保存と印刷ができないとすると不良品なのではないでしょうか…」)。ワープロソフトにとって、必須ともいえる機能を使用することができないのですから、これではコピーされてもしかたありません。

○実現方法

1.1 と同じです。要するに、プロテクトチェックを行った際に、その結果を憶えておき、実際に仕事をするときにはその結果を参照するのです。プロテクトチェックに成功したら通常の処理を、失敗したら偽の処理を行えばよいのです。

○対処方法

まず偽の処理を行っていることを発見することです。発見したら、 ディスクアクセスをロギングし、1.1 と同様にチェック箇所をリス トアップし、周辺を逆アセンブルします。

○サンプル

ドライブBのフォーマットをチェックし、異常がなければ TYPE コマンドと同様の働きを、異常があれば、どのようなファ イルが指定されていようが IO.SYS を画面に表示するプログラム CHKTYPE.COM を、実行例と共に図 1.2 として示します。図 1.1 におけるものと同様に、ドライブBには、MS-DOS フォーマット 以外のフロッピディスクを入れておきます。

CHKTYPE.COM には、TYPE コマンドと同様にファイルを 1 個だけ指定します。

■図 1.2 CHKTYPE.ASM ソースリスト -

```
CHKTYPE ASM
      ドライブBのフォーマットをチェックし,
TYPEコマンドの働きを変化させる
      COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
      LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
DRIVE
                         ; ドライブBをチェック
                        ; IO. SYSのセグメントを定義
LOSVS
      SEGMENT AT 0060H
      ORG
            6СН
PDA_TABLE
            LABEL
                  BYTE
                         ; ドライブに対応したPDAの配列
      ENDS
CODE
      SEGMENT
            CS:CODE,DS:CODE,ES:IOSYS,SS:CODE
      ASSUME
      ORG
            80H
                         ; パラメータエリア
PARAM
      LABEL
            BYTE
      ORG
CHKTYPE PROC
            AX, IOSYS
                         ; レジスタESをセグメントIOSYSに設定
      MOV
      MOV
            ES,AX
            AL,PDA_TABLE+DRIVE ; ドライブに対応したPDAを取り出す
      MOV
      MOV
            DL,AL
                         ; 装置番号を除く
; セクタ長を3へ (1MBディスク用)
; 1MBディスクか?
            AL,OFOH
      AND
      MOV
            CH,3
      CMP
            AL,90H
      JE
            CHECK
                         ; セクタ長を2へ(640KBディスク用)
      MOV
            CH,2
                         ; 640KBディスクか?
            AL,70H
      CMP
      JE
            CHECK
                         : ドライブが不正である旨のメッセージを出力
            DX,BAD_DRIVE
      LEA
      MOV
            AH,9
      INT
            21H
      JMP
            EXIT
                         ; レジスタESをコードに戻す
      ASSUME
            ES:CODE
CHECK:
      MOV
            AX,CS
      MOV
            ES,AX
                         ; PDA
      MOV
            AL, DL
                           倍密度 データ読 み出し
読み出しデータ 量
シリング 0
      MOV
            AH, 56H
            BX,400H
      MOV
      XOR
                           ヘッドの
      MOV
            DH,CL
                           セクタ
      MOV
            DL,1
BP,BUFFER
                           読み出し用バッファ
      LEA
```

```
INT
              1BH
       LEA
              AX, DEFAULT_NAME
                            ; エラー時にはデフォルトのファイルを指定
       JC
              TYPE_FILE
                            ; パラメータ行をファイル名へ変換
       LEA
              BX, PARAM
                            ; パラメータをASCIZ文字列へ変換
       MOV
              AL PARAM
       XOR
              AH, AH
       MOV
              SI,AX
       MOV
              [BX+SI+1],AH
SKIP_LOOP:
       INC
              RY
              BYTE PTR [BX],' '
                                  ; 空白をスキップ
       CMP
       JE
              SKIP_LOOP
              AX,[BX]
       LEA
                            : ファイルを出力
: ファイルをオープン
TYPE_FILE:
       MOV
              DX, AX
       MOV
              AX,3DOOH;
       INT
              21H
       MOV
              BX,AX
              TYPE_FILE_1
       JNC
                            ; ファイルがオープンできない
       LEA
              DX.BAD_FILE
       MOV
              AH,9
                                          メッセージを出力
       INT
              21H
       JMP
              EXIT
TYPE_FILE_1:
       MOV
              AH,3FH
                            : ファイルから読み出し
                            ; 1文字
       MOV
              CX / 1
       LEA
              DX, BUFFER
                            ; 読み出し用バッファ
       INT
              21H
       OR
              AX,AX
              CLOSE_FILE
                            ; ファイルの末端ならばファイルをクローズ
       JZ
       MOV
              AH,2
                            : 1文字コンソールへ出力
              DL , BUFFER
       MOV
       INT
              21H
       JMP
              TYPE_FILE_1
                            ; 次の文字へ
CLOSE_FILE:
                            ; ファイルをクローズ
       MOV
              AH,3EH
       INT
              21H
EXIT:
       MOV
                            ; 非常駐終了
              AX,4COOH
       INT
              21H
BUFFER DB
              400H DUP(?) ; 読み出し用バッファ
DEFAULT_NAME
                     'A:¥IO.SYS',O ; ディスク異常時の出力ファイル名
                     'ドライブ B: をチェックできません。
13,10,7,'$'
BAD_DRIVE
              DB
BAD_FILE
              DB
                     'ファイルが見つかりません。
              DB
                     13,10,7,'$'
CHKTYPE ENDP
CODE
      ENDS
      END
             CHKTYPE
```

■図 1.2 CHKTYPE.COM ダンプリストー

```
00000000 : B8 60 00 8E CO 26 AO 6D 00 8A DO 24 FO B5 03 3C
00000010 : 90 74 11 B5 02 3C 70 74 0B 8D 16 99 05 B4 09 CD
                                                              5C2
00000020 : 21 EB 67 90 8C C8 8E C0 8A C2 B4 56 BB 00 04 32
                                                              7EC
00000030 : C9 8A F1 B2 01 8D 2E 8F 01 CD 1B 8D 06 8F 05 72
                                                              603
00000040 : 16 8D 1E 80 00 A0 80 00 32 E4 8B F0 88 60 01 43
                                                              61E
00000050 : 80 3F 20 74 FA 8D 07 8B D0 B8 00 3D CD 21 8B D8
                                                              782
00000060 : 73 OB 8D 16 BF 05 B4 09 CD 21 EB 1E 90 B4 3F B9
                                                              6D5
00000070 : 01 00 8D 16 8F 01 CD 21 0B CO 74 0A B4 02 8A 16
                                                            : 4C1
00000080 : 8F 01 CD 21 EB E7 B4 3E CD 21 B8 00 4C CD 21 00
                                                            : 722
```

0090H~047FHまですべて00H

00000480		0.0	00	00	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0	00	0.0	0.0	00	0.0	0.0	4.1		041
																			041
00000490	;	ЗА	5C	49	4F	2E	53	59	53	00	83	68	83	89	83	43	83	:	598
000004A0	:	75	20	42	ЗА	20	82	FΟ	83	60	83	46	83	62	83	4E	82	:	687
000004B0	:	C5	82	AB	82	DC	82	В9	82	F1	81	44	OD	OΑ	07	24	83	:	788
000004C0	:	74	83	40	83	43	83	88	82	AA	8C	A9	82	C2	82	A9	82	:	85D
000004D0	:	E8	82	DC	82	В9	82	F 1	81	44	OD	0A	07	24				:	5FB

■図 1.2 CHKTYPE.COM 実行例 -

```
A>CHKTYPE CONFIG.SYS A F777BにMS-DOSのディスクを入れて実行 files=10 buffers=20 DEVICE=¥MTTK.DRV A: /P /N に常に表示される DEVICE=Fram2.sys shell=command.com a: ¥ /e:16 /p A>CHKTYPE CONFIG.SYS A BASIC のディスクを入れて実行 [:R6°C 何やらわけのわからないものが表示された
```

1.3 プロテクトの方法は つではない

■製品ごとに種類を変える

○考え方

従来はプロテクトは1個だけと決っていたようですが(コストや 工程の都合からでしょうが)、現在では複数のプロテクトを効果的 に組み合わせるのが一般的となっています。現在もっとも進んだか たちは、ハード的に最強のプロテクトに複雑なチェックルーチンを 絡ませたものといえます。

ここで紹介するのは、このような意味合いの"1個"ということではないのです。極端なことをいえば、製品は1個だけ生産されるわけではないのですから、それぞれに異なるプロテクトを施してもかまわないのです。

○実現方法

プロテクトを明らかに変化させるには、生産ラインに手を加える以外ありませんが、プログラムが自らに手を加えるというものも考えられます。つまり、ソフトウェアを1回も起動しなければコピーできるというものです。1回でも実行してしまったら、自らにプロテクトがかかり、次回からはチェックされるというものです。このとき、実行のタイミングで異なるプロテクトと、チェックルーチンが有効になるように設定しておけば、生産ラインに手を加えることなく、複数のプロテクトを実現することができます。

○サンプル

プログラム起動時に時刻を参照し、0 時から 23 時のどこに位置するかによって、4 種類の異なるプロテクトをドライブ B内のフロッピディスクに施すプログラム PROTIME.COM を、図 1.3 として示します。プロテクトは、MS-DOS で使用されないトラックにかけられます(1MB ディスクでシリンダ 77 のヘッド 0、640 KB ディスクでシリンダ 80 のヘッド 0)。

PROTIME.COM は、パラメータを与えずにコマンド名のみを 指定します。また、かけられるプロテクトの種類については、前作 を参考に各自解析してください。

■図 1.3 PROTIME.ASM ソースリスト -

```
PROTIME ASM
     時間をチェックし、ドライブBの使用されないトラックに
異なった種類のフォーマットを施す
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
DRIVE = 1
                     ; ドライブBにプロテクトを施す
LOSYS
    SEGMENT AT 0060H
                     ; IO. SYSのセグメントを定義
     ORG
          6CH
PDA_TABLE
          LARFI
                RVTF
                    ; ドライブに対応したPDAの配列
IOSYS
     ENDS
CODE
     SEGMENT
     ASSUME
          CS: CODE, DS: CODE, ES: LOSYS, SS: CODE
     ORG
PROTIME PROC
     MOV
          AX, LOSYS
                 ; レジスタESをセグメント IOSYSに設定
     MOV
          FS.AX
     MOV
          AL, PDA_TABLE+DRIVE
                          ; ドライブに対応したPDAを取り出す
     MOV
          PDA, AL
                     ; 装置番号を除く
     AND
          AL, OF OH
     MOV
          CL,77
                       プロテクトトラックを77へ(1MBディスク用)
```

```
CMP
                            : IMBディスクか?
              AL,90H
             CHECK_TIME
                            : プロテクトトラックを80へ(640KBディスク用)
      MOV
              CL,80
                            : 640KBディスクか?
              AL,70H
CHECK_TIME
       CMP
       JE
                            : ドライブが不正である旨のメッセージを出力
       LEA
              DX, BAD_DRIVE
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
              EXIT
       JMP
                            ; レジスタESをコードに戻す
       ASSUME
              ES: CODE
                            ; 時刻をチェックする
CHECK_TIME:
              AX,CS
       MOV
       MOV
              ES, AX
                             プロテクトトラックをセット
              TRACK, CL
       MOV
              AH,2CH
                            ; 時刻を読み出す
       MOV
       PUSH
              DX
       INT
              21H
       POP
              DX
              CH, 118
                            ; 0~3時へ補正
       AND
                            : プロテクトルーチンへジャンプ
       XOR
                             アドレスを計算
       XCHG
              CL , CH
       MOV
              SI,CX
       SHI
              $1.1
       CALL
              PROC_TABLE[SI]
EXIT:
                            : 非常駐終了
              AX,4COOH
       MOV
       INT
              21H
                            ; セクタ長を変化させるプロテクトを施す
PROTECT1
              PROC
                   NEAR
              DI, BUFFER
                            ; IDを作る
       LEA
       MOV
              AL, TRACK
       STOSB
                            ; H
              AL,AL
       XOR
       STOSB
       INC AL
                            ; R
       STOSB
       MOV
              AL,4
       STOSB
                              フォーマットコマンド
       MOV
              AH,5DH
       MOV
              AL PDA
                              IDバッファのサイズ
              BX,4
       MOV
                              セクタ長=4(2048)
       MOV
              CH,4
                              7
                                       トトラック
       MOV
              CL, TRACK
                               オーマッ
                              フォーマットヘッド=0
       MOV
              DH.O
              DL,OFFH
BP,BUFFER
                              フォーマット用データ
       MOV
                              IDバッファのア
       INT
              1BH
       RET
PROTECT1
              ENDP
                            ; 単密度フォーマットを施す
              PROC
PROTECT2
                     NEAR
                            ; IDを作る
       LEA
              DI, BUFFER
              AL, TRACK
       MOV
       XOR
              AL, AL
                            ; H
                            ; R
       INC AL
       STOSB
       MOV
              AL,4
                            ; N
```

```
STOSB
       MOV
              AH, 1DH
                             ; フォーマットコマンド
       MOV
              AL PDA
       MOV
                              IDバッファのサイズ
              BX,4
       MOV
              CH,4
                              セクタ長=4 (1024)
       MOV
              CL, TRACK
                               フォーマットトラックフォーマットヘッド=0
       MOV
              DH, O
       MOV
              DL,OFFH
BP,BUFFER
                              フォーマット用データ
       LEA
                              IDバッファのアドレス
              1BH
       INT
       RET
PROTECT2
              ENDP
                            : デリーテッドデータを使用する
: IDを作る
PROTECT3
              PROC
                     NEAR
              DI, BUFFER
       LEA
              AL, TRACK
       MOV
       STOSB
       XOR
              AL,AL
                            ; H
       STOSB
       INC AL
                            ; R
       STOSB
       MOV
              AL,4
                            : N
       STOSB
       MOV
                            ; フォーマットコマンド
              AH,5DH
       MOV
              AL, PDA
                              IDバッファのサイズ
セクタ長=4(2048)
フォーマットトラック
       MOV
              BX,4
       MOV
              CH,4
       MOV
              CL, TRACK
                                       トトラックトヘッド=0
       MOV
                              フォーマッ
              DH,0
              DL,OFFH
                              フォーマット用データ
       MOV
       LEA
              BP, BUFFER
                              IDバッファのアドレス
       INT
              1BH
              AH,59H
       MOV
                              ライトデリーテッドデータコマンド
       MOV
              AL, PDA
       MOV
              BX,400H
                            ; 書き込むバイト数
       MOV
              CH,4
                             セクタ長=4
                            書き込むトラック
       MOV
              CL, TRACK
       MOV
              DH,0
                            書き込むヘッド
                            書き込むセクタ番号
       MOV
              DL,1
                            : データバッファのアドレス
       LEA
              BP, BUFFER
       INT
              1BH
       RET
PROTECT3
              ENDP
PROTECT4
              PROC
                            ; IDと実際のセクタアドレスが異なる
                    NEAR
       LEA
              DI, BUFFER
                             IDを作る
       MOV
              AL, TRACK
       SHR
                             実際のCの半分の値を設定
              AL,1
       STOSE
       MOV
              AL,1
                            ; H(反転させる)
       STOSB
       XOR
              AL, AL
                            ; R(セクタ番号())
       STOSB
       MOV
              AL,4
                            : N (これは実際と同じ)
       STOSB
       MOV
              AH,5DH
                            ; フォーマットコマンド
       MOV
              AL, PDA
       MOV
              BX,4
                             IDバッファのサイズ
       MOV
              CH,4
                              セクタ長=4(2048)
                             フォーマットヘッド= 0
      MOV
              CL, TRACK
       MOV
              DH, O
```

```
; フォーマット用データ; IDバッファのアドレス
       MOV
              DL,OFFH
              BP, BUFFER
       LEA
       INT
              1BH
       RET
PROTECT4
              ENDP
BUFFER
              400H DUP (?)
      DB
                              フォーマット用バッファ
PDA
                                  ーマットをかけるドライブのPDA
TRACK DB
                              プロテクトをかけるトラック
                     'ドライブ B: にはブロテクトをかけられません。13,10,'$'
BAD_DRIVE
              DR
              DB
                                   ; プロテクトルーチンの
PROC_TABLE
              DW
                     PROTECT1
                                          ジャンプテーブル
              DW
                     PROTECT2
              DW
                     PROTECT3
              DW
                     PROTECT4
PROTIME ENDP
CODE
       ENDS
              PROTIME
       END
```

■図 1.3 PROTIME.COM ダンプリストー

```
00000000 : B8 60 00 8E CO 26 AO 6D 00 A2 09 06 24 FO B1 4D
                                                             : 650
00000010 : 3C 90 74
                       B1 50 3C 70 74 0B 8D 16 0B 06 B4 09
                                                             : 4EE
00000020 : CD 21 EB 1E 90 8C C8 8E CO 88 0E 0A 06
                                                  R4
                                                               701
                 5A 80 E5 03 32 C9 86 CD 8B F1 D1 E6 FF
                                                         94
                                                             : 904
00000030
          CD 21
00000040 : 3A 06 B8 00 4C CD 21 8D 3E 09 02 A0 0A 06 AA 32
                                                             : 494
                                               06
                                                  BB 04 00
                                                               7AF
00000050 : CO AA FE
                    CO AA BO O4 AA B4 5D AO 09
00000060 : B5 04 8A 0E 0A 06 B6 00 B2 FF 8D 2E 09 02 CD 1B
                                                               576
00000070 : C3 8D 3E 09 02 AO 0A 06 AA 32 CO AA FE
                                                  CO AA BO
                                                             : 7A7
00000080
         : 04 AA
                 B4
                    1D
                       AO
                          09
                             06 BB 04 00 B5 04
                                               8A
                                                   OE 0A 06
                                                               44F
         : B6 00 B2 FF
                       8D 2E 09 02 CD 1B C3 8D 3E
                                                  09 02 A0
                                                              : 64E
00000090
ODDODOAD : DA DE AA
                    32
                          AA FE CO AA BO O4 AA
          06 BB 04 00 B5 04 8A 0E 0A 06 B6 00 B2
                                                      8D 2E
                                                               548
000000B0
                    1B B4 59 A0 09 06 BB 00 04 B5 04 8A 0E
                                                               4BF
000000CO : 09 02 CD
000000D0
           0A 06
                 B6 00
                       B2 01
                             8D 2E 09 02 CD
                                            1B C3
                                                  80
                                                      3F 09
                                                               4BE
000000E0 : 02 AO OA O6 DO E8 AA BO 01 AA 32 CO AA BO 04 AA
                                                              : 769
000000F0 : B4 5D A0 09 06 BB 04 00 B5 04 8A 0E 0A 06 B6 00
                                                             : 496
00000100 : B2 FF 8D 2E 09 02 CD 1B C3 00 00 00 00 00 00 00
                                                              : 422
                0110H~04FFHまですべて00H
```

```
00000500 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 083 68 83 89 83 : 27A 00000510 : 43 83 75 20 42 3A 20 82 C9 82 CD 83 76 83 8D 83 : 71D 00000520 : 65 83 4E 83 67 82 F0 82 A9 82 AF 82 E7 82 EA 82 : 945 00000530 : DC 82 B9 82 F1 81 44 0D 0A 24 47 01 71 01 9B 01 : 5E0 00000540 : DD 01
```

■図 1.3 PROTIME.COM 実行例 —

A>TIME 00:00	一時刻を故意に設定					
A>PROTIME (J)	ーフロテクトをかける					
A>SYMDEB Microsoft Symbolic Debug Utility Version 3.01	SYMDEB でどのようなフロテクトがかかっているかみる					
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, Processor is [8086]	T985 そのためのフログラムを入力					
30B9:0100 MOV AH.4A 30B9:0102 MOV AL.91 30B9:0104 MOV DH.0 30B9:0106 MOV CL.4D 30B9:0108 INT IB	一代の人ののフロックなを入り 一倍密度でリードID を行うもの					
	ーゼクタ展 = 4となっていた。 SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000 IP=010A NV UP DI PL NZ NA PO NC ,73 ; 's'					
A>TIME 01:00 (4)	一時刻を変えてみる					
A>PROTIME [4]	再びブロテクトをかける					
A>SYMDEB@ Microsoft Symbolic Debug Utility Version 3.01 (C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985 Processor is [8086]						
-A	一间様					
-G=100,10A [d] AX=EQ91 BX=0000 CX=033F DX=0008 DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 30B9:010A 0473 ADD AL	一実行 SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000 IP=010A NV UP DI PL NZ NA PO CY ,73 ; 's'					
A>						

■チェックの方法を変える

○考え方

チェックの方法はいくらでも変化させることができます。もちろん生産ラインに手を加えないでですが、これには PC-9801 のカレンダ時計を用いるという方法があります。PC-9801 ではカレンダ時計を電源の入/切にかかわらず動作させておきますから、故意に

変化させない限りは、正しい日付と時刻が常に得られるわけです。そして、これを利用してチェックルーチンを変化させるのです。

具体的には、チェックルーチンのアドレスを並べたテーブルを用意して、読み出した日付と時刻に対応させたアドレスを取り出し、そこにジャンプします。日時で変化させるのは、何もチェックルーチンのほうではなく、チェックするプロテクトの場所を変化させてもよいし、またチェックをなくしてしまってもよいのです。

○対処方法

この方法ですと、プロテクトを解析しコピーした時点では使用できても、1時間後には使用できないということもありえます。また、そんなに急ではなくても、コピーをして他人の手に渡った時点で、使用不能になることも考えられるわけです。この方法でプロテクトをかけられたら、いつどのプロテクトとチェックルーチンが有効なのかわからないのですから、ディスクアクセスのロギングを行い、プロテクトのかかっているソフトをできるだけ小刻みに実行します。そのたびにディスクアクセスを行っているアドレスが異なるようでしたら、このプロテクトですから、結果を検討して周期を割り出し、すべてのパターンをチェックして、あとは通常のチェックルーチン潰しに移るしかありません。

また日時をシステムコールか BIOS を用いて読んでいれば、そこをロギングする方法もあります。基本的には日付を読んでもそれが一元化されれば、チェックするプロテクトの種類も一元化されるわけです。こちらのほうが確実でしょう。

○サンプル

カレンダ時計を読み取り、時刻別に異なるトラックをチェックするプログラム CHKTIME.COM を、図 1.4 として示します。ドライブBには、MS-DOS フォーマット以外のフロッピディスクを入れておきます。

CHKTIME.COM は、パラメータを与えずにコマンド名のみを 指定します。

■図 1.4 CHKTIME.ASM ソースリスト -

```
CHKTIME . ASM
     時間をチェックし、ドライブBの異なったトラックの
                            フォーマットをチェック
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FERRUARY 3RD, 1987
: ドライブBをチェックする
DRIVE
IOSYS
     SEGMENT AT 0060H
                      ; IO. SYSのセグメントを定義
    ORG
         6CH
                     : ドライブに対応したPDAの配列
PDA_TABLE
         LABEL BYTE
LOSYS
     ENDS
CODE
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: 10SYS, SS: CODE
     ORG
          100H
CHKTIME PROC
           AX, IOSYS
                      ; レジスタESをセグメントIOSYSに設定
     MOV
     MOV
           ES, AX
                           : ドライブに対応したPDAを取り出す
     MOV
           AL . PDA_TABLE + DRIVE
           PDA, AL
     MOV
                      ;装置番号を除く
     AND
           AL, OF OH
     CMP
           AL,90H
                      ; 1MBディスクか?
           CHECK_TIME
     JE
           AL,70H
                      ; 640KBディスクか?
     CMP
           CHECK_TIME
                     : ドライブが不正である旨のメッセージを出力
     LEA
           DX BAD DRIVE
     MOV
          AH, 9
```

```
INT
             21H
             EXIT
       JMP
      ASSUME ES: CODE
                           : レジスタESをコードに戻す
                           ; 時刻をチェックする
CHECK_TIME:
             AX,CS
      MOV
      MOV
             ES,AX
CHECK_TIME_LOOP:
                           ; 時刻を読み出す
      MOV
             AH, 2CH
             21H
       INT
                           ; 秒をトラック番号とし分をヘッド番号とする
             CL , DH
       XCHG
                           : ヘッドを補正
: 倍密度リードID
       AND
             DH 1
       MOV
             AH, 5AH
             AL PDA
       MOV
             1 BH
       INT
                           ; キーボードステータスチェック
      MOV
             AH, OBH
             21H
       INT
                             キーボードパッファに文字はあるか?
             AL AL
       OR
             CHECK_TIME_LOOP
       JZ
:
EXIT:
             AX,4COOH
                           ; 非常駐終了
      MOV
       INT
             21H
                           : IDをチェックするドライブのPDA
PDA
      DB
                    'ドライブ B: はチェックできません。'
             DB
BAD_DRIVE
                    13,10,'$'
             DB
CHKTIME ENDP
CODE
     ENDS
      END
             CHKTIME
```

■図 1.4 CHKTIME.COM ダンプリストー

```
00000000 : 88 60 00 8E C0 26 A0 6D 00 A2 42 01 24 F0 3C 90 : 65E 00000010 : 74 0F 3C 70 74 0B 8D 16 43 01 84 09 CD 21 EB 1D : 548 00000020 : 90 8C 08 8E C0 84 2C CD 21 86 CE 80 E6 01 84 5A 8C 90000030 : A0 42 01 CD 1B 84 0B CD 21 0A CO 74 E8 B8 00 4C : 6A2 00000040 : CD 21 08 68 88 89 85 43 83 75 20 42 3A 20 82 : 5E1 00000050 : CD 83 60 83 46 83 89 83 48 82 C5 82 AB 82 DC 82 : 88 30 0000060 : B9 82 F1 81 44 0D 0A 24 : 320
```



プログラムを読みにくくする

プログラムはきれいに書くものだ、という考え方が一般化していますが、これは、プロテクトの世界では通用しません。きれいに書かれたプログラムは非常に読みやすいので、同時に追跡もされやすいのです。プログラムの実行を追跡するには基礎編でも紹介したように、プログラムを実際に実行させてトレースする方法と、流れを頭の中で想定して、プログラムリストを追う方法とがあります。

ここでは後者の方法に対抗して、プログラムリストを読めないようにする方法(とはいかないまでも読みにくくする方法)を紹介しましょう。

2.1 意味のない命令を多用する

■実行する上で意味のない命令

○考え方

プログラムは、必要な命令を組み合わせて作成するのはもちろんですが、実行に差し支えない不要な命令を挿入するのも解析を混乱させるのに効果があります。ここで取り上げるのは、実行の結果、特定のメモリやレジスタ、フラグの内容を変化させず、時間のみを喰うというものです。

○実現方法

たとえば、次のようなプログラムがあったとします。

NOP

NOP

NOP

MOV AX,AX

OUT OFFH,AL

JMP NEXT

NEXT: XCHG CX,CX

PUSH BX

MOV DX,DX

POP BX

一見して、何か意味があるのだろうか? と思わせるプログラム です。しかしここで本当に意味がないのでは、それこそ意味があり ません。意味がないようでいて意味があり、意味があるようで実は 意味がないというのが望ましいのです。ここでは本当に意味のない ものとしましょう。

さて、順番に追っていけばわかると思いますが、先頭に3つ並んでいるのはNOP命令です。NOP命令があるとき、多くの人はそこを無視してしまいがちです。しかし、案外と意味のある場合もあります。次には、等しいレジスタ間での転送命令があり、すぐにI/OポートFFHへ出力を行っています。ここで正直に解析してきた人ならば、資料などを参照してFFHの機能を確かめるでしょう。しかしPC-9801では、FFHにはいまのところ機能が定義されていません(出力を行っても何も起こらない)。

さらに続く命令へのジャンプ命令が存在します。この場合、改めてジャンプする必要はないのですから、実行上は無駄といえます。 続いて、等しいレジスタ間での交換命令、すぐに POP する PUSH 命令があります。ここでいえることは、この流れを通してレジスタ 値、フラグ値が変化しないということです。ここにあげた命令群は、 よく錯乱のための手段として用いられますが、あくまでも時間稼ぎ としての強さしか持たないようです。これらの命令について説明し ましょう。

NOP

文字どおり何もしない命令です(No Operation の略)。リストを追う上では、何の意味も持たない場合が多いのですが、アドレス補正のためにアセンブラが自動的に挿入したり、周辺機器とのタイミング合わせのために挿入される場合も多いようです。ですから、いちがいに無意味だとはいえません。

NOP 命令は、内部的には"XCHG AX, AX"という命令で処理されています。それは90Hという命令コードからも明らかです。

MOV <REG>, <REG>

あるレジスタから、同じレジスタへ値を転送する命令です。実行 後のレジスタの値は変化しません。

XCHG < REG>, < REG>

同じレジスタ間での交換命令です。もちろん実行後でもレジスタの値は変化しません。すでに説明したように、NOP命令は内部的に XCHG AX.AX命令と等価です。

JMP 〈次のアドレス〉

次のアドレスにジャンプするのですから、実行は継続します。

PUSH <REG>とPOP <REG>を連続する

同じレジスタ間で PUSH と POP を行えば、レジスタの内容は

変化しません。影響を及ぼすとすればスタックです。ですから完全 に無意味であるとはいいきれません。

IN. OUT

定義されていない (意味のない) I/O に対するアクセス命令は、 実行したからといって何か起きるわけではありませんが、ハードの 知識に弱い人には心理的な圧迫効果があります。

これらは連続するのではなく、意味のある命令群の中に何気なく ちりばめるように挿入するのがよいでしょう。

○対処方法

いま読んでいる命令が、意味のあるものか意味のないものかは、 プログラムの流れからカンで判断するしかありません。また、意味 がないと思っても、単に意味が理解できていない場合もあります。 したがって、なまじカンに頼るのも考えものです。

○サンプル

図 2.1 として示すプログラム QUEST1.ASM から、存在しなくても実行上特に差し支えないという命令を捜してください。

■図 2.1 QUEST1.ASM ソースリスト -

QUEST1.ASM

無意味な命令をさがすサンプル

このプログラムは、キーボードから入力された行を大文字→→小文字 反転して表示するものです。 このプグラムには、意識してコメントを付加していません。 ですが、ソースリストであるという分だけ、わかりやすいはず。

COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.

```
LAST MODIFIED ON FEBRUARY 9TH, 1987
SEGMENT
DATA
MESSAGE1
               DB
                       13,10
                       'キーボードから何か文字列を入力して下さい。'
               DB
                       13,10
'終わりはリターンキーのみです: '
               DB
               DB
                       '$'
               DB
BUFFER1
               DB
                       64,?
                       64 DUP (7)
              DB
BUFFER2
               DB
                       13,10
64 DUP(?)
              DB
DATA
       ENDS
CODE
       SEGMENT
       ASSUME CS:CODE.DS:DATA.ES:DATA.SS:STACK
QUESTI
       PROC
       MOV
               AX, DATA
       MOV
               DS.AX
       MOV
               ES, AX
       CLD
QUEST1_0:
       NOP
       NOP
       NOP
       PUSH
               AX
               AH,9
       MOV
       MOV
               DX.OFFSET MESSAGE1
       INT
               33
       MOV
               AH, 10
       MOV
               DX, OFFSET BUFFER1
       INT
               33
       POP
               AX
               AX,AX
       MOV
               BX.OFFSET BUFFER1
       MOV
       MOV
               AL,[BX+1]
               AL,AL
       OR
       JZ
               EXIT
       MOV
               CL,AL
       XOR
               CH, CH
       XCHG
               CL, AL
               SI,[BX+2]
DI,OFFSET BUFFER2+2
       LEA
       MOV
               QUEST1_3
        JMP
QUEST1_3:
       PUSH
               DX
        LODSB
        XCHG
               AX,AX
       CMP
               AL, 'A'
               QUESTI_1
        JB
       CMP
               AL, 'z'
               QUEST1_1
        JA
        CMP
               AL, 'Z'
        JBE
               QUEST1_2
       CMP
               AL, 'a'
               QUEST1_1
       J.B
       SUB
               AL,20H
QUEST1_1
       JMP
```

```
QUEST1_2:
                 AL,20H
QUEST1_1:
        STOSB
        POP
                 AX, DX
        LN
        NOP
        NOP
                 QUEST1_3
        LOOP
        MOV
                 AL,24H
        STOSB
                 AH,9
        MOV
                 DX, OFFSET BUFFER2
        MOV
        INT
                 33
        JMP
                 QUEST1_0
EXIT:
        MOV
                AX,4COOH
        INT
                 21H
QUEST1 ENDP
CODE
        ENDS
        SEGMENT STACK
STACK
        DW
                 256 DUP(?)
STACK
        ENDS
        END
                 QUEST1
```

■実行した結果意味のない命令

○考え方

前記のプログラムは、実行の結果が何も問われないものでしたが、これらは多少万能選手的な色合いが濃く、同時にくせが強いため、存在すればすぐに見つけられてしまうでしょう。そこで要求されるのが、その場その場に応じて意味があったり無意味であったりする命令です。実際、意味があるかないかはその流れから判断するしかなく、プログラムの組まれ方によってはかなりの錯乱術となります。

○実現方法

同様に例を示してみましょう。

XOR SI,SI

LEA BX, [BX+SI]

この場合、レジスタ SI の内容がクリアされるのみで、レジスタ BX の値は不変です。つまり、LEA 命令の存在する意味がないわけです。しかし、以降でレジスタ SI の内容が参照される場合もありますので、騙されないようにしましょう。同様に加数、減数が 0である場合の ADD 命令、SUB 命令も、一見存在の意味が感じられず、引っ掛かりやすいといえます。同様に、シフトカウンタを1としたシフト・ローテート命令もこの範疇に入るでしょう。ここで考えられるだけの命令をあげてみましょう。

加数、減数を 0 とした ADD, SUB 命令

"ADD AX,0"などのように、加数が 0 であればフラグのセットのみが行われるだけで、レジスタ AX の内容は変化しません。

乗数、除数を1としたMUL. DIV命令(DIV実行時には意味ありげ)

レジスタ BX を 1 として"MUL BX"などと行えば、結果は変化しません。しかし、レジスタ DX が 0 クリアされますので注意が必要です。また、同様に"DIV BX"とした場合は、結果は変化しませんが、被除数が 16 ビットで表しきれない場合には、1 で割ると結果も 16 ビットで表せませんので、除算エラーが発生し"INT 00H"が発生します。注意してください。

レジスタ CL を 1 とした、可変数シフト、ローテート命令

レジスタ CL を 1 として、"SHL AX, CL" などとしても、結果は "SHL AX,1" と変りません。 これは前に示した LEA 命令などと 同様に、あとプレジスタ CL が参照されているかどうかを注意する 必要があります。

POP 値を 0 とした RET 命令

RET 命令には、リターンと同時にスタックを何レベル捨てるか、そのレベル数を指定できますが、これを 0 とした場合、通常のRET 命令と動作は変りません。

条件を固定した後の条件分岐命令

CF をセットしてすぐに"JC XXXX"などとするのは、"JMP XXXX"と変りませんが、レジスタなどと同様、あとで参照されることもありますので注意しなければなりません。

意味のないプリフィクス命令

メモリアクセスのない命令に、セグメントオーバライドのプリフィクスを付加したり、LOCK.プリフィクスを付加したりするのは 意味がありません。たとえば、

CS:

MOV AX,BX

のようにです。

同一ブロックにおけるブロック転送

結果的にまったく同じアドレスになるようにアドレスを計算し、 ブロック転送を行えば、ブロックの内容は変化しません。このとき アドレスは複雑な演算を経て求めるのもよいのですが、セグメント とオフセットをうまく調整し、結果的に同じ絶対アドレスを指すよ うにするのもよいでしょう。

これらは、連続させると意味がなくなりますので、何気なく散り ばめていくのがコツです。

○サンプル

図 2.2 として示すプログラム QUEST2.ASM において、結局何が行われているのかを当ててください。答は実行させてみればわかります。

■図 2.2 QUEST2.ASM ソースリスト -

```
QUEST2.ASM
     プログラムが何をするものか当てるサンブル
     実行して見れば、何をしているかわかります。
      このプログラムには、意識してコメントを付加していません。ですが、ソースリストであるという分だけ、わかりやすいはず、
      COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO. LTD.
      LAST MODIFIED ON FEBRUARY 9TH, 1987
CODE
      SEGMENT
            CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
      ASSUME
      ORG
            100H
QUEST2
      PROC
      XOR
            AH, AH
      MOV
            AL,3DH
      MOV
            CX,AX
      SHR
            CX,CL
      INC
            CL
      XCHG
            AL AH
      LEA
            BP, EXIT-14
            BP
      PUSH
      POP
            DX
      INT
            21H
      MOV
            ES, AX
      PUSHE
      POP
      AND
            AX,CX
      JNZ
            EXIT
QUEST2_1:
      NOT
      XOR
            AH, AH
            AX
      NOT
      CBW
      MOV
            AH,40H
      MOV
            BX,ES
      MOV
            DX,80H
      SUB
            AH, CL
            21H
      LNT
      JNAE
            EXIT
      INC
            AX
      MOV
            DIZAX
```

```
DEC
         MOV
                   CL, AL
         JZ
                   EXIT
         ROR
                   AL, CL
         MOV
                   SI,AX
         MILI
                   DI
         SHR
                   DI, CL
         MOV
                   DL,[SI]
                   MOVSB
         REP
                   AL, CL
         ROL
         ROL
                   AL, CL
                   AL,2
         ADD
         XCHG
                   AL, AH
                   21H
         INT
         SHR
                   AX,1
         XCHG
                   CL . AH
          JMP
                   QUEST2_1
                   41H, 3AH, 5CH, 43H, 4FH, 4EH, 46H, 49H, 47H, 2EH, 53H, 59H, 53H, 0
         DB
EXIT:
         MOV
                   AH, 'L'
         INT
                   21H
QUEST2
         ENDP
CODE
         ENDS
         END
                   QUEST2
```

2.2 定石をあえて破る

■定石は理解しやすい

○考え方

定石は、プログラミングの先人たちが積み重ねてきた経験によって、最良とされてきたプログラミング上の技法です。よって、定石についての知識があるか、経験によって定石を知らず知らずのうちに身につけてきたプログラマであれば、自ら進んで定石を用いプログラムされている箇所を見れば、容易に理解することができます。ここではこの定石をあえて破り、解読の際の障害にしようというものです。

92 ■応用編 I

○実現方法

定石を破るための一般的な方法などはありませんが、定石を知らずにプログラミングを行っていた時代を思い出せばよいでしょう。 そのときの洗練されていないプログラム、汚いプログラム、へたく そなプログラムが方法のすべてです。といっても、このまま突き放 すわけにもいきません。いくつか例を示しましょう。

<例1:メモリ値の交換>

まずは簡単なものからです。メモリに格納されている内容を 2π 所で交換するには、レジスタ AX を介して3命令で実現できます。

MOV AX,MEM1

XCHG AX,MEM2

MOV MEM2.AX

これでおしまいです。しかし、MEM1と MEM2の内容を 2つのレジスタへ読み出し、レジスタにおける交換命令を実行して再びメモリへ戻せば、命令は複雑になります。

MOV AX,MEM1

MOV DX,MEM2

XCHG AX,DX

MOV MEM2,DX

MOV MEM1,AX

さらに、レジスタを介さない方法として、

PUSH MEM1

PUSH MEM2

POP MEM1

POP MEM2

ともできます。特に3番目の例の場合、PUSH命令とPOP命令の間に何かしらの処理がはさまっていれば、交換が目的であるとは、すぐには気付かないでしょう。

<例2:テーブルによるジャンプ>

次は、レジスタ AL に入っている内容に対応したアドレスへの ジャンプを行うというものです。次のようにすれば、きれいで簡単です。

CBW

SHL AX,2

MOV SI.AX

JMP TABLE [SI]

TABLE は、アドレスが並べられている表です。たとえば次のように宣言されているとします。

TABLE DW JUMP1; AL=0の場合
DW JUMP2: AL=1の場合

レジスタ AL に与えられた値が 1 であれば、JUMP2 へのジャンプが行われます。さて、ここで正直にレジスタ AL の内容を判断し、それに応じてジャンプを行う例を示しましょう。

DEC AL

JS JUMP1

DEC AL

JS JUMP2

• • • • • • • •

レジスタ AL の値を 1 個ずつ減らし、負になったら対応するジャンプ命令を実行します。人によっては、こちらのほうが直接的でよくわかるという人もいるでしょう。ジャンプではなくメッセージのアドレスを求めるとしても同様です。

■遠回し式コーディング

○考え方

ある機能を実現するための再短距離はあえて捨てて、複雑な過程の上に機能を成立させるというものです。CPUの命令に関する知識を駆使した、かなリトリッキーなプログラミングが要求されます。

○実現方法

定石を破るのと同様、きれいに書こうとしなければよいのです。 例をいくつか示しましょう。

<例1:0テストをする>

レジスタ、またはメモリの内容が 0 であるかどうかを確かめる方法には、単純な目的ながら実にいろいろあります。ここでは、レジスタやメモリの内容を破壊せずにテストを行う方法を示しましょう。

AND AX,AX ; あまりにもおなじみ

OR AX,AX ; 上に同じ TEST AX,AX ; 上に同じ CMP AX.O ; 教本どおり

ADD AX,O ; 多少トリッキー

CMP MEM,O ; 教本どおり

TEST MEM,NOT O; 全ビット 0 で 0 (あたりまえ)

レジスタやメモリ値の破壊が許されるなら、次のような手段も使 用することができます。

SUB AX.0 : 最初から 0 である場合に限り 0

DEC AX ; 結果はSF, CF に反映

このようにたんに0テストを行うだけでも、かなりの方法を使い分けられることがわかるでしょう。

<例2:ジャンプする>

ジャンプといえば、JMP 命令で容易に実現できますが、スタックの特性と RET 命令の動作を活かして、遠回しにジャンプを行います。

MOV AX,1000H

PUSH AX

.

RET

ある程度の場数をこなしている読者であれば、すぐにわかるでしょう。そうです、オフセットアドレス 1000H にジャンプしているのです。RET 命令実行の時点で、スタックトップには値 1000H が積まれていますから、このような動作をするのです。単に"JMP 1000H"としないことに意味があるわけです。CALL 命令も、同様の手順で実現することができます。

LEA AX, RETURN

PUSH AX

MOV AX,1000H

PUSH AX

RET

RETURN:

この場合、最初に戻ってアドレスをスタックに積んでいる点を除けば、オフセット 1000H へのジャンプと同様です。

< 例 3 : 0 クリアを行う>

メモリの特定の領域を0で埋めつくすには、リピートプリフィクスとストリングプリミティブを用いる方法がよく知られています。たとえば、次のようにです。

LEA DI,ADDRESS

MOV AX, MEMSIZE

XOR AL.AL

REP STOSB

非常に簡単に、ADDRESS で始まる領域を MEMSIZE バイトだけ 0で埋めることができます(レジスタ ES をセグメントベースとすることに注意)。しかし、ここで次のようにすると、プログラムは汚くなります。

MOV DI,OFFSET ADDRESS

MOV AX.MEMSIZE-2

XOR AL.AL

MOV ES: [DI] ,AL

MOV SI,DI

INC DI

REP MOVSB

一見するとブロック転送ですが、最初にストアされた0を、次のアドレスへ転送しているだけです(レジスタDS = ESとする)。

<例4:加算を行う・和を求める>

レジスタ AX とレジスタ BX の和を計算するのはいとも簡単ですが、これをまわりくどくすれば、次のようにすることもできます。

- LOOP: INC AX

DEC BX

JNZ - LOOP

また、再帰的にプログラムを実行し和を求めれば、かなり複 π に見せかけることもできます。たとえば、アドレス DATA から格納される 10 個の数(すべて 1 ワードの大きさ)を加算し、その和を求めるとします。

XOR AX,AX ; 和を格納

LEA BX,DATA ; データのアドレス

MOV CX,10 ; データの個数

ADDTION: OR CX,CX ; 全データ加えたか?

JZ EXIT

ADD AX, [BX]

ADD BX,3

DEC CX

CALL ADDITION ; 続くデータを加える

EXIT: ADD SP,20 ; CALLによるスタッ

ク消費を破棄

このようにたわいのない仕事でも、複雑な処理を経て実行すれば、 かなり読みにくくなることは必至です。

以上、遠回し式コーディングの例は尽きることがありませんが (要するに手のこんだ、汚いともいえるプログラムを書けばよい)、 このへんにしておきましょう。できればもっと紹介したいのですが、 残りはみなさん自身で研究してください。

2.3 意味のない分岐

■分岐は何回まで耐えられるか

○考え方

必要のないところでも JMP 命令を用いたり、CALL 命令を用いたりしましょう。一般に、リストを追うとき分岐する箇所があれば、そこまでの解析はひとまず置いて、分岐先の解析を始めるでしょうから、分岐の度合いが激しくかつ頻度が激しいほど効果があります。あなたはどこまで精神的に耐えられますか?

○実現方法

特に実現方法などというものはないのですが、分岐はなるべく分岐した直後、すなわちサブルーチンの先頭などで行うとよいでしょう。ごくふつうのレベルでは、6回サブルーチンコールが続けば嫌気がさすそうです。

■RET命令が現れない

何回もサブルーチンコールが続いて、解読をそこに移して、いつまでたっても RET 命令が現れない、あとになって、ずいぶんと長いサブルーチンだ、などと気付いても手後れです。何も RET 命令でサブルーチンから戻る必要はないのです。

2.4 未定義命令を使う

○考え方

未定義命令とは、CPUのマニュアルや解説書には記載されていないが、実行させてみると動作するという命令のことです。一般に、未定義命令には予期される動作というものがあります。たとえば、Z80CPUにおいて一部のセカンドソースでは、

DD 7C LD A,IXH

なる命令が動作します。一部の雑誌には紹介されましたが、もちろんマニュアルには記載されていません。これは"レジスタ IX の上位バイトを、レジスタ A にロードせよ"という命令です。これが存在することを予測させる理由は、マニュアルにきちんと記載されている

21 00 00 LD HL,0 DD 21 00 00 LD IX.0

という命令です。実は、後者の命令は前者の命令にコード"DD"を付けただけのものなのです。よって、レジスタ IX を使うにはレジ

スタ HL を用いた命令に"DD"を付けただけと推測できますから、

7C LD A,H

という命令に"DD"を付ければ、前述した動作も期待できます。

これは Z80 での例ですが、8086 でもこのような命令が存在します。すなわち、命令コードの仕組みから存在すると考えられる命令です。逆アセンブラでは、それらは逆アセンブルできませんから、解析の妨害にはなります。未定義命令は、主にセグメントレジスタやスタックに関する命令で、次のようなものがあります。

POP CS

スタックからレジスタ CS へ値をポップする命令です(POP DS, POP ES, POP SS という一連の命令の存在から推測できます)。ということは、レジスタ CS の内容が変化しますから、プログラムの位置も変化するということで、不用意にこの命令を実行したなら間違いなく暴走します。しかし、変化した CS に対しつじつまを合わせるように、別のプログラムを置いておけば、プログラムは暴走せず、実行を継続することができるのです。なお、V30 や80286 では、別の機能を持つ命令が割り当てられています。

MOV CS, r/m 16

レジスタ CS に値を移す命令です。POP CS と同様に、使用法を誤れば間違いなく暴走します。r/m16 は、レジスタかメモリを表します。

AAD $\langle N \rangle$, AAM $\langle N \rangle$

AAD/AAM という命令は、それぞれ乗算命令における補正効果を持つものです。これらの命令の持つ動作は、

AAD : $AL \leftarrow AH * 10 + AL, AH \leftarrow 0$

AAM : $AH \leftarrow AL/10,AL \leftarrow AL\%10$

となっており、それぞれに 10 という定数が絡んでいます。実は、 この 2 つの命令の命令コードは、それぞれ、

AAD : D5 OA

AAM : D4 OA

となっています。もうお気付きでしょう。命令コードの2バイト目、すなわち0AHとは、10を意味しているのです。実験で確認しましたが、この値を変更すれば、命令のオペレーションを変えることができます。

実際に、この命令を扱うことのできるアセンブラ、逆アセンブラが存在します。それは、DISK BASICのMONコマンド内のもので、2バイト目が0AH以外であっても、命令ニーモニックを表示します。

他に、コードは違うが同じ動作をするという命令も存在します。 たとえば、XLAT 命令のコードは D7H ですが、D6H でも同じ効果を得ることができます。D6H のほうはアセンブラも逆アセンブラも認識しませんから、このようなコードを用いるのも効果的です。 また、実行しても何も起こらない命令を用いるのも、一つの方法です(80286 においては不正命令実行の割り込みが発生する)。

○実現方法

もともとマニュアルに記載されておらず、かつ期待される動作を する命令を用いればよいのですから、そう難しいことではありませ ん。ただし、そのような命令を捜すのがなかなか面倒で、すべての CPU で同じような命令が存在するとも限りませんから、むやみに使用するのは控えたほうがいいかもしれません。

○対処方法

逆アセンブルリストの中に、逆アセンブルできない命令が現れたら、とりあえず命令コード表と見比べて、何か意味がありそうかどうかを調べてみましょう。ちなみに、DISK BASICの内蔵モニタの逆アセンブラ(Lコマンド)では、セグメント外 JMP、セグメント外 CALL、セグメント外 RET の各命令は逆アセンブルできませんので、リスト中には"??"と表示します。

2.5 ソフトウェア割り込みを使う

■BIOSを多用する

○考え方

INT 命令は、主にシステムの用意するさまざまな機能を呼び出す目的で使用されます。たとえば、ディスク BIOS の"INT 1BH"、MS-DOS のシステムコールの"INT 21H"など、多数あります。これらは、その割り込みの持つ機能を知らなければ、何を行っているのかわかりません。したがって、これを多用することでかなりの時間稼ぎにはなります。

○実現方法

要するに INT 命令を用いればよいのです。たとえばキーボード や CRT、グラフィクス、ディスクなどの処理に BIOS を用いれば よいのです。しかし、BIOS の多用は、あまりマシンに対する知識のない人にのみ有効であることを忘れてはなりません。

○対処方法

マシンについての知識をつけるしかありません。少なくとも、割り込みのタイプと機能の対応ぐらいは、すぐにわかるようにしたほうがよいでしょう(キーボード、CRT 関係ならば 18H などという具合に)。

■自ら定義する

○考え方

割り当てられていない割り込みベクタに、独自の機能を定義して、 わざわざそれを呼び出します。このようなものはふつうどんな解説 書にも記載されていないはずですから、中身を解析するなりの手段 に出るはずです。ただし、CALL命令で呼び出すよりは余程効果 的でしょう。

○実現方法

ふつうにサブルーチンを設計するのと同様、割り込み処理ルーチンを設計し、割り込みベクタの空いているタイプにアドレスを設定してやります。もちろん、割り込み処理ルーチンは IRET 命令によって終るようにします。

○サンプル

加減乗除を行うサブルーチンを、"INT 0D0H"に定義するプログラム INTD0.COM を図 2.3 として示します。サブルーチンへのパラメータは以下のとおりです。

104 ■応用編 I

レジスタ AH …… ファンクション (0:加算、1:減算、2:乗算、3:除算)

レジスタ BX …… 被加数、被減数、被乗数、被除数

レジスタ CX …… 加数、減数、乗数、除数

結果は、レジスタ AX (DX. 乗算、除算の場合) に返されます。

■図 2.3 INTDO.ASM ソースリストー

```
INTDO.ASM
      INT ODOHによって加減乗除を実現するサンプル
      このプログラムを実行することによって、INT ODOHを加減乗除を行うソフトウェア割り込みに定義します。
このプログラムを実行したのちは、INT ODOHをプログラム中で
      使用することができます
      COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
CODE
     SEGMENT
      ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
      ORG
INTDO
      PROC
                        ; 割り込みベクタのセット
      MOV
            AH,25H
                        対象の 3 り込みベクタ
割り込み 処理ルーチンの アドレス
      MOV
            AL,ODOH
      LEA
            DX, ENTRY
      INT
            21H
                        ; 割り込みベクタに機能を定義した
      LEA
            DX, MESSAGE
                              旨のメッセージを出力
      MOV
            AH,9
      INT
            21H
      MOV
                        ; 常駐終了
            AX,3100H
      MOV
            DX,100H
      1NT
            21H
INTDO
     ENDP
MESSAGE DB
            'INT ODOHを定義しました。'
            13,10,'$'
      DB
ENTRY
     PROC
                        ; INT ODOHに対する割り込み処理
                        ; もとの数は保存する
      PLISH
            BX
      PUSH
            CX
     XCHG
            AL, AH
                    ; レジスタAHに応じた処理アドレスを計算
```

```
XOR
                AH, AH
        SHL
                AX,1
                SI,AX
        MOV
                CS:ADDR_TABLE[S1]
                                       ; 各処理へ分岐
        CALL
        POP
                СХ
        POP
                ВХ
        IRET
                                       : 各処理ルーチンのアドレス
ADDR_TABLE
                DW
                       ADDITION
                DW
                       SUBTRACT
                DW
                       MULTI
                       DIVISION
                DW
ADDITION
                PROC
                       NEAR
                               ; 加算の処理を行う
       MOV
                AX, BX
        ADD
                AX,CX
        RET
ADDITION
                ENDP
                               ; 減算の処理を行う
SUBTRACT
               PROC
                       NEAR
       MOV
                AX, BX
                AX,CX
       SUB
       RET
SUBTRACT
                ENDP
MULTI
       PROC
                NEAR
                                ; 乗算の処理を行う
       MOV
                AX, BX
       MUL
       RET
MULTI
       ENDP
DIVISION
                PROC
                                ;除算の処理を行う
                       NEAR
       MOV
                AX, BX
        XOR
                DX, DX
        DIV
                CX
        RET
DIVISION
                ENDP
ENTRY
        ENDP
CODE
       ENDS
       END
                INTDO
```

■図 2.3 INTDO.COM ダンプリスト・

```
00000000 : B4 25 80 D0 8D 16 35 01 CD 21 8D 16 1A 01 B4 09 : 59B 0000010 : CD 21 8B 00 31 BA 00 01 CD 21 49 4E 54 20 30 44 : 4FF 00000020 : 30 48 82 F0 92 E8 8B 60 82 B5 82 DC 82 B5 82 BD : 95A 00000030 : 81 44 0D 0A 24 53 51 86 C4 32 E4 D1 E0 8B F0 2E : 75E 00000040 : FF 94 47 01 59 5B CF 4F 01 54 01 59 01 5E 01 8B : 547 00000050 : 33 D2 F7 F1 C3 8B C3 2B C1 C3 8B C3 F7 E1 C3 8B C3 : 3F6
```

■図 2.3 INTDO.COM 実行例·

```
A>INTDO
                                           定義する
INT ODOHを定義しました.
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A OF
                                          - 実験用のプログラムを作る
3106:0100 MOV AH.0
31C6:0102 MOV BX,2
31C6:0105 MOV CX,3
31C6:0108 INT DO
31C6:010A
-G=100,10A
                                           加算を実行
AX=0005 BX=0002 CX=0003 DX=0000 SP=CD29 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6 IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
                             PUSH ES
31C6:010A 06
-E101 4 -
                                           子直を言っ
G=100,10A @ AX=FFFF
                                           - 塞行
                                           SP=CD29 BP=0000 S1=0002 D1=0000
AX=FFFF BX=0002 CX=0003 DX=0000
DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6
                                           IP=010A
                                                      NV UP EI PL NZ NA PO NC
31C6:010A 06
                             PUSH ES
-E101 (4)
                                           かけ篇へ
             01.02
3106:0101
-G=100,10A (a)
                                           実行
AX=0008 BX=0002 CX=0003 DX=0000 SP=CD29 BP=0000 SI=0004 DI=0000 DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6 IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
                              PUSH ES
31C6:010A 06
-E101 (4)
                                           わり篤へ
3106:0101
            02.03
-G=100,10A
AX=0000 BX=0002 CX=0003 DX=0002 SP=CD29 BP=0000 SI=0006 DI=0000 DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6 IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
                              PUSH
31C6:010A 06
-Q (J
```

2.6 ハードウェアを頻繁にアクセス

○考え方

INT 命令以上にシステムについての知識を必要とし、かつ周辺 LSI などに対する知識などを必要とするもので、初心者やハードウェアに疎い場合には、特にわずらわしい存在です。

○実現方法

INT 命令を用いて実現可能な機能も、独自のプログラムで処理してみることです。特にディスクアクセスを独自に行ってみると、INT 1BH を検索されても逃れられますし、キメ細かな処理が可能になります。ただし、ディスクアクセスを独自に行うには、FDC(フロッピディスクコントローラ)や DMAC(DMA コントローラ)、割り込みなどの制御をすべて行わなければならず、かなり面倒です。なお DMAC、タイマ、画面関係、キーボード関係も、INT命令(BIOS)に頼らずに制御できる範囲ですが、同様にその実現は面倒です。

○対処方法

ハードウェアをアクセスする手順はかなり複雑ですので、それなりの弱点ともいうべきものが存在します。たとえば、ディスクアクセスを例にとれば、ディスクアクセスを行うと、かなりの頻度で I/O ポートをアクセスし、逆アセンブルした状態から見ると、かなりの量の I/O 命令が並ぶわけです。また、タイミングをとるための NOP 命令も随所に並ぶ可能性があります。ディスクアクセスに用いる I/O ポートというのは有名ですから、INT 命令を捜す代りに、OUT XX,AL などを捜されてしまえば、簡単に見つけられてしまいます。そこで、レジスタを用いて間接的に I/O ポートのアドレスを指定してやる方法が出てきます。これは、I/O ポートのアドレスを一時的にレジスタ DX に入れておき、OUT DX, AL などを用いて、間接的に I/O をアクセスするのです。しかしこれでも、この命令を捜されればおしまいです。

また、ディスクアクセスを行うと、割り込みが必ず発生します。 割り込みもタイプが決っていますので、その割り込みがロギングされれば、割り込みの待機位置がわかってしまいます。



目立つ命令をかくす

命令の世界でも、目立つものとそうでないものが必ず存在します。 目立つというのは目を付けられやすいので、目立たないように姿勢 を変えたりかくれたりする必要があります。ここでは、目立つ命令 を目立たないようするテクニックを紹介しましょう。

3.1 INT命令をかくす

INT 命令は、各種のハードウェアの制御を簡便に行ってくれるサービスです。なかでも INT 1BH というのは、プロテクトの世界ではあまりにも有名な、ディスクアクセスのための割り込み命令です。基礎編でも紹介したように、プロテクトをソフト面から解析する場合、まず INT 1BH を捜すのが定石となっています。実際多くのソフトウェアのプロテクトがこれではずせます。

せっかく高度なプロテクトをかけても、ここから、チェックルーチンを見つけられては元も子もありません。この、やたらと目立つINT命令をかくすテクニックを紹介しましょう。

■セグメント外CALLを用いる

○考え方

セグメント外 CALL というのは、INT 命令と似たような動作を

する命令です。INT 命令は、戻りアドレスをスタックに積む前に、フラグもスタックに積みます。これに対し、セグメント外 CALL 命令はフラグをスタックに積みません。大きな違いはこれだけです。よって INT 命令をセグメント外 CALL 命令で代用するには、セグメント外 CALL を行う前に、スタックへフラグを積んでおけばよいわけです。細かな違いもありますがここでは問題としません。

○実現方法

しかし、INT 命令が自動的にジャンプ先のアドレスを求めるのに対し、セグメント外 CALL 命令は、自らジャンプ先のアドレスを名乗らなければなりません。そこで INT 命令の動作を、もう少し詳しく追ってみます。

INT 命令が実行されると、フラグと戻りアドレス (CS, IP) が順番にスタックに積まれます。次に割り込みのタイプに対応する割り込みベクタアドレスを算出します。算出は割り込みタイプを 4 倍すれば OK です。これはアドレスのサイズが 4 バイトだからです。割り込みベクタは、セグメント 0000H に配置されていますから、割り込みタイプを 4 倍したアドレスをオフセットとして、そこから格納される 4 バイトのデータをアドレスとみなし、そこへ CALL すればよいのです。この様子を図 3.1 に示しましょう。

これと同じ動作を、セグメント外 CALL 命令で真似ればよいのです。さっそくコーディングしてみましょう。


PUSHF ; フラグのプッシュ

XOR AX,AX; 割り込みベクタテーブルのセグメントをセット

MOV ES,AX

MOV SI,XX; ベクタアドレスを計算(XX は割り込みタイプ)

■図 3.1 INT 命令の動作



SHL I.1

SHL I.1

CALL FAR PTR ES: [SI]; CALL 命令の実行

しかしこれでは多くの命令ステップを必要とし、かつセグメントレジスタを含む多くのレジスタを破壊してしまいます。これを防ぐために、割り込みタイプに対応するベクタアドレスの内容を、プログラム中のデータ領域にあらかじめコピーしておくのです。まず、アドレスの取り出しとコピーは、以下の手順で行えばよいでしょう。

XOR AX,AX;割り込みベクタテーブルのセグメントをセット

MOV ES,AX

MOV SI,XX; ベクタアドレスを計算(XX は割り込みタイプ)

SHL SI,1

SHL SI,1

LES SI,ES: [SI]; ベクタアドレスの取得

MOV WORD PTR COPY_VECT,SI;

オフセットアドレスのコピー

MOV WORD PTR COPY_ VECT,ES;

セグメントアドレスのコピー

COPY-VECTは、以下のようにして定義されている変数です。

COPY_VECT DD

いちどこのようにしておけば、CALL 命令の実行は簡単になります。以下のようにすればよいのです。

PUSHF

CALL COPY_VECT

これですと命令ステップも最小で、かつレジスタの破壊を必要と せずに CALL 命令を実行することができるようになります。

○対処方法

まず思いつくのは、セグメント外 CALL に対応する命令コードを捜してみることです。しかし、セグメント外 CALL に対応する命令コードというのは、本書で紹介した手順を用いる場合、非常に単純で次のようになっています。

FFH,XX,LO,HI

FFH というのは、セグメント外 CALL であることを予感させる命令コードです(このコードで始まる命令には、他に PUSH, POP, INC などありますので、FFH のみを検索するのは無駄が多すぎます)。次の XX というのは FFH に続く命令コードで、これでセグメント外 CALL, PUSH, POP, INC などの命令を区別します。よって、FFH とこの XX の 2 バイトを連続して検索してこそ、意味があるわけです。

さてこの XX ですが、ジャンプ先のアドレスをメモリに格納しておき、これを直接定数で指定するのであれば 1EH に限定することできます。よって、まずは FFH,1EH という並びを捜してみるのも一つの手でしょう。もっともこれでは、ジャンプ先のアドレスを格納してある位置がレジスタによって指定される場合は、まったく効果がありません。アドレスをレジスタによって指定する場合、2 バイト目は 1EH 以外の値になりその値は特定できないからです。

■セグメント外RETを用いる

○考え方


セグメント外 CALL と原理は同様ですが、リターン命令でジャンプするところが異なります。リターン命令でジャンプなどできるのかと思われる方は、応用編 I の 2 を参照してください。

○実現方法

割り込みタイプに対応するベクタアドレスの取り出しまでは、セグメント外 CALL と同様です。しかし、セグメント外 RET を用いた場合、ジャンプ先のアドレスというのは直接指定することがで

きず、スタックに積んでおかなければなりません。またセグメント外 CALLでは、自動的にスタックに積まれる INT 命令処理ルーチンから戻るためのアドレスを、スタックに積んでおかなければなりません。セグメント外 RET を行う時点でのスタックのようすは、次の図 3.2 のようになっています。

■図 3.2 セグメント外 RET 実行時のスタックのようす



まず、セグメント外 RET と同様の手順で、割り込みタイプに対応するベクタアドレスの内容をコピーしておきます。そこで、次の手順で命令を実行します。

PUSHF : フラグのプッシュ

PUSH CS; 戻リアドレスのスタックへのプッシュ

LEA AX,RET_ADDR

PUSH AX

PUSH WORD PTR COPY_VECT+2

; ジャンプ先アトレスのプッシュ

PUSH WORD PTR COPY_VECT

DUMMY PROC FAR

PET

DUMMY ENDP

RET_ADDR:

ここで、RET 命令を PROC〜ENDP 疑似命令で囲んでいるのは、RET 命令に FAR 属性を持たせるためです。また全体で 5 バイトのデータをスタックに積んでいますが、あとの 2 ワードは RET 命令によって即座に捨てられ、スタックの状態はセグメント外 CALL を行ったときと同じ状態になります。

○対処方法

セグメント外 RET を用いる場合も、セグメント外 RET のコード CBH を捜してみます。しかし、この場合、命令は1バイトだけですので、非常に効率の悪い検索になってしまいます。

3.2 IN/OUT命令をかくす

IN/OUT 命令もハードウェアと密接し、INT 命令と並んで目立つ命令です。最近では INT 命令によるサービスを用いずに、直接ハードウェアを制御するものも見受けられます。ディスク関係のサービスを行う"INT 1BH"を使わずに、直接 FDC(フロッピディスクコントローラ)、DMAC(DMA コントローラ)などを制御して、プログラムの複雑さを増すなどというのは、その一例です。ここでは、この IN/OUT 命令をかくすテクニックについて紹介しましょう。

○考え方

INT 命令のように直接代替となる命令は存在しませんが、工夫次第では、かなり目立たないようにすることも可能です。ここでは間接アドレシングを用いた方法を示します。

○実現方法

レジスタ DX を用いた間接 I/O 指定によって入出力を行います。 直接 I/O 指定によって入力を行った場合、命令コードは一元化されやすくなります。

E4 90 IN AL,90H

たとえば、1MB タイプのフロッピディスクを直接扱う場合には、I/O ポートのアドレスはユーザーズマニュアルなどから明らかですので、このような命令列を捜されるということがあります。

しかし、ここではレジスタ DX による間接指定を用いて、I/O ポートのアドレスをかくすわけです。

EC IN AL,DX

この場合、レジスタ DX に 0090H を設定して命令を実行します。すると、1命令で上の命令と同じ効果を得ることができます。2 バイトで検索が行われた場合、見つけられる確率は大きくなりますが、1 バイトの場合では見つけられる確率は少なくなります。目くらましのために、コード ECH をプログラム中にばらまいておくのも、解読に対抗する手段としてはよいかも知れません。これは OUT 命令でも同様です。もちろん、解読によってレジスタ DX の内容がわかりにくくなっていなければなりません。

116 ■応用編 I



MS-DOS版プロテクト技法

プロテクトというものは、正常であるはずのディスクのフォーマットを異常なものにしてしまうのですから、正常なフォーマットを期待する MS – DOS などの OS では、プロテクトのかかっている箇所は読み書きできないのがふつうです。よってプロテクトをかけたならば、その箇所を、OS が使用しないようにしなければなりません。応用編 I の最後では、プロテクトと OS の関係について紹介しましょう。

4.1 不良クラスタを作る

○考え方

ディスクには、完全というものはありませんから、ときには製品不良や長期間にわたる使用などで、使用できない部分が出てきます。 そのような場合の応急処置として、不良クラスタというものを設定して、これを OS が使わないようにする方法があります。

プロテクトをかけられた場所は、OSにとって不良クラスタと同じですから、プロテクトをかけた箇所を不良クラスタに設定すれば、OSはアクセスしなくなります。

ところで MS-DOS では、ファイルをディレクトリと FAT(ファイルアロケーションテーブル)というもので管理しています。

ディレクトリとは、ディスク内に納められるファイルの一覧を記録したものです。ここでは、ディレクトリの構造について特に知る

必要はありません。必要なのは FAT の構造です。

FAT は、ディスク内の使用状況を表にまとめたものとみることができます。FAT の 1.5 バイトが、ディスク上の 1 領域と 1 対 1 で対応しています。FAT を見れば、対応するディスク上の領域がどのように扱われているかを知ることができるのです。まずは、MS-DOS のディスクフォーマットを表 4.1 として示しておきます。

ディスクタイプ	256KB	1MB	1MB 160KB			320KB		640KB	
トラック数	77	154	40	40	80	80	160	160	
セクタ数/トラック	26	26	8	9	8	9	8	9	
バイト/セクタ	128	1024	512	512	512	512	512	512	
予約セクタ数	1	1	1	1	1	1	1	1	
FATセクタ数	6	2	1	2	1	2	2	3	
FAT数	2	2	2	2	2	2	2	2	
ディレクトリセクタ	17	6	4	4	7	7	7	7	
セクタ数/クラスタ	4	1	1	1	2	2	2	2	
FAT ID	FE	FE	FE	FC	FF	FD	FB	F9	

■表 4.1 ディスクフォーマット (MS-DOS)

表 4.1 からもわかるように MS-DOS では、メディアによって、ディレクトリや FAT の位置や大きさがまちまちです。そこで、MS-DOS ではメディアの判別を容易にするため、FAT ID というシンボルを FAT の先頭においています。この FAT ID を参照することで、メディアの判別を容易にしているのです。

ディスクのフォーマット自体はメディアでまちまちですが、FAT の構造だけは統一されています。基本的には、先ほど説明した 1.5 バイト= 1 クラスタ(2 バイト= 1 クラスタの場合もある。しかし、これはハードディスクなど大容量のメディアの場合なのでここでは無視する)ですが、これが FAT を見るときの障害となっています。まず、どのような状況なのかを説明するために、例をあ

げましょう。図 4.2 に示すのは典型的な FAT の例です(システムディスク品番:PS98-125-HMW)。

■図 4.2 典型的な FAT の例 (MS-DOS,1 MB) -

```
A>symdeb
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
          is [8086]
Processor
-10 0 1 1
                                 ----- アドレスO. ドライブO(ドライブA), セクタI. セクタ数I
-d0 [4]
30B9:0000 FE FF FF 03 40 00 05 60-00 07 80 00 09 A0 00 0B
          CO 00 0D EO 00 0F 00 01-11 20 01
30B9:0010
                                            13 40 01
                                                     15
                                                        60
          01 17 80 01 19 A0 01 1B-C0 01 1D E0 01 1F 00 02
3089:0020
                                                            е.-'./..1 .3e
          21 FO FF 23 40 02 25 60-02 27 80 02 29 A0 02 2B
3089:0030
          CO 02 2D EO 02 2F 00 03-31 20 03 33 40 03 35 60
30B9:0040
                                                                       .30.5
30B9:0050
          03 37 80 03 39 A0 03 3B-C0 03 3D F0 FF 3F 00 04
                                                            .7..9 .;@.=p.?..
                                                               .C@.E'.G..I
          41 20 04 43 40 04 45 60-04 47 80 04 49 A0 04 4B
30B9:0060
3089:0070 | CO 04 4D EO 04 4F 00 05-51 20 05 53 40 05 55 FO
                                                            8.M'.O..Q .S8.Up
        FAT ID
                タミー
```

ここで先頭の 1 バイトは先ほどの FAT ID です。 1MB ディスクであることを示すために"FE"の値が書き込まれています。続く 2 バイトの"FF"はダミーです。実体は 4 バイト目から始まるのです。 1.5 バイト= 1 クラスタですから、 2 クラスタ目からが有効なクラスタ番号ということになります。さて、この 2 クラスタ目に書き込まれている値を取り出すには、図 4.2 で示しているように、 4 バイト目に書き込まれている内容と、続く 5 バイト目の内容の下位 4 ビットの値を用います。 3 クラスタ目に書き込まれている値を取り出すには、 5 バイト目の内容の上位 4 ビットと続く 6 バイト目の内容を用います。このように MS-DOS では、偶数クラスタと奇数クラスタとでは対応する値の取り出し方が異なります。ここで、 2 クラスタ番号を 2 のからの値としたバイト位置の算出法の例も兼ねて、値を取り出すための 2 言語による関数 2 getfat()を示します。参考にしてください。

getfat()の引数である fat と buffer は、それぞれ、クラスタ番号と FAT の読み出されているバッファへのポインタを表しています。また getfat()自身は、fat に対応するクラスタ自身の情報を返します。

MS-DOSでは、クラスタに対応した値によって、そのクラスタの状態を示しています。それらの一覧を表 4.3 にまとめておきます。

実際に FAT を操作するには、SYMDEB などのデバッガを用いることができます。例として FAT ID を書き換えたオペレーションを、図 4.4 として示しておきます。

■表 4.3 FAT の値の意味 (MS-DOS)

値	意味			
0 0 0 H	そのクラスタは未使用			
0 0 1 H	使用されない値			
0 0 2 H~FF6H	ファイルとして使用中、続くクラスタの番号を示す			
FF7	不良クラスタ			
FF8H~FFFH	ファイルとして使用中、ファイルの末端を表す			

■図 4.4 SYMDEB による FAT 操作 -

```
A>symdeb
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-10011
-e 0 🐗
                                    -FAT IDを書き換える
30B9:0000 FE.0 🐠 —
                                    -00H ^
-d0 [6]
                                    確認
30B9:0000 00 FF FF 03 40 00 05 60-00 07 80 00 09 A0 00 0B
          3089:0010
30B9:0020 01 17 80 01 19 A0 01 1B-C0 01 1D E0 01 1F 00 02
                                                             lp.#@.%'
3089:0030
           21 FO FF 23 40 02 25 60-02 27 80 02 29 A0 02 2B
                                                            0.- ./..1 .30.5
30B9:0040 CO 02 2D EO 02 2F 00 03-31 20 03 33 40 03 35 60
3089:0050 03 37 80 03 39 A0 03 38-C0 03 3D F0 FF 3F 00 04 .7..9 .: @.=p.?..
3089:0060 41 20 04 43 40 04 45 60-04 47 80 04 49 A0 04 4B A .C@.E'.G..I .K
          CO 04 4D EO 04 4F 00 05-51 20 05 53 40 05 55 FO @.M'.O..Q .S@.Up
30B9:0070
-w0 0 1 1 dl
- q [a]
A>chkdsk a: [4]
                                   ーディスクを調べる
ディスク MSDOS3_1 は 1986-12-17 15:23 に作成されました
このディスクは扱えません ——FAT ID を破壊したのでこうなる
続行しますか <Y/N>? n
```

しかし、この方法では FAT の読み書きや修正を手動で行うため、かなりの危険を伴います。そこで、FAT の書き換えを行うユーティリティ FAT.COM を紹介します。これはユーザの指定するドライブの、指定するトラックに対応する全クラスタの値を、"FF7"(不良クラスタ)へ書き換えるものです。

■図 4.5 FAT.ASM ソースリスト・

```
FAT.ASM
               指定されたトラックに含まれるクラスタを、使用不可とする。
                     このプログラムは、以下のフォーマットを持つディスクに
                     対応しています.
                                                                                 パイト/セクタ
                                         IMBディスク:
                                                                                                                        = 1024
                                                                                 t 	ext{ } 	e
                                                                                                                       = 512
                                         640KBディスク:
                                                                                 セクタ/トラック=8
÷
÷
                起動は、パラメータる指示に従って下さい。
                                       パラメータを指定せずに行います。入力は、プログラムの
:
                  COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
                   LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
; ドライプBを操作する (変更可)
DRIVE
CODE
                    SEGMENT
                   ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
                    ORG
                                        100H
FAT
                    PROC
                     LEA
                                        DX,OPENING_MSG ; 開始メッセージ表示
                    MOV
                                        AH,9
                     INT
                                        21H
                    PUSH
                                        DS
                                        AH,1CH
DL,DRIVE+1
                    MOV
                                                                                ; ドライブのタイプを判別する
                    MOV
                     INT
                                         21H
                    PUSH
                                        DS
                    POP
                                        ES
                    POP
                                        DS
                    CMP
                                        AL, OFFH
                                                                                : 不正なドライブか?
: 正しいドライブなら次へ
                     JNE
                                        GOOD_DRIVE
BAD_DRIVE:
                                        DX, BAD_DRIVE_MES; ドライブが不正である旨のメッセージを出力
                     LEA
                     MOV
                                        AH,9
                     INT
                                        21H
                     JMP
                                        EXIT
GOOD_DRIVE:
                     CMP
                                        CX,1024
                                                                                 ; IMBディスクか?
                     JE
                                        MAIN
                    CMP
                                                                                 : 640KBディスクか?
                                        CX.512
                                                                                ; それ以外のディスクではエラー
                     JNE
                                        BAD_DRIVE
                     CMP
                                        ES:BYTE PTR [BX], OFBH : セクタ/トラック=8か?
                     JNE
                                        BAD_DRIVE
MAIN:
                    MOV
                                        ALLOCSIZE,AL ; セクタ/クラスタをセット
MAX_CLUSTER,DX ; クラスタ数をセット
                    MOV
```

```
LEA
               DX、PROMPT_TRACK; 使用不可にするトラックを入力
       MOV
               AH. Q
       INT
               21H
       LEA
               DX, IN_BUFFER
       MOV
               AH, 10
       INT
               21H
               BX、IN_BUFFER+2 ; 入力数値をパイナリへ変換
       LEA
       XOR
               DL , DL
GET_NUM_LOOP:
                              : 数値文字データを取り出す
               AL,[BX]
       MOV
       CMP
               AL, '0'
       JB
               CHECK_TRACK
                              : 数字でないなら変換終了
       CMP
               AL, '9'
       JA
               CHECK_TRACK
                              ; 数字でないなら変換終了
                              ; ASCII文字をパイナリへ変換
       SUB
               AL,'0'
               DH, DL
                              ; レジスタDLを10倍する
       MOV
       SHL
               DL / I
       SHL
               DL,1
       ADD
               DL , DH
       CHI
               DL / 1
                              : 新たに加える
       ADD
               DL,AL
                              ; 次の桁へ
       INC
               BX
       JMP
               GET_NUM_LOOP
CHECK_TRACK:
       MOV
               AL, DL
       MOV
               TRACK , AL
                              : トラック番号をセット
               AH, AH
       YOR
                              ; レコード番号へ変換
       SHL
               AX.1
       SHL
               AX,1
       SHI
               AX,1
                             ; 1MBか640KBディスクか調べる
       CMP
               ALLOCS IZE, 1
                              ; 640KBディスクとしてチェック
       JNE
               CHECK_640KB
                              ; 1MBディスクとしてチェック
; 予約城であるかチェック
CHECK_IMB:
       CMP
               AX,11
               BAD_TRACK
       JB
                              ; レコード番号をクラスタ番号へ変換
       SHR
               AX,9
                             : 最大クラスタ番号を越えていないかチェック
: 越えていなければFAT読み出しへ
       CMP
               AX,MAX_CLUSTER
               GET_FAT
       J.B.
BAD_TRACK:
       LEA
               DX, BAD_TRACK_MSG1
       MOV
               AH,9
               21H
       INT
               EXIT
       JMP
CHECK_640KB:
                              ; 640KBディスクとしてチェック
                              : 予約嬢であるかチェック
       CMP
               AX,12
               BAD_TRACK
       JB
                              ; レコード番号をクラスタ番号へ変換
       SUB
               AX,10
       SHR
               AX.1
       ADD
               AX,2
               AX,MAX_CLUSTER : 最大クラスタ番号を越えていないかチェック
BAD_TRACK : 越えていればエラーを出力
       CMP
       JNB
GET_FAT:
                              : FAT読み出しを行う
       MOV
               CLUSTER, AX
                                クラスタ番号をセット
               AL DRIVE
                                読み出しドライブ
       MOV
                              : 読み出し バッファ
: 読み出し バッファ
: 読み出しレコード数 (FATセクタ数)
: 読み出し間 始レコード番号 (FAT開始セクタ)
               BX.FAT_BUFFER
       LEA
       MOV
               CX,2
       MOV
               DX,1
```

```
INT
             25H
                            : INT 25Hのためのダミーポップ
       POP
              AX
                            読み出しエラーが発生していなければ次へ
              CHECK_FAT
       JNC
                                   : 読み出しエラーメッセージを出力
       LEA
              DX,READ_ERROR_MSG
       MOV
              AH,9
              21H
       LNT
       JMP
              EXIT
                            ; トラックが使用されているかチェック; クラスタ番号を取り出す
CHECK_FAT:
              AX, CLUSTER
       MOV
              BP AX
       MOV
                            ; 1トラックを占めるクラスタ数を算出
       MOV
              AL, ALLOCS IZE
       XOR
              AH, AH
                            ; 結果は1MBディスクなら8,640KBディスクなら4
       XOR
              AX,11B
              AX.1
       SHI
       SHL
              AX,1
       MOV
              CX,AX
CHECK_FAT_LOOP:
              AX, BP
                            ; 奇数クラスタか?
       TEST
              AX.1
              ODD_CLUSTER
                            : 奇数クラスタの処理を行う
       JNZ
                            ; 偶数クラスタの処理を行う
EVEN_CLUSTER:
                              クラスタに対応するパッファ内の位置を算出
       MOV
              S1,3
       MUI
              SI
       SHR
              AX,1
       MOV
              SI, AX
              AX.FAT_BUFFER[SI]: クラスタに対応する値を取り出す
AX.OFFFH : 上位4ビットを無効とする
CHECK_VALUE : FAT値の調査へ
       MOV
       AND
       JMP
                            ; 奇数クラスタの処理を行う
ODD_CLUSTER:
                            ; クラスタに対応するパッファ内の位置を算出
       DEC
              AX
              $1,3
       MOV
       MUL
              SI
       SHR
              AX,1
       INC
              AX
              SI,AX
       MOV
              AX, FAT_BUFFER[SI]: クラスタに対応する値を取り出す
AX, I: 下位4ピットを無効とする
       MOV
       SHR
              AX,1
       SHR
       SHR
              AX,1
       SHR
              AX,1
                            ; FAT値の調査
CHECK_VALUE:
              XA,XA
                            ; 未使用か?
       OR
                            : 未使用ならば次のクラスタへ
       JZ
              NEXT_CLUSTER
       LEA
              DX.BAD_TRACK_MSG2
              AH,9
       MOV
       INT
              21H
       JMP
              EXIT
NEXT_CLUSTER:
                            ; 次のクラスタへ
       INC
              CHECK_FAT_LOOP
                            ; 1トラックをテェックする
       LOOP
                              トラックに含まれるクラスタを使用不可へ
SET_FAT:
                             ; クラスタ番号を取り出す
       MOV
              AX, CLUSTER
              BP . AX
       MOV
                            ; 1トラックを占めるクラスタ数を算出
              AL, ALLOCS IZE
       MOV
       XOR
              AH, AH
                             : 結果は1MBディスクなら8,640KBディスクなら4
              AX,118
       XOR
```

```
SHI
               AX.1
               AX.1
       SHL
       MOV
               CX.AX
SET_FAT_LOOP:
       MOV
               AX, BP
                              ; 奇数クラスタか?
       TEST
              ΔY.1
               ODD_CLUSTER1
                             ; 奇数クラスタの処理を行う
       JN7
EVEN_CLUSTER1:
                              : 偶数クラスタの処理を行う
               S1,3
                              : クラスタに対応するパッファ内の位置を算出
       MOV
       MIII
               SI
       SHR
               AX.1
       MOV
               SI,AX
              AX、FAT_BUFFER[SI] ; クラスタに対応する値を取り出す
AX、OFOOOH ; 上位4ピットを残して無効とする
AX、OFF7H ; 使用不可クラスタ情報をセット
       MOV
       AND
       OR
       JMP
               SET_VALUE
                             : FAT値のセット
ODD_CLUSTER1:
                             ; 奇数クラスタの処理を行う
; クラスタに対応するパッファ内の位置を算出
       DEC
               AX
               $1,3
       MOV
       MILI
               SI
       SHR
               AX,1
       INC
               AX
       MOV
               SI,AX
              AX、FAT_BUFFER[SI]: クラスタに対応する値を取り出す
AX、OFH : 下位4ビットを残して無効とする
AX、OFF70H : 使用不可クラスタ情報をセット
       MOV
       AND
              AX, OFH
       OR
SET_VALUE:
                              ; FAT値のセット
       MOV
              FAT_BUFFER[SI],AX
       INC
              BP
                               次のクラスタへ
                             ;
       LOOP
              SET_FAT_LOOP
                               1トラックをセットする
GET_SURE:
       LEA
              DX、PROMPT_SURE : FAT書き込み確認のメッセージを出力
       MOV
              AH,9
       INT
               21H
               DX, IN_BUFFER ; 応答を入力
       LEA
       MOV
               AH, 10
       INT
               21H
              AL,IN_BUFFER+2 ; パッファから取り出す
AL,ODFH ; 大文字へ変換
       MOV
       AND
              AL, ODFH
       CMP
               AL, 'Y'
              PUT_FAT
                             : YESならばFATを書き戻す
       JE
       CMP
              AL,'N'
       JNE
              GET_SURE
PUT_FAT:
                             ; FATを書き戻す
                             MOV
              AL DRIVE
       LEA
              BX, FAT_BUFFER
       MOV
              CX,2
       MOV
              DX,1
       INT
              26H
       POP
                             : INT 26Hのためのダミーポップ
              AX
                             : 書き込みエラーが発生していなければ終了
       JNC
              EXIT
       LEA
              DX, WRITE_ERROR_MSG
                                   : 書き込みエラーメッセージを出力
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
EXIT:
```

```
AX,4COOH
                             : 非常駐終了
      MOV
              21H
       INT
                            ; セクタ/クラスタ(1MBディスクでは1,
640KBディスクでは2)
; クラスタ数(最大クラスタ番号+1)
ALLOCSIZE
              DB
MAX_CLUSTER
              DW
                             : トラック
TRACK
              DB
                     7
                     ?
                             ; クラスタ番号
CLUSTER
              DW
                            ; キー入力用パッファ
IN_BUFFER
                     10,7
              DB
                     10 DUP (?)
                     13.10
・ドライブ B: の指定トラックを使用不可にします。
OPENING_MSG
              DB
              DB
                     13,10,'$'
              DB
              DB
                     'ドライブは操作できません。'
BAD_DRIVE_MES
              DB
                     13,10,'$'
PROMPT_TRACK
              DB
                     13,10
                      '使用不可にするトラックを入力して下さい: '
              DB
                     '$'
              DB
                     13.10
'指定トラックはファイル領域ではありません。'
BAD_TRACK_MSG1
              DR.
              DB
                     13,10,7,'$'
              DB
BAD_TRACK_MSG2
              DR.
                     13.10
'指定トラックはファイルに割り当てられています。'
              DB
                     13,10,7,'$'
              DB
READ_ERROR_MSG
              DB
                     13,10
                      'FATを読み出せません。'
              DB
              DB
                     13,10,7,'$'
WRITE_ERROR_MSG DB
                     13,10
                      'FATを書き戻せません。'
              DB
              DB
                     13,10,7,'$'
PROMPT_SURE
              DB
                     13,10
                      '指定トラックを使用不可にします。'
              DB
              DB
                     13,10
                      よろしいですか (Y/N)? '
              DB
                     '8'
              DB
                     1024 DUP(?)
                                    ; FAT読み出し用パッファ
FAT_BUFFER
              DW
FAT
      ENDP
     ENDS
CODE
      END
              FAT
```

■図 4.5 FAT.COM ダンプリストー

```
00000000 : 80 16 B9 02 B4 09 CD 21 1E B4 1C B2 02 CD 21 1E
                                                             : 5B7
           07 1F 3C FF
00000010 :
                       75 OB 8D 16 EC 02 B4 09 CD 21 E9 81
                                                               687
                             OC 81 F9 OO O2 75 E9 26 80 3F
00000020
           01 81 F9 00 04 74
                                                               5BE
00000030
         : FB 75 E3 A2 A7 O2 89 16 A8 O2 8D 16 O9 O3 B4 O9
                                                             : 653
00000040
         : CD 21 8D 16 AD 02 84 0A CD 21 8D 1E AF 02 32 D2
                                                               64C
00000050
         : 8A 07 3C 30 72 15 3C 39 77 11 2C 30 8A F2 D0 E2
                                                             : 608
00000060 : DO E2 02 D6 D0 E2 02 D0 43 EB E5 8A C2 A2 AA 02
                                                             : 988
```

```
00000070 .
            32 E4 D1 E0 D1
                              E0 D1
                                     EΟ
                                        80 3E A7 02 01
                                                         75
                                                             1.0
                                                                30
                                                                       850
00000080 : 08 00 72 09 2D 09 00 3B 06
                                           A8 02
                                                  72
                                                      1 E
                                                         80
                                                             16
                                                                34
                                                                       30E
00000090
            0.3
                84 09 CD 21 E9
                                 OΑ
                                    0.1
                                        30
                                           OC 00
                                                  72
                                                     FO
                                                             OΑ
                                                                       484
DODDODAD
            D1
                E8
                   05
                       02
                          nn
                              38
                                 06
                                     A8
                                        02
                                            7.3
                                               F2
                                                   АЗ
                                                      AB
                                                         02
                                                             80
                                                                0.1
                                                                       601
ООООООВО :
            8D
                1 E
                   08
                       0.4
                          89
                             02
                                 00
                                    BA 01
                                            00
                                               CD
                                                  25
                                                      58
                                                         73
                                                             OR
                                                                80
                                                                       482
000000000
            16
                98
                   03
                       B4
                          09
                              CD
                                 21
                                     F9 D8
                                            00
                                               A1
                                                   AB 02 8B
                                                                       77E
                                                            E8
                                                                AO
00000000
            Δ7
                02
                   32
                       F4
                          35
                              0.3
                                 00
                                    D1
                                        ΕO
                                           D1
                                                   88
                                                         SR
                                                             CS
                                                                ΔQ
                                                                       845
                                    F7
000000F0 :
            01
                00
                   75
                       13
                          BE 03
                                 0.0
                                        F6
                                           DI
                                               F8
                                                  88 FO 8B
                                                            84
                                                                0.8
                                                                       772
000000F0
            04
                25
                   FF
                       OF
                          FR
                              1.8
                                 90
                                    48
                                        BE
                                           03
                                               00
                                                  F7
                                                      E6
                                                         D1
                                                            F8
                                                                40
                                                                       7A9
00000100
            88
                FO
                   88
                       84 08 04 D1
                                    E8
                                        D 1
                                           E8
                                               D1
                                                  FR
                                                      D1
                                                         ER
                                                             OB
                                                                CO
                                                                       A45
00000110
            74
                OB
                   80
                       16
                          64
                              03 B4
                                    09
                                        CD
                                           21
                                               FQ
                                                  85
                                                     0.0
                                                         45
                                                            E2
                                                                       686
00000120
            Δ1
                                        32
                ΔR
                   02
                       8B E8
                             AO
                                 A7
                                    02
                                           E4
                                               35
                                                  03
                                                         D1
                                                             ΕO
                                                                D1
                                                                       7DA
00000130 : E0
                8B C8 8B C5
                             A9 01
                                    00
                                        75
                                           16
                                               BE
                                                  03
                                                     00 F7
                                                            F6
                                                                D1
                                                                       827
00000140
          : F8
                88
                   F0
                       88 84 08
                                 04 25
                                       0.0
                                           FO
                                               nn
                                                  F7
                                                     OF
                                                         EB
                                                            16
                                                               90
                                                                       737
00000150
          : 48
                BF 03
                       00 F7
                              E6
                                 D1
                                    E8
                                        40
                                           88
                                               FO
                                                  88
                                                      84
                                                         08
                                                             04
                                                                       794
00000160 : OF
                00 OD
                      70 FF
                              89
                                84 08
                                       04
                                           45
                                               E2
                                                      8D 16
                                                            CE
                                                  C7
                                                                0.3
                                                                       606
00000170
            B4
                09
                       21
                          80
                              16
                                 AD
                                    02
                                        84
                                           OA
                                                  21
                                                      AO
                                                        AF
                                                                24
                                                                       61E
00000180 : DF
                3C
                   59
                      74 04
                             3.0
                                4F
                                    75
                                        E 3
                                           BO
                                               0.1
                                                  80
                                                      1 F
                                                         08
                                                            0.4
                                                                       SEF
00000190
          : 02 00
                   BA 01 00 CD
                                26 58
                                        73
                                           08
                                               80
                                                  16
                                                     83
                                                         03 84 09
                                                                       499
00000140
            CD
               21
                   88
                       00
                          4.0
                                 21
                                    00
                                        00
                                           00
                                               00
                                                      00
                                                         OA
                                                            00
                                                                00
                                                                       2EA
000001B0 : 00 00
                   00 00 00 00 00 00 00
                                           OD
                                               OA
                                                  83
                                                     68
                                                         83 89
                                                                83
                                                                       291
000001C0
                83
                       20
            43
                   75
                          42
                              ЗА
                                 20
                                    82
                                               77
                                        CC
                                           8E
                                                  92
                                                     E8
                                                         83
                                                            67
                                                                83
                                                                       731
000001D0 : 89 83
                   62 83
                         4E 82 FO 8E 67
                                           97
                                               70
                                                  95
                                                     73
                                                         89
                                                            02
                                                                82
                                                                       882
000001E0 : C9 82
                   85 82 DC 82 87 81
                                        44 OD OA
                                                  24 83 68 83 89
                                                                       78E
000001E0 -
            83 43
                   83
                       75
                          82
                              CD
                                 91
                                    80
                                        80
                                           EC
                                               82
                                                  C5
                                                     82
                                                         ΔR
                                                            82
                                                                DC
                                                                       969
00000200 : 82 B9
                   82
                      F 1
                          81
                              44 OD OA 24
                                           OD
                                              OA
                                                  8E
                                                     67
                                                         97
                                                            70
                                                                95
                                                                       656
00000210
            73
               89
                       82
                   C2
                          C9
                             82
                                 87
                                    82 F9 83
                                               67
                                                  83 89 83 62 83
                                                                       90B
00000220 : 4E 82
                   FO
                      93
                          FC
                             97
                                    82
                                        B5
                                           82
                                               C4
                                                  89
                                                     BA
                                                         82
                                                            B3
                                                                82
                                                                       A2A
00000230 :
            A2 3A
                   20
                      24 OD OA 8E 77
                                        92 E8 83
                                                  67
                                                     83
                                                         89
                                                            83 62
                                                                       691
00000240
            83
               4E
                   82
                       CD
                          83
                             74
                                 83
                                    40 83
                                           43
                                               83
                                                  88
                                                     97
                                                         CC
                                                            88 F6
                                                                       87F
00000250 :
            82 C5
                   82
                       CD
                             A0 82 E8 82
                         82
                                           D.C.
                                              82
                                                  B9
                                                     82
                                                         6.1
                                                            81
                                                                44
                                                                       9F3
00000260 : OD OA
                   0.7
                       24
                          OD
                             OA
                                 8E
                                    77
                                        92 E8 83
                                                  67
                                                     83
                                                        89
                                                            83
                                                                62
                                                                       583
00000270
            83
               4E
                   82
                      CD
                          83
                             74
                                 83
                                    40
                                        83
                                           43
                                               83
                                                  88
                                                     82
                                                         09
                                                            84
                                                                84
                                                                       807
00000280 : 82 E8 93
                      96
                             C4 82 E7
                          82
                                        82 EA 82
                                                  C4
                                                     82
                                                         A2
                                                            82 DC
                                                                       476
00000290
            82
               87
                   81
                       44
                          OD
                             0A 07
                                    24
                                       OD OA
                                                  41
                                              46
                                                     54
                                                         82 FO
                                                                93
                                                                       537
000002A0
            C.7
                      8F
               82
                   DD
                          6F
                             82 B9
                                    82 DC
                                           82
                                               89
                                                  82
                                                     E 1
                                                         81
                                                            44
                                                                OD
000002B0
         : OA 07
                   24
                      OD
                         OA
                             46
                                 41
                                    54
                                       82
                                           FO
                                               8F
                                                  91
                                                     82
                                                         AR
                                                            96
                                                                DE
                                                                       65B
00000200
            82
               89
                   82
                      DC
                          82
                             B9
                                 82
                                    F1
                                        81
                                           44
                                               OD
                                                  OA
                                                     07
                                                         24
                                                            OD
                                                                OA
                                                                       665
00000200
            8E
               77
                   92
                      E8
                          83
                                    89
                             67
                                 83
                                       83
                                           62
                                               83
                                                  4F
                                                     82
                                                         FΩ
                                                            SE
                                                                67
                                                                       892
000002E0
            97
               70 95
                      73
                          89
                             C2 82
                                    0.9
                                       82 B5
                                              82
                                                  DC
                                                     82
                                                         B7
                                                                44
                                                                       938
                                                            81
00000250
            OD OA 82 E6
                          82
                             EB
                                 82
                                    B5
                                       82
                                           A2
                                               82
                                                  C5
                                                     82
                                                            82
                                                                49
                                                                       8F2
00000300 : 28 59 2F
                      4E
                         29
                             3F
                                 20 24
                                       00 00 00 00 00
                                                        00 00 00
                                                                       IAA
```

FAT.COM はパラメータを与えずに実行します。あとは、FAT. COM の指示に従ってパラメータを入力してください。FAT.COM は、指定されたトラックに含まれるクラスタのうち、1個でもすでに使用されている場合には、エラーを出力して動作を停止します。

FAT.COM の使用例を示しましょう。ここではシステムディスク (PS98-125-HMW) において使用されていない最終トラックに、セクタ長を変化させる(1セクタ=256 バイト)というプロテクトをかけるものです。

■図 4.6 最終トラックにプロテクトをかける例

```
- まずディスクをチェックしておく
A>CHKDSK B:
 1250304 パイト : 全ディスク容量
61440 パイト : 2 個のシステムファイル
1154048 パイト : 47 個のユーザーファイル
34816 パイト : 使用可能ディスク容量
  655360 パイト : 全メモリ
497664 パイト : 使用可能メモリ
ASEAT [J] -
ドライブ B: の指定トラックを使用不可にします。
使用不可にするトラックを入力して下さい:153 ―
指定トラックを使用不可にします。
よろしいですか(Y/N)? Y &
A>CHKDSK B:
                                       - 再びディスクをチェック
  1250304 パイト: 全ディスク容量
61440 パイト: 2 個のシステムファイル
1154048 パイト: 47 個のユーザーファイル
8192 パイト: 不良セクタ
26624 パイト: 使用可能ディスク容量
                                               - 不良セクタが確認できる
   655360 パイト : 全メモリ
497664 パイト : 使用可能メモリ
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A W
                                       ープログラムを入力
2F6D:0100 MOV AH,5D
2F6D:0102 MOV AL,91
2F6D:0104 MOV BX,4
2F6D:0107 MOV CH,1
                                        -セクタ長」(=256バイト)のプロテクトをかける
2F6D:0109 MOV CL,4C
2F6D:010B MOV DH,1
2F6D:010D MOV DL,FF
2F6D:010F MOV BP,200
2F6D:0112 INT 1B
2F6D:0114
-E 200 4C 01 01 01 01 0
                                        -ID をセット
-G=100,114 🔊
                                        - 第行
XX=0091 BX=0004 CX=014C DX=01FF SP=CF82 BP=0200 SI=0000 DI=0000 DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0114 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                            PUSH ES
2F6D:0114 06
-Q al
A>DISKCOPY A: B: /V J
                              DISKCOPY version 2.1
 ディスクの照合を行います
送り側 ディスクをドライブ A: に挿入してください
受け側 ディスクをドライブ B: に挿入してください
準備ができたらどれかのキーを押してください
 トラック 0 の内容が異っています
中止 <A>,強行 <I>? 1 0 -
                                       - FATが異なっている
 トラック 153 で読み込みを失敗しました
中止 <A> ,再試行 <R> ,強行 <I> ? A -
                                             プロテクトがかかっている
```

照合は失敗しました 別のディスクを照合しますか <Y/N>7 N 🐶

4.2 ダミーファイルを作る

4.1 では、FATを操作して使用不可能なクラスタを設け、そこにプロテクトをかけるという方法を説明しましたが、次に、FATを操作するという点では同じで、さらにディレクトリを操作してダミーファイルを作るという方法を説明しましょう。


不良クラスタを設ける方法では FAT 内を眺めると、不自然なことがはっきりとわかってしまって、プロテクト向きではありません。そこで、ダミーファイルを設け、ファイルの一部にプロテクトをかけてしまうのです。もちろんそのファイルは、OS から読み書きすることはできません。極端な話、あらゆるアクセスを禁止しなければなりません(アクセスさせ、エラーの発生を確認するという逆説的使用法もあります)。

ダミーファイルにプロテクトをかけるには、すでに存在するファイルにプロテクトをかけるほうが楽でもあるし自然です。なぜなら、MS-DOS が新たにファイルを作るとき、作られる位置は外からはわからないからです。また、FAT を操作して、強引にプロテクトをかけたトラックにファイルの位置を持ってきても、何となく不自然です。そこで、すでに存在するファイルの位置を捜して、そこにプロテクトをかけてしまうのです。

ファイルの位置を見つけるには、FAT のほかにディレクトリも参照します。ディレクトリの位置については、4.1 を参照してくだ

さい。ここではディレクトリの構造について説明します。

■図 4.7 MS-DOS のディレクトリ



MS-DOS のディレクトリは、1個のファイルについて 32 バイトで構成され、そこにファイル名や属性、サイズなどの情報が格納されています。図 4.7 からもわかるように、ディレクトリから目的のファイル名を捜し、そのファイルに対応する先頭のクラスタを見つけ、そのクラスタを含むトラックに対してプロテクトをかければよいのです。

4.3 チェックの方法

さて、はじめにも触れたようにプロテクトというものは、それを チェックして初めてその効果が現れます。初期のプロテクトと異な リ、現在ではコピープログラムを停止させるのが目的ではないので、 きちんとコピーされているかどうかをチェックすることは、どうし ても必要なわけです。

チェックを行うにはいくつかの方法があります。まずプログラムの先頭においてチェックを行い、チェックに失敗したら、そこでプログラムを終了させてしまうものです。しかしこれはプログラムの先頭でチェックを済ませてしまうため、解読によってチェックルーチンが見つけられやすいという欠点を持ちます。この方法は、現在では姿を消す傾向にあり、次に示すようなチェックルーチンをばらまくという方法に移っています。

プログラムの要所要所でチェックを行い、チェックに成功したことを確認してから、実行を継続させるというものです。最初はうまく動いていても、途中で動かなくなる可能性があるわけで、チェックルーチンが見つかりにくく、現在ではこの方法が主流になりつつあります。

しかし、プロテクトモジュールを外部で作成している場合、それを組み込む都合上、どうしてもプログラムの先頭にチェックルーチンを置く必要が出てくる場合があります。また、チェックルーチンによるディスクアクセスによって、本当に必要であるディスク操作が遅くなるなどの支障の出てくる場合もあります。

応用編II



応用編II

- 1. ツールに対抗する
- 2. 暗号化のテクニック
- 3. プログラムをかくす
- 4. 錯乱のためのテクニック
- 5. ワナをかける
- 6. 既存の知識を破棄させる
- 7. プログラム実行のテクニック

応用編Iでは、プロテクトをかける側に立った手法として、比較的初歩的なものを扱ってきました。続けて応用編IIでは、マシンや CPUの知識を限りなく活かす、かなり高度ともいえるテクニックを紹介していきます。



1

ツールに対抗する

DEBUG, SYMDEBをはじめとするデバッガは、プログラム解析の際によく用いられるツールですが、これにはそれなりの弱点があります。なぜなら、これらは MS-DOS の環境に合わせて動作するプログラムのためにあるので、ふだんプログラム解析に用いられるようなものではないからです。現在、多くのユーザがこれらを用いて解析しているとなれば、それを封じることは簡単です。

ここでは、この SYMDEB をはじめとする、解析ツールの機能 に対抗するようなテクニックを集めて紹介します。

なお、いずれもプログラムが実行された場合にのみ効果を持つものですので、プログラムを実行させない、すなわち逆アセンブルリストの解読に対抗するには、応用編Iに紹介したテクニックを用い、できるだけプログラムを実行させる手段に出る必要があります。

1.1 ツールの命を無効にする

■INT3命令を無効にする

○考え方

ブレークポイントを置いてプログラムの実行を追っている場合に効果があります。ふつう、ブレークポイントを置くということは、INT3 命令を置くことなのです。INT3 命令は INT 命令の特殊なものであり、1 バイトで 1 命令を構成することができます。INT 命令は 2 バイトで構成されますから、ブレークポイントとして適しているのです(もっとも、この目的で用意された命令なのですが)。

○実現方法

SYMDEBでは、次のようにプログラムの実行コマンドが入力されると、以下のようなことを行います。

-g = 100,13f

まず実行開始アドレス(待避してあるレジスタ IP の内容)を 0100H に設定し、ワークエリアに待避してあるレジスタの内容 (Rコマンドで表示されるもの)を実際のレジスタの内容とし、実 行終了アドレス (013FH) に INT3 命令を置いてから、実行開始 アドレスヘジャンプします。あとは、メモリ上にある指定されたアドレスからのプログラムが実行されるわけですが、実行がブレークポイントの設定されている 013FH にくると、INT3 命令が実行されます。

INT3 命令が実行されると、INT 1BH などと同様、対応する割り込みベクタに格納されているアドレスにジャンプしますが、ここにはブレークポイント処理ルーチンとして、レジスタの内容をワークエリアにセーブし実行をデバッガに戻すルーチンを、デバッガ自身が置いています。要するに、INT3 に対する処理ルーチンはデバッガが置いているのですから、INT3 が実行される前に解析されるプログラムのほうで、INT3 割り込みを封じてしまえばよいのです。INT3 が入ったとたんにプログラムを暴走させてしまうのが、もっとも単純ともいえる方法でしょう。

INT3 に対する処理ルーチンは、解析されるプログラムが自分で持っています。プログラムの冒頭で INT3 のベクタをこの新しいルーチンのアドレスに書き換えれば \mathbf{O} Kです。

INT3 を封じるには、プログラムを書き換えながら実行するという手もあります。すなわちブレークポイントを設定するような場所

を書き換えながら実行すれば、ブレークポイントは抹消され、実行 は停止されないわけです。

○対処法

INT3 に対応する割り込みベクタを書き換える部分を、実行させないようにするのが一番です。とりあえずプログラムを走らせて、まともに動作しなくなる区間を絞ります。

また、INT3に対応する割り込みベクタを書き換えるという手段がありますが、プログラムの実行中に書き換えられてしまうのでは手の打ちようがありません。しかし、多少手のこんだ方法ですが、シングルステップ割り込みを用いるという方法があります。

8086 は、トレースフラグ(TF)が1であるときには、1命令実行するごとにINT 01H と等価な割り込みを発生させます。通常、この割り込みはプログラムのトレースに用いられているのですが、ブレークポイントを設定している場合には、とりあえずトレースは行う必要がないのですから、ここで、シングルステップ割り込みをINT3 ベクタの復帰に用いるのです。するとプログラムの実行において、1命令ごとにINT 01H の割り込みが入りますが、ここで常にINT3 に対するベクタを書き改めるのです。そうすれば、たとえある命令において割り込みベクタが書き換えられても、次の命令を実行する時点においては、割り込みベクタは元の状態に戻っているわけです。

ただし、この対処法は完璧ではありません。後述するようにシングルステップ割り込みを封じられたら、ひとたまりもありません。別の手段として、インターバルタイマを用いて、割り込みベクタを定期的に書き改めるというのもありますが、インターバルタイマを封じられたら使用できませんし、また、シングルステップ割り込みを行うほどのキメ細かな操作もできません。また、SYMDEBにこ

のような機能を付加するのは困難です。新たに解析用プログラムを 作成するという場合の、参考程度にとどめておけばよいでしょう。

○サンプル

INT3 に対応する割り込みベクタを、プログラムの先頭で書き換えて、INT3 に出会うと、即座に SYMDEB を終了してしまうサンプルプログラム INT3. COM を、図 1.1 として示します。実行例もSYMDEB 上で動作させて示してあります。

■図 1.1 INT3. ASM ソースリスト-

```
INT3 ASM
      SYMDEBの機能を無効にするサンプル (1)
      このプログラムを実行することによって、INT3による
      ブレークポイントの機能を無効にできます。
    COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
      LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
CODE
      SEGMENT
      ASSUME CS: CODE, DS: CODE
      ORG
           100H
      PROC
_INT3
      LEA
           DX, MESSAGE
                        :警告の表示
      MOV
            AH,9
      INT
            21H
            AX,2503H
      MOV
                        ; 割り込みベクタの設定
            DX , ENTRY
      LEA
      INT
            21H
      LEA
            DX, ENDING
                        ; ぶじに終了したことを告げるメッセージ
            AH,9
      MOV
      INT
            21H
            AX,4COOH
      INT
            21H
ENTRY
     PROC
            FAR
      LEA
            DX, ESCAPE
                        ; 終了メッセージの表示
      MOV
            AH,9
```

```
INT
                21H
                ES,DS:[OAH] ; プログラム終了アドレスを取得
AX,ES:[OAH] ; 観のプログラム終了アドレスを取得
DS:WORD PTR [OAH],AX ; プログラム終了アドレスをコピー
        MOV
        LES
        MOV
        MOV
                DS: WORD PTR [OCH] ,ES
                                 : プログラム終了 (Int trap haltが発生)
        MOV
                AY.4COIH
        INT
                21H
ENTRY
       ENDP
MESSAGE DB
                13,10 'ここから先は危険ですよ!!'
        DB
                13,10,'$'
        DB
ENDING DB
                'ぶじプログラムは実行されました。'
        DB
                13,10,'$'
        DB
ESCAPE
        DB
                13.10
'さようなら..., SYMDEB...'
        DB
                13,10,'$'
       ENDP
_INT3
CODE
        ENDS
       END
               _INT3
```

■図 1.1 INT3. COM ダンプリストー

```
00000000 : 8D 16 3B 01 B4 09 CD 21 B8 03 25 8D 16 1E 01 CD
                                                                   : 4F9
00000010 : 21 8D 16 5A 01
                             B4 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 8D 16
                                                                   : 55F
00000020 : 7F 01 B4 09 CD 21 8E 06 0A 00 26 C4 06 0A 00 A3
                                                                   : 466
00000030 : 0A 00 8C 06 0C 00 B8 01 4C CD 21 0D 0A 82 B1 82
                                                                   : 467
00000040 : B1 82 A9 82 E7
                             90 E6 82 CD 8A EB 8C AF 82 C5 82
                                                                    : A83
00000050 : B7 82 E6 81 49 81 49 0D 0A 24 0D 0A 82 D4 82 B6
                                                                    : 693
00000060 : 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 8E CO 8D
                                                              73
                                                                   : 887
00000070 : 82 B3 82 EA 82 DC 82 B5 82 BD 81 44 0D 0A 24 0D
                                                                   : 782
00000080 : 0A 82 B3 82 E6 82 A4 82 C8 82 E7 81 44 81 44 81 00000090 : 44 81 43 53 59 4D 44 45 42 81 44 81 44 81 44 0D
                                                                   : 88B
                                                                     528
000000A0 : 0A 24
                                                                     02E
```

■図 1.1 INT3. COM 実行例 ——

A>INT3 タイレクトに実行
ここから先は危険ですよ!!

おじプログラムは実行されました。 実行された

A>SYMDEB B: ¥CMDS¥INT3.COM デバッガで動作させてみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]

```
-11 [4]
                                       確認のため逆アセンブル
30C1:0100 8D163B01
                                   DX,[013B]
30C1:0104 B409
                           MOV
                                   AH,09
30C1:0106 CD21
                            INT
                                   21
                                   AX,2503
30C1:0108 B80325
                           MOV
30C1:010B 8D161E01
                           LEA
                                   DX,[011E]
30C1:010F CD21
                            INT
                                   21
                                   DX,[015A]
30C1:0111 8D165A01
                           LEA
30C1:0115 B409
                           MOV
                                   AH,09
-G=100,108
                                      最初のメッセージを表示させてみる
ここから先は危険ですよ!!
AX=0924 BX=0000 CX=00A2 DX=013B SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:0108 B80325
                           MOV
                                   AX,2503
-U [4]
30C1:010B 8D161E01
                           LEA
                                   DX,[011E]
30C1:010F CD21
                            INT
30C1:0111 8D165A01
                           LEA
                                   DX,[015A]
30C1:0115 B409
                           MOV
                                   AH, 09
30C1:0117 CD21
                           INT
                                   21
30C1:0119 B8004C
                           MOV
                                   AX,4C00
30C1:011C CD21
                            INT
                                   21
30C1:011E 8D167F01
                                   DX,[017F]
                           LEA
-G119
                                      一終りまで実行
ぶじプログラムは実行されました。
```

■システムコールを無効にする

○考え方

デバッガは、入力や出力を MS-DOS のシステムコールを用いて行っています。プログラムをトレースする際にもシステムコールを用いて、レジスタの内容や命令を表示しているのです。このシステムコールが機能しなければ、デバッガは何の情報も提供できなくなるのです。

○実現方法

基本的には INT3 の封じ込めと同じです。システムコールに対応する割り込みベクタは 21H ですから、ここを、自らが用意するルーチンへ書き換えてもよいでしょう。

○対処法

INT3の封じ込めに対処するのと同様に、割り込みベクタを書き換えている箇所を潰すか、シングルステップ割り込みやインターバルタイマを用いて、割り込みベクタを書き改めます。

■シングルステップ割り込みを無効にする

○考え方

SYMDEBを用いてプログラムの実行を追跡する際に、前述のブレークポイントを置くものと、シングルステップ割り込みを用いた2通りの方法が考えられます。ここでは、後者の方法を封じる手段について紹介します。

○実現方法

SYMDEBは、随時、シングルステップ割り込みに対応するベクタを、正常なものへ書き戻すようなことを行っています。ですから、プログラム中でシングルステップに対抗した割り込みベクタを書き改めても、すぐに元に戻されて、トレースを停止させることができません。しかしこれを逆手にとって、書き戻すことをチェックするようにすれば、プログラムがSYMDEB上で実行されていることを判断することができます。

実現のための方法はいたって簡単です。まずプログラムの先頭がある位置で、シングルステップ割り込みに対応したベクタ(INT 01H)を書き換えてみます。そしてしばらくした後に、そこが書き換えた内容と異なっていれば、SYMDEB上で実行されていると判断することができるわけです。

○対処方法

SYMDEBを改造し、書き戻すという処理をキャンセルさせるしかありませんが、これでは、ほんとうにシングルステップ割り込みを封じる操作に出られてしまうこともあり、なかなか両方に対応する策というものはありません。しかし、書き戻す前に書き戻す操作が必要かということを調べれば、書き戻す操作が必要なときには、プログラム中で書き換えが行われたことがわかるわけですし、また必要でないときには、書き換えが行われていないことになります。よって、先手を打って相手の出方をうかがうという方法が考えられるのですが、SYMDEB自体にパッチをあてるなど、多少実現には手間どります。

○サンプル

シングルステップ割り込みに対応した割り込みベクタを書き換え、きちんと書き換わったままになっているかどうかをチェックするプログラム TF. COM を、実行例と共に図 1.2 として示します。

■図 1.2 TF. ASM ソースリスト

```
;警告を表示
             DX,MESSAGE
       LEA
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
              AX,2501H
       MOV
      LEA
              DX, ENTRY
       INT
              21H
                            : トレースされていないかチェック
       XOR
              AX,AX
              ES,AX
       MOV
                            ; シングルステップ割り込みの割り込みタイプ
       MOV
              BX / 1
       SHI
              BX / 1
       SHL
              BX / 1
                            ; オフセットをチェック
       MOV
              AX,ES:[BX]
       SUB
              AX, OFFSET ENTRY
       MOV
              DX,AX
              AX,ES:[BX+2]
                            ; セグメントをチェック
       MOV
       MOV
              CX,CS
       SUB
              AX,CX
       OR
              AX,DX
       JΖ
              NORMAL
                            : トレースしていることを叱るメッセージ
       LEA
              DX,BAD
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
       JMP
              EXIT
NORMAL:
                            : おじに終了したことを告げるメッセージ
       LEA
              DX, ENDING
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
EXIT:
                            ; プログラム終了
       MOV
              AX,4COOH
              21H
       INT
                            : シングルステップ割り込み処理ルーチン
ENTRY
       PROC
              FAR
                            : 43-
       IRET
ENTRY
       ENDP
MESSAGE DB
              13,10
              'トレースはしていないでしょうね?'
       DB
       DB
              13,10,'$'
ENDING
       DB
              13,10
'プログラムは正規に実行されていました。'
       DB
              13,10,'$'
       DB
BAD
       DB
              13,10
'あなたはトレースしていますね?'
       DB
       DB
              13,10,'$'
TF
       ENDP
CODE
       ENDS
       E N.D.
              TF
```

■図 1.2 TF. COM ダンプリスト・

```
000000000 : 8D 16 49 01 84 09 CD 21 B8 01 25 8D 16 48 01 CD : 52F
                                                            : 76B
00000010 : 21 33 CO 8E CO 8B 01 00 D1 E3 D1 E3 26 8B 07 2D
00000020 : 48 01 8B D0 26 8B 47 02 8C C9 2B C1 0B C2 74 0B
                                                              62B
00000030 : 8D 16 99 01 84 09 CD 21 EB 09 90 8D 16 6E 01 84
                                                            : 632
00000040 : 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 CF 0D 0A 83 67 83 8C 81
00000050 : 58 83 58 82 CD 82 85 82 C4 82 A2 82 C8 82 A2 82
                                                            : 916
00000060 : C5 82 B5 82 E5 82 A4 82 CB 81 48 OD OA 24 OD OA
                                                            . 6F1
00000070 : 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 90 B3 8B 4B
                                                              852
00000080 : 82 C9 8E C0 8D 73 82 B3 82 EA 82 C4 82 A2 82 DC
00000090 : 82 B5 82 BD 81 44 0D 0A 24 0D 0A 82 A0 82 C8 82
                                                            : 67B
000000A0 : BD 82 CD 83 67 83 8C 81 5B 83 58 82 B5 82 C4 82
                                                            : ARR
000000B0 : A2 82 DC 82 B7 82 CB 81 48 0D 0A 24
                                                             : 58A
```

■図 1.2 TF. COM 実行例 -

```
A>TF
                                              -- ダイレクトに実行
 トレースはしていないでしょうね?
 プログラムは正規に実行されていました。
                                                        -- 正常に実行される
A>SYMDEB B: ¥CMDS¥TF COM -
                                              ーデバッガで実行させてみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-U (d)
                                               今のため確認
30C1:0100 8D164901
                           LEA DX,[0149]
30C1:0104 B409
                                 MOV
                                          AH, 09
                                         21
30C1:0106 CD21
                                INT
30C1:0108 B80125
                                 MOV
                                       AX,2501
DX,[0148]
30C1:010B 8D164801
                                LEA
30C1:010F CD21
30C1:0111 33C0
                                         21
                                 LNT
                                 XOR
                                        AX,AX
ES,AX
30C1:0113 8EC0
                                MOV
 -T100#
                                           ----トレースしてみる
AX=0000 BX=0000 CX=008C DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0104 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:0104 B409
                                 MOV
                                         AH,09
AX=0900 BX=0000 CX=00BC DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0106 NV UP EI PL NZ NA PO NC 30C1:0106 CD21 INT 21 ;Display String
 トレースはしていないでしょうね?
AX=0924 BX=0000 CX=00BC DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:0108 B80125
                                MOV AX, 2501
AX=2501 BX=0000 CX=00BC DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=010B NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:010B 8D164801
                               LEA
                                        DX,[0148]
                                                                                     DS:0148=0DC
AX=2501 BX=0000 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 CS=30C1 IP=010F NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:010F CD21
                                 INT
                                        21
                                               :Set Vector
                                               SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 IP=0111 NV UP EI PL NZ NA PO NC
AX=2501 BX=0000 CX=008C DX=0148
DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1
                                              IP=0111
                                 XOR AX, AX
3001:0111 3300
AX=0000 BX=0000 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0113 NV UP EI PL ZR NA PE NC
                                MOV ES,AX
30C1:0113 8EC0
AX=0000 BX=0001 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0118 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C1:0118 D1E3
                                SHL
                                         BX.1
```

```
AX=0000 BX=0002 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=011A
                                                       NV UP EL PL NZ NA PO NC
30C1:011A D1E3
                              SHL
                                      BX 1
                      CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=011C NV UP EI PL NZ NA PO NC
AX=0000 BX=0004
DS=30C1 ES=0000
30C1:011C 268B07
                              MOV
                                      AX.ES:[BX]
                                                                               ES:0004=014
AX=2B45 BX=0004
                     CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=011F NV UP EI PL NZ NA PO NC
          ES=0000
30C1:011F 2D4801
                              SUB AX,0148
AX=29FD BX=0004 CX=00BC
DS=30C1 ES=0000 SS=30C1
                      CX=008C DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0122 NV UP EI PL NZ AC PO NC
30C1:0122 8BD0
                              MOV
                                      DX,AX
AX=29FD BX=0004 CX=00BC DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0124 NV UP FI PL N7 AC PO NC
                                                       NV UP EI PL NZ AC PO NC
30C1:0124 268B4702
                              MOV
                                      AX,ES:[BX+02]
                                                                              ES:0006=270
AX=27D8 BX=0004 CX=00BC DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1
                                           JP=0128
                                                       NV UP EI PL NZ AC PO NC
3001:0128 8009
                              MOV
                                      CX,CS
AX=F717 BX=0004
DS=30C1 ES=0000
                      CX=30C1 DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
                      SS=30C1
                                CS=30C1
                                           IP=012C
                                                       NV UP EI NG NZ NA PE CY
30C1:012C 0BC2
                              OR
                                      AX,DX
AX=FFFF BX=0004 CX=30C1 DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=012E NV UP EI NG NZ NA PF NC
                                                       NV UP EI NG NZ NA PE NC
3001:0130 80169901
                              LEA DX,[0199]
                                                                              DS:0199=0A0
AX=FFFF
         BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0134 NV UP EI NG NZ NA PE NC
DS=30C1 ES=0000
30C1:0134 B409
                              MOV AH, 09
AX=09FF BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0136 NV UP EI NG NZ NA PE NC
30C1:0136 CD21
                              LNT
                                     21 : Display String
あなたはトレースしていますね?-
                                         ー-トレースしているのがわかってしまう
AX=0924 BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0138 NV UP EL NG NZ NA PE NC
30C1:0138 EB09
                              JMP
                                     0143
AX=0924 BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0143 NV UP EI NG NZ NA PE NC
30C1:0143 B8004C
                              MOV AX,4COO
AX=4C00 BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0146 NV UP EI NG NZ NA PE NC
                                          :Terminate a Process
30C1:0146 CD21
                              INT
                                     21
```

Program terminated normally (0)

-Q (4)

応用編Ⅱ ■ 145

1.2 親をチェックする

○考え方

MS-DOSでは、プログラムはプロセスとして起動しています。このときプロセスを起動したほうを親プロセス、起動されたほうを子プロセスといいます。一般的には、アプリケーションは COMMAND.COM が子プロセスとして起動するのですから、親がCOMMAND.COM であるかどうかをチェックすると、デバッガで起動した場合には、チェック失敗ということになって、アプリケーション側では、何かしらの手が打てることになります。

○実現方法


実際に親を調べるには、親の環境をチェックする方法があります。 環境というのは、各プロセスに個別に用意されている文字列の集合 体ですが、その内容は SET コマンドで見ることができます。SET コマンドを実行すると、だいたい、次のように環境の内容が表示されるはずです。

A>set ②

COMSPEC = \(\) COMMAND.COM
PATH =


この場合、表示されるのは COMMAND.COM の環境ですが、 この表示は COMMAND.COM が自らの環境を表示しているから にほかなりません。同様にあらゆるプロセスが、自らの環境を表示 しないまでも、参照することができるのです。 環境の位置というのは PSP に格納されています。プロセスが起動したときにはレジスタ DS, ES は、PSP のセグメント(オフセットは 0000H)を指していますから、環境セグメント(オフセットは 0000H)が格納してあるオフセット 002CH を参照すればよいわけです(図 1.3 参照)。

■図 1.3 環境



しかし、自らが参照できる環境は自らの PSP に入っているものですから、環境をチェックしたところで親を知る術はありません。そこで、PSP に格納されている別の情報、プログラム終了アドレス(子プロセスが終了したときに戻るべき、親プロセスでの位置が記録されている)を参照して、親の PSP の位置を求めます。具体的には、PSP のオフセット 0000AH を参照すればよく、そこにプロセスが終了したときに戻るべきアドレスが、セグメント:オフセットと対で格納されていますから、そこのセグメント部分を参照すれば親のセグメントがわかるわけです。親が COMMAND.COMならば、戻りアドレスのセグメントを、そのまま PSP のセグメントとみなすことができるのです(図 1.4 参照)。

■図 1.4 プログラム終了アドレス



さて親の PSP の位置がわかったら、自らの環境を参照するのと同じ手順で環境を参照してみましょう(オフセット 002CH を見てみます)。ここが 0000H であれば親は最初に起動された COM-MAND.COM です。SYMDEB などのデバッガから起動すると親のプロセスの環境は、デバッガが故意にオフセット 002CH を0000H にしていない限り、デバッガから起動されていることを見抜かれてしまうわけです。

ここで、親の環境をチェックする簡単なサブルーチン GET - PARENT - ENV を紹介します。これは、自らの PSP のセグメントがレジスタ DS に入っているものとして、親の環境セグメントをレジスタ AX に持ってくるものです。

GET_PARENT_ENV PROC NEAR

PUSH ES

MOV ES,DS: [OAH+2]; プログラム中断アドレスを取得

MOV AX,ES: [2CH] ; 親の環境セグメントを取得

POP ES

RET

GET_PARENT_ENV ENDP

非常に簡単なプログラムですが、このプログラムをサブルーチンとして CALL したあと、レジスタ AX の内容をチェックすれば、親が COMMAND.COM(それも大元の)であるかどうかを容易にチェックすることができます。

○対処方法

SYMDEBには環境は特に必要ないのですから、自らの PSP において、環境アドレスを強引に 0000H に設定してしまいましょう。 方法は、GET - PARENT - ENV と同様の原理で逆のことを行います。すなわち、SYMDEB 起動直後にプロンプトが表示されている状態で、

-D 000A ❷

(子の PSP におけるプログラム終了アドレスがダンプされる)

<u>--E XXXX:2C 00 00 @</u>← XXXX はプログラム終了アドレスの セグメント

とすればOKです。

○サンプル

親の環境をチェックし、COMMAND.COM でなければ、その旨のメッセージを表示して終了するプログラム、CHKPAR.COM を図 1.5 として示します。

■図 1.5 CHKPAR. ASM ソースリスト・

```
CHKPAR ASM
     SYMDEBの機能を無効にするサンプル (3)
     このプログラムは、親がおおもとのCOMMAND.COMであるかどうか
     チェックします.
    COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE
    ORG
          100H
CHKPAR PROC
     LEA
           DX, MESSAGE
                       ;警告を表示
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     MOV
           ES,DS:[OCH]
           AX, ES: [2CH]
     MOV
     OR
           AX,AX
     JZ
           NORMAL
                       : デバッガから起動したことを叱るメッセージ
     LEA
           DX, BAD
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     JMP
           EXIT
NORMAL:
                       ; ぶじに終了したことを告げるメッセージ
     LEA
           DX , ENDING
     MOV
           AH,9
           21H
     ENT
EXIT:
     MOV
           AX,4COOH
                       ; プログラム終了
     INT
           21H
           13.10
'デバッガから動かしていないでしょうね?'
MESSAGE DB
     DR
           13,10,'$'
     DB
ENDING
     DR
           13,10
'プログラムは正規に実行されました。'
     DB
           13,10,'$'
     DB
BAD
     DB
           13,10
           'あなたはデバッガから動かしていますね?'
     DB
           13,10,'$'
     DB
CHKPAR ENDP
CODE
    ENDS
    END
           CHKPAR
```

■図 1.5 CHKPAR. COM ダンプリストー

```
00000000 : 8D 16 2C 01 B4 09 CD 21 8E 06 0C 00 26 A1 2C 00
                                                            : 40E
00000010 : 0B CO 74 0B 8D 16 7E 01 B4 09 CD 21 EB 09 90 8D
                                                            : 628
00000020 : 16 57 01 B4 09 CD 21 B8 00 4C CD 21
                                               OD OA 83 66
00000030 : 83 6F 83 62 83 4B 82 A9 82 E7 93 AE 82 A9 82 B5
                                                            : 8DC
00000040 : 82 C4 82 A2 82 C8 82 A2 82 C5 82 B5 82 E5 82 A4
                                                            : 9E3
00000050
        : 82 CB 81 48
                      OD OA 24 OD OA 83 76 83 8D
                                                  83 4F 83
00000060 : 89 83 80 82 CD 90 B3 8B 4B 82 C9 8E C0 8D 73 82
00000070 : B3 82 EA 82 DC 82 B5 82 BD 81 44 0D 0A 24 0D 0A
                                                            : 70A
00000080 : 82 A0 82 C8 82 BD 82 CD 83 66 83 6F 83 62 83 4B
                                                            : 888
00000090 : 82 A9 82 E7 93 AE 82 A9 82 B5 82 C4 82 A2 82 DC
                                                            : 9FF
000000A0 : 82 B7 82 CB 81 48 OD 0A 24
                                                             : 38A
```

■図 1.5 CHKPAR. COM 実行例。

A>CHKPAR

```
デバッガから動かしていないでしょうね?
プログラムは正規に実行されました。――正常に実行される
A>SYMDEB B:¥CMDS¥CHKPAR.COM 🗐 — デバッガで動作させてみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
- U (4)
30C1:0100 8D162C01
                         LEA
                                 DX,[012C]
                                 AH,09
                         MOV
30C1:0104 B409
30C1:0106 CD21
                          LNT
                                 21
30C1:0108 8E060C00
                         MOV
                                 ES,[000C]
                          MOV
                                 AX, ES: [002C]
30C1:010C 26A12C00
30C1:0110 0BC0
30C1:0112 740B
                         OR
                                 AX, AX
                         .17
                                 011F
30C1:0114 8D167E01
                         LEA
                                 DX,[017E]
-U (d)
30C1:0118 B409
                         MOV
                                 AH,09
30C1:011A CD21
                          INT
                                 21
30C1:011C EB09
                          JMP
                                 0127
30C1:011E 90
                          NOP
30C1:011F 8D165701
                                 DX,[0157]
                          IFA
30C1:0123 B409
                          MOV
                                 AH,09
                          INT
                                 21
30C1:0125 CD21
30C1:0127 B8004C
                          MOV
                                 AX,4000
-G=100,127€
                                    --気に実行
デバッガから動かしていないでしょうね?
あなたはデバッガから動かしていますね?----ばれてしまう
AX=0924 BX=0000 CX=00A9 DX=017E SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=27D8 SS=30C1 CS=30C1 IP=0127 NV UP EI PL NZ NA PE NC
30C1:0127 B8004C
                         MOV
                                AX,4000
-Q (d)
A>
```

- ダイレクトに実行させる

1.3 実行時間をチェックする

■カレンダ時計を用いる

○考え方

デバッガでプログラムを起動し、それをトレースしたリブレークポイントを置いて実行を追っていると、実際に実行される時間より長めに時間が費やされます。これはトレースの際にレジスタの内容や命令を表示したり、またブレークポイントが置かれることによって実行が小刻みに行われ、実行時間に隙間ができるからです。

これを利用すれば、デバッガによる実行追跡をチェックすること ができます。

○実現方法

プログラム中の2箇所のポイントにおいて、まず最初のポイントで日付と時刻を記録し、終りのポイントで日付と時刻から先ほど記録しておいた日付と時刻を引き算します。得られた結果が規定範囲外にあれば、なんらかの実行中断があったと判断できるわけです。

具体的には日付と時刻を取得するサブルーチン、それらを秒などの単位に換算するサブルーチン、引き算するサブルーチンがあれば 実現できます。

○対処方法

チェックを行っている箇所を捜し出して潰すしかないでしょう。 日時の読み取りを BIOS を用いて行っているとすれば、そこをロギングする方法もあります。

I 52 ■応用編Ⅱ

○サンプル

プログラムの実行開始時刻と実行終了時刻を比較し、規定値内に入っていなければ無限ループに陥るプログラム CHKEXE1.COMを、実行例とともに図 1.6 として示します。トレースを行ったリブレークポイントを置いて実行した場合には、必ず無限ループに陥りますので注意してください。

■図 1.6 CHKEXE1. ASM ソースリスト -

```
CHKEXE1.ASM
    SYMDEBの機能を無効にするサンプル (4)
     このプログラムは、実行時間をカレンダ時計によって計測し,
    実行が正規に行われているかチェックします。
     〇実行が正規に行われていない場合、無限ループに陥ります。
     OCPUは80286を使用しないで下さい。
     ○動作中にクロック周波数を切り替えるのはやめてください。
○インターバルタイマなどを多用している場合,正常に動作しない
    場合が考えられます (PRINTなど)
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE
     ORG
          100H
CHKEXE1 PROC
                     :許容範囲を得る
     CALL
           GET_RANGE
     MOV
                      ; 開始時の時刻を読取る
           AH, 2CH
     INT
           21H
     MOV
           BEGIN_MIN,CL
                     ; 時刻をセーブ
     MOV
           BEGIN_SEC, DH
     LEA
           DX,MESSAGE
                     ;警告を表示
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     MOV
                     : ダミーループ
          CX,200
DUMMY_LOOP:
     PUSH
          CX
     XOR
          CX,CX
           $
     POP
           CX
     LOOP
          DUMMY_LOOP
```

```
;終了時の時刻を読み取る
       MOV
               AH,2CH
       INT
               21H
       PUSH
               DX
                               ; 秒を待避
                               ; 分を秒に換算
       MOV
               AL, CL
       XOR
               AH, AH
       MOV
               DX,60
       MUL
               DX
       POP
               DX
       XCHG
               DL , DH
                               ; 分と秒を加える
       ADD
               AX, DX
       PUSH
               AX
       MOV
               AL, BEGIN_MIN
                               ; 分を秒に換算
               AH, AH
       XOR
       MOV
               DX,60
       MUL
               DX
       MOV
               DL , BEGIN_SEC
       XOR
               DH, DH
       ADD
               DX,AX
                               ; 秒を加える
       POP
               AX
                               ; 所要時間を算出
; 規定値内に入るか見る
; 大きすぎたらだめ
       SUB
                AX,DX
       CMP
                AX , RANGE_TOP
               ABNORMAL
       JA.
       CMP
                AX, RANGE_BOTTOM
                              ; 小さすぎてもだめ
               NORMAL
       JNB
ABNORMAL:
                               ; プログラムを小刻みに実行したことを
       LEA
                DX, BAD
                                                        叱るメッセージ
       MOV
                AH,9
               21H
        INT
                                ;無限ループ
        JMP
                $
NORMAL:
                                ; おじに終了したことを告げるメッセージ
       LEA
                DX , END ING
       MOV
                AH,9
        INT
                21H
EXIT:
                                : プログラム終了
       MOV
                AX,4COOH
                21H
        INT
                PROC
                               : 許容範囲を算出
GET_RANGE
                       NEAR
        PUSH
                ES
                AX, AX
        XOR
                ES, AX
        MOV
                               : システム情報を取り出す
: クロック周波数・CPUを判別する
                AL,ES: [501H]
        MOV
        AND
                AL,11000000B
                AL,01000000B
                                ; V30,10MHz 2 ?
        CMP
                GET_RANGE_EXIT
        JE
                AL,11000000B
                               ; V30,8MHz 2 ?
        CMP
        JNE
                GET_RANGE_1
                RANGE_TOP,39 : V30,8MHz用の定数をセット
        MOV
                RANGE_BOTTOM, 36
        MOV
        JMP
                GET_RANGE_EXIT
GET_RANGE_1:
                AL,10000000B
                                : 8086,8MHz / ?
        CMP
        JNE
                GET_RANGE_2
                RANGE_TOP,39
RANGE_BOTTOM,35
                               ; 8086,8MHz用の定数をセット
        MOV
        MOV
                GET_RANGE_EXIT
        JMP
```

```
GET_RANGE_2:
       MOV
              RANGE_TOP,53
                            ; 8086,5MHz用の定数をセット
              RANGE_BOTTOM, 49
       MOV
GET_RANGE_EXIT:
       POP
              ES
       RET
GET_RANGE
              ENDP
RANGE_TOP
                            ; 実行に要する最大秒 (初期値 V30/10MHz)
              DW
                     32
                              実行に要する最小秒 (初期値V30/10MHz)
RANGE_BOTTOM
              DW
                     28
                                ェック開始分を格納
BEGIN_MIN
              DB
                               チェック開始秒を格納
BEGIN_SEC
              DB
              13,10
'プログラムは一気に実行させて下さいね。'
MESSAGE DB
       DR
              13,10,'8'
       DB
ENDING
              13,10
'プログラムは正規に実行されました。'
       DB
       DB
              13,10,'$'
       DB
BAD
       DB
              13,10
              'あなたはプログラムを止めましたね?'
13,10,'$'
       DB
       DB
CHKEXE1 ENDP
CODE
      ENDS
       END
              CHKEYET
```

■図 1.6 CHKEXE1. COM ダンプリストー

```
00000000 : E8 6B 00 B4 2C CD 21 88 0E B5 01 88 36 B6 01 8D
                                                              : 66F
                                                                780
00000010
        : 16 B7 01 B4 09 CD
                             21
                                 B9 C8 OO 51 33 C9 E2 FE 59
00000020
         : E2 F8 B4 2C CD 21
                             52
                                8A C1 32 E4 BA 3C 00 F7 E2
                                                                92A
         : 5A 86 D6 03 C2 50 A0 B5 01 32 E4 BA 3C 00 F7
                                                                806
00000030
                                DO 58 2B C2 3B 06 B1 01
                                                          77
                                                                601
         : 8A 16 B6 01 32 F6
                             0.3
00000040
                                                                4RC
00000050
         : 06 3B 06 B3 01 73
                             OA 8D 16 09 02 B4 09 CD 21 EB
00000060
         : FE 8D 16 E2 01
                           B4
                             09
                                 CD
                                    21
                                       B8 00
                                             4C CD 21
                                                       06
                                                         33
                                                                65A
                                                                651
                             05 24 CO 3C 40 74 32 3C CO
                                                         75
00000070
         : CO 8E CO 26 AO 01
                                                                4F5
                             00 C7 06 B3 01 24 00 EB 20
                                                         90
00000080
         : OF C7 O6 B1 O1
                           27
                                                                484
00000090
         : 3C 80 75 OF C7
                           06
                             B1
                                 01
                                    27
                                      00 C7
                                             06 B3 01
                                                       23
                                                         0.0
000000A0
         : EB OD 90 C7 06 B1
                             01
                                 35 00 C7
                                          06 B3 01 31
                                                       00 07
                                                               4F5
                                 OD OA 83 76 83 8D 83
                                                          83
                                                                474
         : C3 20 00 1C 00 00
                             0.0
OOOOOOBO
                                 8B 43 82 C9 8E CO 8D 73 82
                                                                936
000000000
         : 89 83 80 82 CD 88 EA
000000D0
         : B3 82 B9 82 C4
                          89 BA
                                82 B3 82 A2 82 CB 81 44 OD
                                                                SEE
000000E0
         : OA 24 OD OA 83
                           76
                             83
                                 80
                                    83 4F
                                          83 89 83 80 82
                                                                67F
                             8E CO 8D 73 82 B3 82 EA 82
                                                         DC
                                                                9B1
         : 90 B3 8B 4B 82 C9
DODDODED
        : 82 B5 82 BD 81 44 OD OA 24 OD OA 82 AO 82 C8 82
                                                                67B
         : BD 82 CD 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 FO 8E
                                                              : 8F6
00000110
                                                              . 804
00000120 : 7E 82 DF 82 DC 82 B5 82 BD 82 CB 81 48 OD 0A 24
```

■図 1.6 CHKEXE1. COM 実行例

A>CHKEYE I - ダイレクトに実行 プログラムは一気に実行させて下さいね。 プログラムは正規に実行されました。――規定時間内に実行できる A>SYMDEB B:¥CMDS¥CHKEXE1.COM @ ---デバッガで動作させてみる Microsoft Symbolic Debug Utility Version 3 01 (C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985 Processor is [8086] (له) U-CALL 30C5:0100 E86B00 016F MOV 30C5:0103 B42C AH,2C 30C5:0105 CD21 INT [01B5],CL 30C5:0107 880EB501 MOV 30C5:010B 8836B601 MOV [01B6], DH 30C5:010F 8D168701 LEA DX,[01B7] 30C5:0113 B409 MOV AH, 09 30C5:0115 CD21 INT 21 -U (d) 30C5:0117 B9C800 MOV CX,00C8 30C5:011A 51 PUSH CX CX,CX 30C5:011B 33C9 XOR 30C5:011D E2FE LOOP 011D POP 30C5:011F 59 CX 30C5:0120 E2F8 LOOP 011A 30C5:0122 B42C MOV AH, 2C 30C5:0124 CD21 21 INT -T1006 トレースしながら実行 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFC BP=0000 S1=0000 D1=0000 0000=XA DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=016E NV UP EI PL NZ NA PO NC PUSH 30C5:016E 06 ES AX=0000 BX=0000 CX=0130 DX=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=016F NV UP EI PL NZ NA PO NC 30C5:016F 33C0 XOR AX,AX AX=0000 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 IP=0171 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5:0171 8EC0 MOV ES, AX AX=0064 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 1P=0177 NV UP EI PL ZR NA PE NC DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 30C5:0177 24C0 AND AL,CO AX=0040 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 IP=0179 NV UP EI PL NZ NA PO NC 30C5:0179 3C40 CMP AL,40 AX=0040 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 1P=017B NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5:017B 7432 OIAF JZ AX=0040 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 IP=01AF DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5:01AF 07 POP ES BX=0000 CX=0130 DX=0000 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 AX=0040 BX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000
IP=0103 NV UP EI PL ZR N D1=0000 NV UP EI PL ZR NA PE NC DS=30C5 30C5:0103 B42C MOV AH,2C SP=FFFE AX=2C40 BX=0000 CX=0130 DX=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 BP=0000 SI=0000 DI=0000 IP=0105 NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5:0105 CD21 INT 21 :Get Time AX=2C00 BX=0000 CX=0D05 DX=0500 SP=FFFE
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0107 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 D1=0000 NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5:0107 880EB501 MOV [01B5],CL DS:01B5=00 AX=2C00 BX=0000 CX=0D05 DX=0500 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=010B NV UP EI PL ZR NA PE NC MOV [01B6],DH DS:01B6=00 30C5:010B 8836B601 AX=2C00 BX=0000 CX=0D05 DX=0500 SP=FFFE DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=010F BP=0000 SI=0000 DI=0000 NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5:010F 8D16B701 LEA DX,[01B7] DS:01B7=0A0

```
AX=2C00 BX=0000 CX=0D05 DX=01B7
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5
                                     SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                      IP=0113
                                               NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0113 B409
                          MOV
                                 AH, 09
AX=0900 BX=0000 CX=0D05
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5
                   CX=0D05 DX=0187
                                     SP=FFFF
                                               BP=0000
                                                        SI=0000
                            CS=30C5
                                     IP=0115
                                                NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0115 CD21
                          INT
                                 21
                                     :Display String
プログラムは一気に実行させて下さいね。
AX=0924 BX=0000 CX=0D05 DX=01B7 SP=FFFE BP=0000
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0117 NV UP E
                                                        S1=0000 D1=0000
                                               NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0117 B9C800
                          MOV
                                 CX,00C8
AX=0924 BX=0000 CX=00C8 DX=01B7
                                     SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5
                                     IP=011A
                                               NV UP EI PL ZR NA PE NC
                          PUSH
30C5:011A 51
                  CX=00C8 DX=01B7
AX=0924 BX=0000
                                     SP=FFFC BP=0000 S1=0000 D1=0000
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5
                            CS=30C5 IP=011B NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:011B 33C9
                          XOR
                                 CX,CX
                 CX=0000 DX=01B7 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=0924 BX=0000
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5
                                     IP=011D
                                               NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:011D E2FE
                         LOOP
                                011D
^ C [48]
                                     -ルーフを切る
-0 6
30C5:011F 59
                          POP
30C5:0120 E2F8
                          LOOP
                                  011A
30C5:0122 B42C
                          MOV
                                  AH,2C
30C5:0124 CD21
                          INT
                                  21
30C5:0126 52
                          PUSH
                                  DX
30C5:0127 8AC1
                          MOV
                                  AL, CL
30C5:0129 32E4
                          XOR
                                  AH, AH
30C5:012B BA3C00
                          MOV
                                  DX,003C
-G122 4
                                     - 終わりまで一気に実行
         BX=0000
                  CX=0000 DX=01B7 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
SS=30C5 CS=30C5 IP=0122 NV UP EI PL ZR NA PE NC
AX=0924
DS=30C5 ES=30C5
                          MOV
30C5:0122 B42C
                                 AH,2C
-G [4]
あなたはプログラムを止めましたね?一時間がかかりすぎた
```

■インターバルタイマを用いる

○考え方

日付と時刻を読み取って時間差を求めるという静的な方法に対して、こちらは動的に時間を計測するものです。カレンダ時計を用いる場合と同様に、実際に、実行される時間が長いため、指定時間内にはプログラムが実行できないことを利用します。

○実現方法

周期的に入る割り込み (インターバルタイマ割り込み) を検出し、 プログラム中の 2 箇所以上のポイントで、実行中に何回割り込みが 入ったかをカウントします。回数が規定範囲外にあれば実行中断と みなせます。

具体的には、プログラムの先頭でタイマを初期化しておき、割り込みの入るたびにカウンタを増加します。次に、チェックポイントで割り込みを停止させカウンタの内容を参照します。以上の手順を書き表せば、次のようになるでしょう。

.

UPPER EQU 100

LOWER EQU 200

.

TIME_COUNT DW 0 ; タイムカウンタ

.

MOV TIME_COUNT,O; カウンタのクリア

CALL INIT_TIMER ; タイマの初期化

CALL ABORT_TIMER; タイマの停止

CMP COUNT,LOWER; 少ないか?

JB ABORT

CMP COUNT, UPPER;多いか?

JA ABORT

:・・・・・・・・; 引続き正常な処理を行う

ABORT: JMP BORT ;無限ループに陥る

プログラムの流れを特に説明する必要はないでしょうが、いちおう説明しておきますと、まず設けられている変数 TIME- COUNT は、インターバルタイマが入るたびに増加し、時間経過をダイナミック に計測 します。処理が終ればタイマは停止され TIME-COUNT が参照されます。このとき、TIME-COUNT が UPPER と LOWER の範囲になければ、無限ループに陥ります。

○対処方法

カレンダ時計を用いている場合と同様、チェックを行っている箇所を捜し出し潰すしかないでしょう。インターバルタイマの動作を停止させてしまうという方法もあります。

○サンプル

インターバルタイマによって時間を計測し、規定時間に入っているかどうかを調べ、入っていなければ無限ループに陥るプログラム CHKEXE2.COM を、実行例と共に図 1.7 として示します。

トレースを行ったリブレークポイントを置いて実行した場合には、 間違いなく無限ループに陥りますので注意してください。

■図 1.7 CHKEXE2. ASM ソースリスト -

CHKEXE2.ASM

SYMDEBの機能を無効にするサンプル (5)

このプログラムは、実行時間をインターバルタイマによって計測し、 実行が正規に行われているかチェックします.

〇実行が正規に行われていない場合,無限ルーブに陥ります。

○ CPUは80286を使用しないで下さい。 ○動作中にクロック周波数を切り替えるようなことはしないで

下さい。 〇インターバルタイマなどを多用した場合には、正常に動作しない ことがあります。

COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.

```
.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
VECTORS SEGMENT AT 0
       ORG
              7*4
VECTOR7 DD
                            ; タイムアウト時に呼ばれるエントリ
              7
                            ; ハードウェアによって発生するタイマ割り込み
VECTORS DD
              7
VECTORS ENDS
CODE
       SEGMENT
       ASSUME
             CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
       ORG
              100H
CHKEXE2 PROC
      JMP
              MAIN
VECTOR_SAVE7
                            ; 本来のINT 07Hベクタ
              DD
                     7
VECTOR_SAVE8
              DD
                              本来のINT O8Hベクタ
TIME_COUNT
                              秒カウンタ
              DW
                     32*100 ; 実行に要する最大秒 (10ms,初期値V30/10MHz) 28*100 ; 実行に要する最小秒 (10ms,初期値V30/10MHz)
RANGE_TOP
              DW
RANGE_BOTTOM
              DW
MAIN:
                            ;許容範囲を得る
              GET_RANGE
       CALL
                            : 秒カウンタを初期化する
: インターパルタイマを初期化する
       MOV
              TIME_COUNT, O
       CALL
                            ;警告を表示
       LEA
              DX, MESSAGE
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
      MOV
              CX,200
                            ; ダミーループ
DUMMY_LOOP:
       PUSH
              CX
              CX,CX
       XOR
       LOOP
              ŝ
       POP
              CX
       LOOP
              DUMMY_LOOP
:
                            : インターパルタイマの停止
       CALL
              ABORT_TIMER
       MOV
                            ; 所要時間を取り出す
              AX, TIME_COUNT
       CMP
              AX, RANGE_TOP
                            ; 規定値内に入るか見る
; 大きすぎたらだめ
              ABNORMAL
       JA
       CMP
              AX, RANGE_BOTTOM
       JNR
              NORMAL
                            ; 小さすぎてもだめ
ABNORMAL:
                            ; プログラムを小刻みに実行したことを
       LEA
              DX, BAD
       MOV
              AH,9
                                                 叱るメッセージ
       INT
              21H
       JMP
              $
                            ; 無限ループ
NORMAL:
       LEA
              DX, ENDING
                            ; ぶじに終了したことを告げるメッセージ
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
```

```
EXIT:
       MOV
              AX,4COOH
                            : プログラム終了
       INT
              21H
                     NEAR : インターパルタイマの初期化
INIT_TIMER
              PROC
       ASSUME DS: VECTORS, ES: NOTHING
       STI
       PUSH
       PHSH
              ES
       XOR
              AX, AX
       MOV
              DS , AX
              AX, VECTOR8 : 本来のINT O8Hに対する割り込みベクタを取り出
       LES
4
                                           ; オフセットをセーブ
       MOV
              WORD PTR VECTOR_SAVE8,AX
                                             セグメントをセーブ
              WORD PTR VECTOR_SAVE8+2,ES
       MOV
                             : 本来のINT O7Hに対する割り込みペクタを取り出
       LES
              AX, VECTOR7
す
                                           ; オフセットをセーブ
: セグメントをセーブ
              WORD PTR VECTOR_SAVE7,AX
      MOV
              WORD PTR VECTOR_SAVE7+2,ES
       MOV
                                                   ・ベクタを設定する
       MOV
              WORD PTR VECTORS, OFFSET COUNT_UP
              WORD PTR VECTOR8+2,CS
       MOV
       POP
              FS
                             ; インターパルタイマの起動
       MOV
              AH,2
                             , ダミー (時間を最大に設定)
・ダミー
       MOV
              CX,0
       LEA
              BX, NULL
       INT
              1 CH
       POP
              DS
       RET
INIT_TIMER
              ENDP
                     NEAR : インターパルタイマの停止
ABORT_TIMER
              PROC
       ASSUME
              DS: VECTORS, ES: NOTHING
       STI
       PUSH
              DS
       PUSH
              ES
                             : クイマ割り込みを禁止
       IN
              AL, 02H
       OR
              AL,1
       OUT
              O2H,AL
       XOR
              AX, AX
       MOV
              DS, AX
              AX, VECTOR_SAVE7 ; 本来のベクタに値を戻す
WORD PTR VECTOR7, AX
       LES
       MOV
              WORD PTR VECTOR7+2,ES
       MOV
              AX, VECTOR_SAVE8; 本来のベクタに値を戻す
       1 FS
              WORD PTR VECTOR8, AX
       MOV
              WORD PTR VECTOR8+2,ES
       MOV
       POP
              ES
       POP
              DS
       RET
ABORT_TIMER
             ENDP
                             ; 1秒ごとに呼ばれるルーチン
COUNT_UP
              PROC
       ASSUME DS: NOTHING, ES: NOTHING, SS: NOTHING
       STI
       PUSH
              ΔX
              TIME_COUNT
                             : 秒カウンタをアップさせる
       INC
       MOV
              AL,20H
       OUT
              OOH, AL
                             ; EOI 処理
       POP
              AX
       IRET
COUNT_UP
             ENDP
NULL
       PROC
                             : タイムアウト時に呼ばれる (INT O7H) が無視
```

```
IRET
                                 ; ダミー処理
NULL
        ENDP
                                 ; 許容範囲を算出
GET_RANGE
                 PROC
                         NEAR
        PUSH
                 ES
         YOR
                 AX, AX
         MOV
                 ES, AX
                                 ; システム情報を取り出す
; クロック周波数。 C P U を判別する
; V30、10MHzか?
        MOV
                 AL, ES: [501H]
         AND
                 AL,11000000B
         CMP
                 AL,01000000B
         JE
                 GET_RANGE_EXIT
                 AL,11000000B
                                 ; V30,8MHz & ?
         CMP
         JNE
                 GET_RANGE_1
        MOV
                 RANGE_TOP,39*100
                                         ; V30,8MHz用の定数をセット
                 RANGE_BOTTOM, 36*100
         MOV
         JMP
                 GET_RANGE_EXIT
GET_RANGE_1:
                 AL,10000000B
                                 ; 8086,8MHz 1 ?
         CMP
         JNE
                 GET_RANGE_2
;
                 RANGE_TOP,39*100
RANGE_BOTTOM,35*100
         MOV
                                         ; 8086,8MHz用の定数をセット
         MOV
         JMP
                 GET_RANGE_EXIT
GET_RANGE_2:
                                         ; 8086,5MHz用の定数をセット
                 RANGE_TOP,53*100
         MOV
         MOV
                 RANGE_BOTTOM, 49*100
GET_RANGE_EXIT:
         POP
                 ES
         RET
GET_RANGE
                 ENDP
MESSAGE DB
                 13,10
'プログラムは一気に実行させて下さいね。'
         DB
                 13,10, $
         DB
ENDING
         DB
                 13,10
'プログラムは正規に実行されました。'
         DB
                 13,10,'$'
         DB
BAD
         DB
                 'あなたはプログラムを止めましたね?'
         DB
         DB
                 13,10,'$'
CHKEXE2 ENDP
CODE
         ENDS
         END
                 CHKEXE2
```

■図 1.7 CHKEXE2. COM ダンプリストー

```
000000000 : EB OF 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 OC FO
00000010 : OA E8 B4 00 C7 06 0B 01 00 00 E8 3C 00 8D 16 11
                                                             : 457
00000020
         : 02 B4 09
                    CD 21
                          B9 C8 OO 51
                                      33 C9 E2 EE 59 E2 E8
                                                             : 88F
         : E8 5F 00 A1 0B 01 3B 06 0D 01
00000030
                                            06
                                                3B 06 0F 01
                                                                311
00000040 : 73 0A 8D 16 63 02 B4 09 CD 21 EB FE
                                                8D 16 3C 02
                                                              : 5FA
00000050
         : B4 09 CD
                    21
                       B8 00
                             4C
                                CD
                                   21 FB
                                          1 F
                                             06
                                                33
                                                   CO 8E D8
                                                             : 715
00000060 : C4 06 20 00
                       36 A3 07
                                01 36 8C 06 09 01
                                                   C4 06 1C
                                                              : 383
00000070
         : 00 36 A3 03 01
                          36 8C 06 05 01 C7 06 20 00 BA 01
                                                             : 353
00000080 : 8C OF 22 00 07
                          B4 02 B9 00 00 8D
                                             1E
                                                C7
                                                   01
00000090 : 1F C3 FB 1E 06 E4 02 0C 01 E6 02 33 C0
                                                   8F D8 36
                                                             : 66B
000000A0 : C4 06 03 01
                       АЗ
                          1C 00 8C 06 1E 00 36 C4 06 07 01
                                                             : 345
000000B0 : A3 20 00 8C 06 22 00 07
                                   1F C3 FB 50
                                                2E
                                                   EE
                                                      06 OB
                                                               4F9
00000000 : 01 B0 20 E6 00 58 CF CF 06 33 CO 8E CO
                                                   26 A0 01
                                                             : 6BB
000000D0 : 05 24 CO 3C
                       40
                          74 38 3C CO 75 11 2E
                                                C7
                                                   06 00 01
                                                             : 490
000000E0 : 3C OF 2E C7 06 OF 01
                                10 DE EB 24 90 3C
                                                   80
                                                      75 11
                                                              : 455
000000F0 : 2E C7 06 0D 01 3C 0F 2E C7 06 0F 01
                                                AC
                                                   OD EB OF
                                                             : 412
00000100
         : 90 2E C7
                             B4 14 2E C7 06 OF
                       OD 01
                                                01
                                                   24
                                                      13 07
                                                             : 344
00000110 : C3 OD OA 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80
                                                   82
                                                      CD 88
                                                                79B
00000120 : EA 8B 43 82 C9 8E C0 8D 73 82 B3 82 B9 82
                                                      C4 89
                                                             : 990
00000130
         : BA 82 B3 82
                       A2
                          82 CB 81 44 OD OA
                                            24
                                                   OA
                                                      83
                                                         76
00000140 : 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 90 B3 8B
                                                   4B 82 C9
                                                              : 844
00000150 : 8E CO 8D 73 82 B3 82 EA 82 DC 82 B5 82 BD 81 44
                                                              . 988
00000160
         : OD OA 24 OD OA 82 AO 82 C8 82 BD 82 CD 83
                                                      76 83
                                                             : 608
00000170 : 8D 83 4F 83 89 83 80 82 F0 8E 7E 82 DF 82 DC 82
                                                             : 92D
00000180 : B5 82 BD 82 CB 81 48 OD 0A 24
                                                              : 445
```

■図 1.7 CHKEXE2. COM 実行例 -

```
A>CHKEXE2 -
                                    ーダイレクトに実行する
プログラムは一気に実行させて下さいね。
プログラムは正規に実行されました。――正常に終了する
A>SYMDER R: ¥CMDS¥CHKEXE2 COM @ -
                                   デバッガで動作させる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-U (d)
30C5:0100 EBOF
                          JMP
                                 0111
3005:0102 90
                         NOP
                                 [BX+SI],AL
3005:0103 0000
                          ADD
3005:0105 0000
                          ADD
                                 [BX+SI],AL
30C5:0107 0000
                                 [BX+SI],AL
                          ADD
3005:0109 0000
                         ADD
                                 [BX+SI],AL
30C5:010B 0000
                                 [BX+SI],AL
                         ADD
30C5:010D 800CF0
                         OR
                                 Byte Ptr [SI],FO
-U W
30C5:0110 OAE8
                                 CH,AL
30C5:0112 B500
                         MOV
                                 CH,00
30C5:0114 C7060B010000
                         MOV
                                 Word Ptr [010B],0000
30C5:011A E83D00
                          CALL
                                 015A
30C5:011D 8D161202
                          IFA
                                 DX,[0212]
30C5:0121 B409
                          MOV
                                 AH, 09
30C5:0123 CD21
                         INT
                                 21
30C5:0125 B9C800
                         MOV
                                 CX,00C8
-G125 🛷
                                 ループの手前まで実行させる
プログラムは一気に実行させて下さいね、
AX=0924 BX=01C8 CX=0000 DX=0212 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0125 NV UP EI PL ZR NA PE NC
```

```
MOV
                                      CX,00C8
30C5:0125 B9C800
-U W
30C5:0128 51
                              PUSH
                                      CX
                                      CX,CX
3005:0129 3309
                              XOR
                              LOOP
                                      012B
30C5:012B E2FE
                                      CX
30C5:012D 59
                              POP
30C5:012E E2F8
                              1 00P
                                      0128
30C5:0130 E86000
                              CALL
                                      0193
                                      AX,[010B]
30C5:0133 A10B01
                              MOV
30C5:0136 3B060D01
                              CMP
                                      AX,[010D]
-G130 🗐
                                          -ループを終了させる
          BX=01C8 CX=0000 DX=0212 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0130 NV UP EI PL ZR N
AX=0924 BX=01C8
DS=30C5 ES=30C5
                                                                          DI=0000
                                                     NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0130 E86000
                             CALL
                                      0193
-G (4)
                                           -- 気に実行
```

あなたはプログラムを止めましたね?一時間がかかりすぎた

■タイムアウト割り込みを用いる

○考え方

インターバルタイマを利用するのですが、実際に時刻のカウントはせず、規定時間までに処理が終了できるかどうかを判別します。

○実行方法

インターバルタイマの機能には一定時間ごとの割り込み発生と、一定時間経過後の割り込み発生があります。ここでは、この一定時間経過後の割り込みを利用します。まず、何秒後にタイムアウトにするかを設定します。またプログラム中では、タイムアウトになるまでに、行うべき処理をすべて行ったかどうかを表すフラグを初期化し、行ったならばその時点でフラグをセットします。タイムアウト処理ルーチンではそのフラグを参照し、処理が未完であれば無限ループに陥ります。以上の手順を書き表せば、次のようになります。

COMPLETE_FLAG DB O ; 処理終了フラグ

CALL NIT-TIMER :タイマの初期化

MOV COMPLETE-FLAG,-1 ; 処理終了フラグの

セット

TIMEOUT PROC FAR ;タイムアウト時の処理を行う関数

PUSH AX

MOV AX,COMPLETE_FLAG

CMP AX.-1

JNE \$;処理未終了ならば無限ループ

POP AX

TRET

.

TIMEOUT ENDP

ここで、流れを特に説明する必要はないでしょうが、一応説明しておきますと、まず設けられている変数 COMPLETE- FLAG は、タイムアウト前に済ませておくべき処理を実行終了したらセットされるものです。また、プロシージャの内容が書かれていませんが、INIT- TIMER はタイマを初期化するプロシージャです。プロシージャ TIME- OUT では、セットされているはずの変数 COMPLETE- FLAG を参照し、セットされていなければ、処理が未終了として無限ループに陥ります。処理が終了していればそのまま戻ります。

○対処方法

基本的には先の3例と同様です。チェックを行っている箇所を捜 し出して潰します。

○サンプル

インターバルタイマによって、処理がきちんと終了しているかどうかを調べて、そうでなければ無限ループに陥るプログラム CHKEXE3.COM と、その実行例を図 1.8 として示します。トレースを行ったリブレークポイントを置いて実行した場合には、間違いなく無限ループに陥りますので注意してください。

■図 1.8 CHKEXE3. ASM ソースリスト・

```
;*************************
     CHKEXE3.ASM
       SYMDEBの機能を無効にするサンプル(6)
       このプログラムは、実行時間に制限を設け、タイムアウト割り込みにによって実行が正規に行われているかチェックします.
       ・ ○ 実行が正規に行われていない場合、無限ループに陥ります。 ○ CPUには80286を使用しないで下さい。 ○ 動作中にクロック周波数を切り替えないで下さい.
       COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO. LTD.
       LAST MODIFIED ON FEBRUARY 6TH, 1987
CODE
       SEGMENT
       ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
       ORG
CHKEXE3 PROC
               MAIN
       JMP
                               ; 実行に要する時間
; 処理終了フラグ
; チェック終了フラグ
                       32#100
               DW
EXEC_TIME
COMPLETE_FLAG
               DW
CHECKED_FLAG
MAIN:
               COMPLETE_FLAG、O: 処理終了フラグを初期化する
CHECKED_FLAG、O: チェック終了フラグを初期化する
GET_NEEDED: 実行に要する時間を得る
INIT_TIMER: インターパルタイマを初期化する
       MOV
       MOV
               GET_NEEDED
INIT_TIMER
       CALL
        CALL
```

```
LEA
             DX, MESSAGE
                            ; 警告を表示
       MOV
              AH.Q
       INT
              21H
       MOV
              CX,200
                            : ダミーループ
DUMMY_LOOP:
       PUSH
              CX
       XOR
              CX,CX
       LOOP
              $
       POP
              CX
       LOOP
              DUMMY_LOOP
                                 ; 処理終了フラグのセット
       MOV
              COMPLETE_FLAG,-1
              DX, ENDING ; ぶじに終了したことを告げるメッセージ
       LEA
      MOV
              AH,9
      INT
              21H
WAIT_LOOP:
              AX, CHECKED_FLAG; チェックは済んでいるかチェック
       MOV
       CMP
              AX,-1
       JNE
              WAIT_LOOP
                           : プログラム終了
      MOV
              AX,4COOH
              21H
      INT
INIT_TIMER
              PROC
                    NEAR
                            ; インターバルタイマの初期化
      MOV
                            : インターバルタイマの起動
              AH,2
                           ; タイムアウトまでの時間
      MOV
              CX, EXEC_TIME
                            ; タイムアウト時に呼ばれるルーチン
      LEA
              BX, TIMEOUT
       INT
             1 CH
      RET
INIT_TIMER
             ENDP
TIMEOUT PROC
                     : タイムアウト時に呼ばれて実行終了をチェック
      PUSH
             ΔX
              AX, CS: COMPLETE_FLAG ; 処理終了フラグを参照
      MOV
      CMP
              AX, -1
       JE
              TIMEOUT_EXIT
TIMEOUT_LOOP:
      MOV
             AH, 17H
                            ; ブザーを小刻みにならす
       INT
              18H
      XOR
             CX,CX
      MOV
              AH,18H
       INT
              18H
      XOR
             CX,CX
      LOOP
      JMP
             TIMEOUT_LOOP
TIMEOUT_EXIT:
      MOV
             CS:CHECKED_FLAG,AX ; チェック済フラグをセット
      POP
             AX
       IRET
TIMEOUT ENDP
GET_NEEDED
             PROC
                   NEAR : 実行所要時間を算出
      PUSH
             ES
      XOR
             AX,AX
      MOV
             ES,AX
                           : システム情報を取り出す
: クロック周波数。 C P U を判別する
      MOV
             AL, ES: [501H]
             AL,11000000B
      AND
      CMP
             AL,01000000B
GET_NEEDED_EXIT
                            ; V30,10MHz 7 ?
      JΕ
```

```
CMP
               AL,11000000B ; V30,8MHz 2 ?
       JNE
               GET_NEEDED_1
       MOV
               EXEC_TIME,39*100
                                     : V30,8MHz用の定数をセット
       JMP
               GET_NEEDED_EXIT
GET_NEEDED_1:
               AL,10000000B ; 8086,8MHz & ?
       CMP
       INF
              GET_NEEDED_2
       MOV
               EXEC_TIME,39*100
                                     ; 8086,8MHz用の定数をセット
       JMP
               GET_NEEDED_EXIT
GET_NEEDED_2:
       MOV
               EXEC_TIME,53*100
                                     ; 8086,5MHz用の定数をセット
GET_NEEDED_EXIT:
       POP
              ES
       RET
GET_NEEDED
              ENDP
MESSAGE DB
               13,10
'プログラムは一気に実行させて下さいね。
       DB
       DB
               13,10,'$'
ENDING
       DB
               13,10
'プログラムは正規に実行されました。
       DB
               13,10,'$'
       DB
CHKEXE3 ENDP
CODE
      ENDS
       END
              CHKEXE3
```

■図 1.8 CHKEXE3. COM ダンプリスト -

```
00000000 : EB 07 90 80 0C 00 00 00 07 06 05 01 00 00 C7
                                                              : 348
00000010 : 06 07 01 00 00 E8 60 00 E8 2E 00 8D 16 A9 01 B4
                                                              : 46D
           09 CD 21
                    B9 C8 OO 51 33 C9 E2 FE 59 E2
                                                   F8 C7
                                                         06
                                                                8A5
00000030 : 05 01 FF FF
                       8D 16 D4 01 B4 09 CD 21 A1
                                                   07 01
                                                         3D
                                                               60D
00000040
         : FF FF 75 F8
                       88 00 4C CD 21 84 02 88 0E
                                                   03 01
                                                         80
                                                              : 73D
00000050
        : 1E 56 01 CD
                       10
                          C3 50 2E A1 05 01 3D FF
                                                   FF
                                                      74
                                                               607
00000060 : B4 17 CD 18 33 C9 E2 FE B4 18 CD 18 33 C9 E2 FE
                                                              : 919
00000070
           EB EE 2E
                    A3 07
                          01
                             58 CF
                                    06 33 CO 8E CO
                                                   26 AO
                                                         01
                                                               6E7
00000080 : 05 24 CO 3C 40
                          74
                             20 30 00 75 09 07 06 03 01 30
                                                               480
00000090 : OF EB 14 90
                          80
                       30
                             75 09 C7 06 03 01 3C OF EB 07
                                                               4F6
000000000
        : 90 07 06 03
                             14 07 C3 OD OA 83 76
                       0.1
                          R4
                                                   83 8D 83
                                                               596
000000B0 : 4F 83 89 83
                       80 82 CD 88 EA 8B 43 82 C9 8E CO 8D
                                                               913
00000000
         : 73 82 B3 82
                       B9
                          82
                             C4
                                89 BA 82 B3 82 A2 82 CB 81
                                                               993
000000D0 : 44 0D 0A 24
                       OD OA 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80
                                                               580
000000E0
        : 82 CD 90 B3 8B 4B 82 C9 8E C0 8D 73 82 B3 82 EA
                                                               942
000000F0 : 82 DC 82 B5 82 BD 81 44 OD 0A 24
                                                               4D4
```

■図 1.8 CHKEXE3. COM 実行例

A>CHKEXE3

```
プログラムは一気に実行させて下さいね。
プログラムは正規に実行されました。――正常に終了する
A>SYMDEB B:¥CMDS¥CHKEXE3.COM 🗐 — デバッガで動作させる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-U [4]
2F79:0100 EB07
                           JMP
                                   0109
2F79:0102 90
                           NOP
2F79:0103 800C00
                           OR
                                   Byte Ptr [SI],00
2F79:0106 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
2F79:0108 00C7
                           ADD
                                   BH, AL
2F79:010A 06
                           PUSH
2F79:010B 050100
                           ADD
                                   AX,0001
2F79:010E 00C7
                           ADD
                                   BH, AL
-U109 4
2F79:0109 C70605010000
                           MOV
                                   Word Ptr [0105],0000
2F79:010F C70607010000
                           MOV
                                   Word Ptr [0107],0000
2F79:0115 E86000
                           CALL
                                   0178
2F79:0118 E82E00
                           CALL
                                   0149
2F79:011B 8D16A901
                                   DX,[01A9]
                           IFA
2F79:011F B409
                           MOV
                                   AH,09
2F79:0121 CD21
                           INT
                                   21
2F79:0123 B9C800
                           MOV
                                   CX,00C8
-G123 🔊
                                      - ループの手前まで実行、この時点でタイマは動いている
プログラムは一気に実行させて下さいね。
AX=0924 BX=0156 CX=0C80 DX=01A9 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2F79 ES=2F79 SS=2F79 CS=2F79 IP=0123 NV UP EI PL ZR NA PE NC
2F79:0123 B9C800
                          MOV
                                  CX,00C8
-U (4)
2F79:0126 51
                           PIISH
                                   CX
2F79:0127 33C9
                           XOR
                                   CX,CX
2F79:0129 E2FE
                           LOOP
                                   0129
2F79:012B 59
                           POP
                                   CX
2F79:012C E2F8
                           LOOP
                                   0126
2F79:012E C7060501FFFF
                                   Word Ptr [0105],FFFF
                           MOV
2F79:0134 8D16D401
                           LEA
                                   DX,[01D4]
2F79:0138 B409
                           MOV
                                  AH,09
-T100
AX=0924 BX=0156 CX=00C8 DX=01A9 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2F79 ES=2F79 SS=2F79 CS=2F79 IP=0126 NV UP EI PL ZR NA PE NC
2F79:0126 51
                          PUSH
                                  CX
AX=0924 BX=0156
                   CX=00C8 DX=01A9 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=2F79
         ES=2F79
                   SS=2F79
                             CS=2F79 IP=0127
                                                 NV UP EI PL ZR NA PE NC
2F79:0127 33C9
                           XOR
                                  CX.CX
AX=0924 BX=0156 CX=0000 DX=01A9 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2F79 ES=2F79 SS=2F79 CS=2F79 IP=0129 NV UP EI PL ZR NA PE NC
2F79:0129 E2FE
                          LOOP 0129
^ C [48]
                                      - ルーフを切る
-U [6]
2F79:012B 59
                           POP
                                   CX
                           LOOP
2F79:012C E2F8
                                   0126
2F79:012E C7060501FFFF
                                   Word Ptr [0105],FFFF
                           MOV
2F79:0134 8D16D401
                           LEA
                                   DX,[01D4]
2F79:0138 B409
                           MOV
                                   AH,09
2F79:013A CD21
                           INT
2F79:013C A10701
                           MOV
                                   AX,[0107]
2F79:013F 3DFFFF
                           CMP
                                   AX, FFFF
-G [0]
                                     一一気に実行
                                     このあたりでブザーが鳴ってしまう
```

ダイレクトに宝行

1.4 常駐型ツールに対抗する

○考え方

SYMDEBは MS-DOS に準拠したツールであり、あまりにも 簡単に封じられてしまうため、最近では、強力な解析機能を備えた ツールが登場しています。その中には、MS-DOS とは関係のない メモリ空間に位置し、MS-DOS の管理を受けずに動作するものも あります。これらを封じるためのテクニックの一つを、ここで紹介 します。

○実現方法

実現は簡単であまり完璧とはいえませんが、自分の存在する領域 以降や、VRAM など MS-DOS で直接使用しない領域をすべて破 壊してしまう方法が考えられます。ここで重要なのは、システムの 設定したメモリサイズなど信用せずに、すべて自分で調査して破壊 に移ることです。

○サンプル

メモリの実装されている領域すべて(すでにシステムの存在している領域を除く)を破壊するプログラム CLRMEM.COM を、図 1.9 として示します。 VRAM 等も破壊しますので表示は乱れて、グラフィック VRAM に RAM ディスクを構築していた場合には、内容が破壊されてしまいますので注意してください。

■図 1.9 CLRMEM. ASM ソースリストー

```
CLRMEM . ASM
      システム領域以外のメモリをすべて破壊するサンブル
      このプログラムは、MS-DOSや自らで使用されていない領域を、
      VRAMを含めてすべて破壊するものです。よって、画面は乱れ、
RAMディスク等をGVRAM上に構築している場合には、すべて破壊されますので注意して下さい。
      COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
      LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
      SEGMENT
      ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
            100H
      ORG
CLRMEM
      PROC
      LEA
            SP,STACK
                        ; ローカルスタックの設定
                        ; 警告を表示
      LEA
            DX , MESSAGE
            AH,9
      MOV
      INT
            21H
;
                        : 自らの終端を絶対アドレスへ変換
      MOV
            AX,CS
            DX,DX
      XOR
                        ; 32ピットの左シフト
      SAL
            AX.1
      RCL
            DX.1
            AX.1
      SAL
            DX,1
      RCL
      SAL
            AX,1
      RCL
            DX,1
      SAL
            AX.1
            DX.1
      RC1
            AX,OFFSET STACK: オフセットを加える
      ADD
            DX.0
                        ; 上位へ繰り上げる
      ADC
      PUSH
            AX
                        ; オフセット部を待避
            AX,DX
                        : セグメント部の切り出し
      MOV
      XCHG
            AL AH
      MOV
            CL.4
            AX,CL
      SHL
                        ; ES=未使用領域セグメント
      MOV
            ES, AX
      MOV
            DS, AX
      POP
            DI
                        : D I = 未使用領域オフセット
            CX,CX
      XOR
                        ; 破壊するパイト数を計算
      SUB
      MOV
            SI,DI
      CID
DESTROY1:
      LODSB
      NOT
                        : ピット反転をする破壊行為
            AL
      STOSB
      LOOP
            DESTROY1
DESTROY2:
      MOV
            AX,ES
                        ; セグメントがメインRAMの終端かチェックする
      CMP
            AX,9000H
            DESTROY3
                        : VRAMの破壊へ
      JE
```

```
: 次の物理セグメントへ
              AX,1000H
      ADD
       MOV
              ES, AX
       MOV
              DS , AX
                             : 転送アドレスをセット
       YOR
              SI,SI
              DI,SI
       MOV
                             : 転送パイト数をセット
              CX,SI
       MOV
DESTROY2_LOOP:
       LODSB
                             ; ピットをシフトする破壊行為
       ROL
              AL,1
       STOSB
              DESTROY2_LOOP
       LOOP
                             : 次の物理セグメントへ
       JMP
              DESTROY2
                              テキストVRAMの破壊
DESTROY3:
                              テキストVRAMのセグメント
              AX,OAOOOH
       MOV
       MOV
              ES,AX
       MOV
              DS.AX
                             : 転送アドレスをセット
       XOR
              SISI
       MOV
              DI,SI
              CX,8000H/2
                             : 転送ワード数をセット
       MOV
DESTROY3_LOOP:
       LODSW
                             : ト下を交換する破壊行為
       XCHG
              AL, AH
       STOSW
       LOOP
              DESTROY3_LOOP
                             ; 拡張GVRAMをアクティブにする
       MOV
              AL . 1
       OUT
              6AH, AL
                             : パンク 0 から始める
              AL, AL
       XOR
       PUSH
              AX
                              グラフィックVRAMを破壊(青,赤)
DESTROY4:
                             : バンクを選択
              OASH, AL
       OUT
                              グラフィックVRAMのセグメント
       MOV
              HOOSAO,XA
       MOV
              ES, AX
       MOV
              DS , AX
              SI,SI
                             ; 転送アドレスをセット
       XOR
       MOV
              DI,SI
                             ; 転送ワード数をセット
       MOV
              CX,8000H
DESTROY4_LOOP:
       LODSW
                             ; ピットを回転する破壊行為
       ROR
              AX,1
       STOSW
       LOOP
              DESTROY4_LOOP
                             ; グラフィックVRAMを破壊(緑)
: グラフィックVRAMのセグメント
DESTROY5:
              AX, OB800H
       MOV
              ES, AX
       MOV
       MOV
              DS, AX
                             : 転送アドレスをセット
       XOR
              SI,SI
       MOV
              DISI
       MOV
              CX,4000H
                             ; 転送ワード数をセット
DESTROY5_LOOP:
       LODSW
                             ; ピットを回転する破壊行為
       ROR
              AX,1
       STOSW
              DESTROY5_LOOP
       LOOP
                             : グラフィックVRAMを破壊(拡張)
: グラフィックVRAMのセグメント
DESTROY6:
               AX, OE OOOH
       MOV
```

```
MOV
              ES, AX
       MOV
              DS, AX
       XOR
              SI,SI
                            ; 転送アドレスをセット
       MOV
              DISI
       MOV
              CX,4000H
                            ; 転送ワード数をセット
DESTROY6_LOOP:
       LODSW
       ROR
              AX,1
                            ; ピットを回転する破壊行為
       STOSW
       LOOP
              DESTROY6_LOOP
       POP
              AX
       INC
                            ; 次のパンクへ
              AL
              AL,2
                            : 0 . 1 パンクを破壊したか?
       CMP
              DESTROY4
       JB.
       MOV
              AX,CS
       MOV
              DS , AX
       LEA
              DX, ENDING
                            ; 結果を表示
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
                            :プログラム終了
       MOV
              AX.4COOH
       INT
              21H
MESSAGE DB
              13,10
              'VRAMを含めてメモリをクリアします。'
       DB
       DB
              13,10,'$'
ENDING
       DB
              13,10
              'メモリはクリアされました。'
       DR
              13,10,'$'
       DB
                           ; ローカルスクック
       DW
              128 DUP(?)
STACK
     LABEL
              WORD
                            : ローカルスタックポインタ
CLEMEN ENDP
CODE
      ENDS
       END
             CLRMEM
```

■図 1.9 CLRMEM. COM ダンプリスト -

```
00000000 : 8D 26 14 03 8D 16 CE 01 B4 09 CD 21 8C C8 33 D2
                                                              : 640
00000010 : D1 E0 D1 D2 D1 E0 D1 D2 D1 E0 D1 D2 D1 E0 D1 D2
                                                              : D50
00000020
        : 05 14 03 83 D2
                          00
                             50 8B C2 86 C4 B1 O4 D3 E0 8E
00000030
         : CO 8E D8 5F
                       33
                          C9
                             28 CF 88 F7 FC AC F6 DO AA E2
                                                              : AF7
00000040
         : FA 8C CO 3D 00
                          90
                             74
                                15 05 00 10 8E CO 8E D8 33
                                                              : 698
00000050
         : F6 8B FE 8B CE
                          AC DO CO AA E2 FA EB E4 B8
                                                      0.0
                                                         AO
                                                              : BC1
000000060
        : 8E CO 8E D8 33 F6 8B FE B9 00 40 AD 86 C4
                                                      AB E2
                                                              : 9E3
                              CO 50 E6 A6 B8 OO A8 8E CO
00000070
           FA BO 01
                    E6 6A
                          32
                                                              : 905
00000080 : D8 33 F6 8B FE B9 00 80 AD D1 C8 AB E2 FA B8 00
                                                              : A48
00000090
        : 88 8E CO 8E D8
                          33
                             F6 88 FE B9 00 40 AD D1 C8 AB
                                                              : A08
000000A0
        : E2 FA 88 00 E0 8E CO 8E D8 33 F6 8B FE 89 00 40
                                                              : 903
00000080
        : AD D1 C8 AB E2 FA 58 FE CO 3C O2 72 BB 8C C8 8E
                                                              : A30
000000000
         : D8 8D 16 F5 01
                          R4
                             09 CD
                                   21
                                       88 00 4C CD 21
                                                      OD OA
                                                                625
00000000
         : 56 52 41 4D 82 F0
                             8A DC 82 DF
                                          82 C4 83 81
                                                      83 82
                                                               SRE
000000E0
           83 8A 82 FO
                       83
                          4E
                             83
                                8A
                                   83 41
                                          82
                                            B5 82 DC
                                                                8EF
                                                      82 87
000000F0
         : 81 44 OD OA 24 OD OA 83 81 83 82 83 8A 82 CD 83
                                                              : SEE
00000100 : 4E 83 8A 83 41
                          82 83 82 EA 82 DC 82 B5 82 BD 81
                                                              : 915
00000110 : 44 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                             : 07F
```





暗号化のテクニック

暗号化は、プログラムを読みにくくし、リストどおりにプログラムが動作しないというもので、これは、あらゆるテクニックと組み合わせても効果的なものです。たとえば、プログラムを置く場所を工夫しても、複雑な処理を行わせても、それがプログラムとしてきちんと読めてしまうのならば、その効果も半減です。ここでは暗号化のためのテクニック、暗号化されていることをわからせないようにするテクニックについて紹介します。

2.1 暗号化の方法

暗号化とは一連の意味あるブロックについて、あるキーを用いてコードを変形し、それを、あるキーを用いて復活できるように加工するものです。暗号化の基本は元の形を留めずに、さらに元どおりに復元することができるということですので、この変形の方法は重要です。ここでは、さまざまな暗号化のための方法について解説します。

■一定キーによる暗号化

○考え方

復元性が高く、なおかつ、簡単に暗号化を施せる方法としては、 一定キー・一定演算によるものがあげられます。

○実現方法

まず、暗号化のためのキーを決定します。ひとくちに一定キーといっても、その形式はいろいろと選ぶことができます。考えられるものとしては、以下のものがあげられるでしょう。

- ① 1パイトのデータ
- ② 2 バイト (1ワード) のデータ
- ③ ブロックと同じ長さの文字列

①は、ブロックの1バイト1バイトを、キーを用いて変形してい くものです。

②は、ブロックを2バイト(1ワード)ずつ、キーを用いて変形していくものです。

③は、ブロックの長さと同じ長さの文字列(キーの集合)を用い てブロック全体を変形するものです。

③については一定キーとはいいにくいかもしれませんが、ブロック全体に対しては一定キーということができます。

キーが決まれば、変形の方法(これを演算といいます)を決定します。ここでは、変形の度合いと復元の可能性をうまくバランスさせなくてはなりません。このような点を考慮して、次のようなものがあげられます。

- ①'反転 (NOT)
- ②'排他的論理和(exclusive OR)
 - ③'加算 (ADD)
- ④'減算 (SUB)
 - ⑤'回転(Rotate)


他のものでは、復元の可能性を考えた場合、あまり適当なものは 存在しません。とりあえずはここにあげたものか、もしくはこれら を組合せたもので十分でしょう。

変形の方法に対して、復元の方法も決められなければなりません。 ①'から⑤'に対応するものとして、以下のものがあげられます。

- ①" 反転 (同じ)
- ②" 排他的論理和 (同じ)
- ③" 減算 (逆)
- ④"加算(逆)
- ⑤"回転(逆方向のもの)

①'と①"の組み合わせについては問題ないでしょう。反転された内容を再び反転するのですから、元に戻るのは容易に理解できるでしょう(図 2.1 参照)。


■図 2.1 反転の例




②'と②"の組み合わせは、部分的な反転とみなすことができます。このときキーの全ビットを1とすれば、反転と同じ効果を持ちます(図 2.2 参照)。

③'と③"の組み合わせと、④'と④"の組み合わせは、互いに逆のことを行っているといえます。すなわち変形時に加えた(減らした)分を、復元時に減らして(増やして)やるわけです(図 2.3 参照)。

■図 2.2 排他的論理和の例




■図 2.3 加算と減算の例



⑤'と⑤"は、回したビット列を逆方向に回すのですから元に戻るのは当然です(図 2.4 参照)。この場合、回転数がキーとしての値となるでしょう。

■図 2.4 回転の例



○対処方法

暗号化の場合、とにかく復元を行っている箇所は必ずあるはずですので、そこをまず見つけます。また、途中でどうも不自然な命令列があることに気付いたら、そこも暗号化が施されている可能性があります。特に、CALL命令やJMP命令において、飛び先がプログラムとして不自然な場合、暗号化が施されており、気付かないうちに復元が行われていると思っても間違いはないでしょう。ただし、わざと不自然な流れとしている場合もありますので(応用編 I・2参照)、その点は留意しておいてください。

また復元している箇所を見つけたら、とにかく復元先を復元して みることです。そうでないと、暗号化されている部分を正しく解読 することができません。復元のための方法については、2.2 に後述 します。

○サンプル

SYMDEBによるオペレーションですが、このオペレーションは、オフセット 1000H に置かれているプログラムを、①と①'の組み合わせで暗号化するものです(この場合、キーは値として存在せず、サイズと演算方法のみが存在する)。元のプログラムと暗号化が施されたプログラムを比較してください(図 3.6 参照)。

■図 2.5 暗号化の例(1)--

```
30B9:100E CMP BYTE [1201],0
30B9:1013 JE 1000
30B9:1015 RET
3089:1016
-A100 4
                                      暗号化するフログラムを作成
30B9:0100 MOV SI,1000
3089:0103 MOV DI,1000
30B9:0106 MOV CX,20
30B9:0109 CLD
30B9:010A LODSB
                                     一反転処理を施す
30B9:010B NOT AL
30B9:010D STOSB
30B9:010E LOOP 10A
3089:0110
                                     ---もとのフログラムを確認
-U1000 4
30B9:1000 B409
                       MOV
                                  AH, 09
                          MOV
                                  DX,1000
30B9:1002 BA0010
                          INT
                                  21
30B9:1005 CD21
30B9:1007 B40A
                          MOV
                                  AH, OA
30B9:1009 BA0012
                           MOV
                                   DX,1200
30B9:100C CD21
                           INT
                                   21
30B9:100E 803E011200
                          CMP
                                   Byte Ptr [1201],00
30B9:1013 74EB
                           JZ
                                  1000
-U W
30B9:1015 C3
                          RET
                        OR
                                  AL,CT
30B9:1016 0CC7
30B9:1018 06
                          PUSH
                                  ES
                          IN
                                   AX, OB
30B9:1019 E50B
                          MOV
                                   [BP+SI],AL
30B9:101B 8802
                         MOV
CMP
JNZ
30B9:101D 8C1EE70B
                                   [OBE7],DS
                                  Byte Ptr [142E],FF
30B9:1021 803E2E14FF
3089:1026 75BD
                                 OFE5
-G=100,110
                                    - 暗号化
AX=0018 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=CE36 BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 IP=0110 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30B9:0110 CD21
                         INT
                                 21
                                       :Terminate Program
-U1000 🗐
                                      ・絃果をみる
                          DEC
                                  BX
30B9:1000 4B
                                  Byte Ptr [DI-01], EF
30B9:1001 F645FFEF
                           TEST
3089:1005 32DE
                           XOR
                                   BL DH
3089:1007 48
                           DEC
                                  BX
                                                             一さっぱりわからない
                           CMC
30B9:1008 F5
30B9:1009 45
                           INC
                                  RP
30B9:100A FFED
                           JMP
                                  FAR BP
                          XOR
                                 BL , DH
30B9:100C 32DE
-G=100,110 d
AX=00E7 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=CE36 BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 IP=0110 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                    INT
                                 21 :Terminate Program
3089:0110 CD21
-U1000 (4)
                                   -----元に戻す
                          MOV
                                   AH,09
30B9:1000 B409
30B9:1002 BA0010
                          MOV
                                   DX , 1000
3089:1005 CD21
                           INT
                                   21
                           MOV
                                   AH, OA
                                                              - きちんと戻っている
30B9:1007 B40A
                                   DX,1200
3089:1009 BA0012
                           MOV
30B9:100C CD21
                           INT
                                   21
30B9:100E 803E011200
                           CMP
                                   Byte Ptr [1201],00
                           JZ
                                   1000
30B9:1013 74EB
```

■可変のキーを用いた暗号化

○考え方


一定キーを用いた場合、暗号化されていることがすぐにわかって しまったり、すぐに復元されてしまうという欠点があります。そこ で可変のキーを用い、暗号化を複雑化するとともに、復元を困難に しようというものです。

○実現方法


可変のキーとひとくちにいっても、そのキーの決定については、 一定キーの場合と同様に何通りもの方法があります。しかし復元で きることが第一条件ですから、いいかげんなものを選ぶことはでき ません。そこで、考えられるのは以下のようなものです。

- ① 直前のデータを用いる
- ② アドレス値を用いる
- ③ 疑似乱数を用いる
- ①はあるブロック内の1バイト1バイト(2バイト以上でも同様)についてブロック全体のキーを定め、そのキーが1番目のデータを変形し、1番目のデータが2番目のデータを変形するという動作をブロック全体について行うものです(図2.6参照)。
- ②は、そのデータが置かれているアドレスを用いて暗号化を施す ものです。変形時と復元時でアドレスは変化しないので、キーとし て有効なわけです(図 2.7 参照)。
- ③は、出現パターンが等しい疑似乱数を用いて暗号化を施すものです。疑似乱数発生のパターンを見破らない限り解読は困難です。

■図 2.6 直前のデータを用いた暗号化



■図 2.7 アドレス値を用いた暗号化



○対処方法

一定キーの場合と同様に、復元を行っている箇所を捜します。

○サンプル

例を図 2.8 として、SYMDEBによるオペレーションで示しておきますので参考にしてください。この場合、①と②の両方で暗号化を行っていますが、後者の場合、プログラムを置く位置によって結果が異なることに注意してください。

182 ■応用編Ⅱ

■図 2.8 暗号化の例(2)-

```
A>SYMDER
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A1000 [all
                                   --- 暗号化されるフログラムを作成
2F6D:1000 MOV AH,9
2F6D:1002 MOV DX,1100
2F6D:1005 INT 21
2F6D:1007 MOV DX,1200
2F6D: 100A MOV AH, A
2F6D:100C INT 21
2F6D:100E CMP BYTE [1201],0
2F6D:1013 JE 1000
2F6D:1015 RET
2F6D:1016
-M1000 1015 2000
                                  --- 同様のものを異るアドレスへ作成
                                 確認
-U1000 4
2F6D:1000 B409
                       MOV
                              AH,09
                                DX,1100
                         MOV
2F6D:1002 BA0011
2F6D:1005 CD21
                         INT
                                21
2F6D:1007 BA0012
                        MOV
                                DX,1200
2F6D:100A B40A
                         MOV
                                AH, OA
                         LNT
                                21
2F6D:100C CD21
2F6D:100E 803E011200
                       CMP
                                Byte Ptr [1201],00
                                1000
2F6D:1013 74EB
                         JZ
-U2000 W
2F6D:2000 B409
                         MOV
                                AH.N9
2F6D:2002 BA0011
                         MOV
                                DX - 1100
2F6D:2005 CD21
                         INT
                                21
2F6D:2007 BA0012
                         MOV
                                DX,1200
2F6D:200A B40A
                         MOV
                                AH, DA
                         INT
                                21
2F6D:200C CD21
2F6D:200E 803E011200
                         CMP
                                 Byte Ptr [1201],00
2F6D:2013 74EB
                         JZ
                                2000
                                  一直前の結果を用いた暗号化
-A100 4
2F6D:0100 MOV SI,1000
2F6D:0103 MOV DI,1000
2F6D:0106 MOV CX,1F
2F6D:0109 MOV DL, AA
                                  ----*刃朔値はA AH
2F6D:010B CLD
2F6D:010C LODSB
2F6D:010D XOR AL,DL
2F6D:010F MOV DL,AL
2F6D:0111 STOSB
2F6D:0112 LOOP 10C
2F6D:0114
-G=100,114 W
                                   一暗号化
AX=0060 BX=0000 CX=0000 DX=0060 SP=CF82 BP=0000 SI=101F DI=101F
DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0114 NV UP EI PL NZ NA PE NC
                               [BX+SI],AL
                                                                  DS:101F=E7
2F6D:0114 0000
                        ADD
-U1000 W
                                 DS
2F6D:1000 1E
                         PUSH
2F6D:1001 17
                         POP
                                 SS
                         LODSW
2F6D:1002 AD
                                                   2F6D:1003 AD
                         LODSW
2F6D:1004 BC7150
                        MOV
                                 SP,5071
                         JMP
                                 464C:F8EA
2F6D:1007 EAEAF84C46
2F6D:100C 8BAA2A14
                       MOV
                                BP, [BP+SI+142A]
                        ADC
                              AX,0707
2F6D:1010 150707
-M2000 201F 1000 🗗
                                 ----フログラムを元に戻す
-A100
                                   -- アドレスを用いた暗号化
2F6D:0100 MOV SI,1000
2F6D:0103 MOV DI,1000
2F6D:0106 MOV CX,10*2
2F6D:0109 CLD
```

```
2F6D:010A MOV AX,SI
2F6D:010C OR AL,AH
2F6D:010E MOV DL,AL
2F6D:0110 LODSB
2F6D:0111 XOR AL,DL
2F6D:0113 STOSB
2F6D:0114 LOOP 10A
2F6D:0116
-G=100,116
AX=1076 BX=0000 CX=0000 DX=001F SP=CF82 BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0116 NV UP EI PL NZ NA PO NC
2F6D:0116 0000
                           ADD [BX+SI],AL
                                                                             DS:1020=0B
-U1000 🚚
                                       — 結果をみる
2F6D:1000 A4
                           MOVSB
2F6D:1001 18A81305
2F6D:1005 D837
                                     [BX+SI+0513],CH
                            SBB
                             FDIV
                                    DWord Ptr [BX]
2F6D:1007 AD
                            LODSW
2F6D:1008 180B
                            SBB
                                     [BP+DI],CL
2F6D:100A AE
                            SCASB
2F6D:100B 11D1
                            ADC
                                    CX,DX
2F6D:100D 3C9E
                            CMP
                                    AL,9E
-A100 M
                                        - アドレスを変更してみる
2F6D:0100 MOV S1,2000
2F6D:0103 MOV DI,2000
2F6D:0106
-G=100,116 (4)
                                         実行
AX=2056 BX=0000 CX=0000 DX=003F SP=CF82 BP=0000 SI=2020 DI=2020 DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0116 NV UP EI PL NZ NA PE NC
2F6D:0116 0000
                    ADD [BX+SI],AL
-U2000 🗗
                                       一結果をみる
2F6D:2000 94
                            XCHG AX, SP
2F6D:2001 28982335
                            SUB
                                     [BX+SI+3523],BL
2F6D:2005 E8079D
                            CALL
                                    BDOF
2F6D:2008 283B
                                    [BP+DI],BH
                            SUB
2F6D:200A 9E
                            SAHF
                                                              結果が異なる
2F6D:200B 21E1
                            AND
                                    CX,SP
2F6D:200D OCAE
                            OR
                                    AL, AE
                                    [BX+DI],SI
2F6D:200F 1131
                            ADC
```

■キーを明示しない暗号化

○考え方

キーを具体的な値として示さず、どこか別の箇所からキーが得られるというものです。効果的に使用するには、キーを解読によって得にくいものにするとよいでしょう。

○実現方法

キーの決定には、次の手段を用いることができます。

- ① 計算による
- ② リターンコードなどを用いる

①では、複雑な演算を連続して行い、結果として得られたデータをキーとするものです。キーの算出が面倒であればあるほど、この方法は効果を増します。

②は、ディスク BIOS などのリターンコード(処理の終了状況を表したデータ)をキーとするものです。リターンコードとしてどのような値が返されるかわからなければ、キーも知ることができないのですから、ディスク BIOS の処理が理解できない場合、または結果が予測できない場合には非常に効果的です。この方法は3,4年前にあるワープロソフトで用いられていました。ディスク上に正常な I Dが存在しない場合に、返されるコードを知ることができなければ復元はできないのです。

○対処方法

①については、とにかく計算を行い、得られるべきキーを求める ことです。

②については、ディスク BIOS やディスクのフォーマットについての知識が必要なわけですから、それを知らなければなりません。

両者とも面倒なら、実行可能な場合に実行させてみて、キーを決 定する時点でのキーの内容を得ておくことです。

○サンプル

割り込みベクタテーブル全体を1バイトずつ加算し、それをキーとして暗号化を施すものです。当然ながら割り込みベクタの状態が異なるシステムでは暗号化の結果が異なり、かつ複元はできません(図 2.9 参照)。

■図 2.9 暗号化の例 (3) -

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
                                       一暗号化されるブログラムを作成
4867:1000 MOV AH,9
4867:1002 MOV DX,1100
4867:1005 INT 21
4867:1007 MOV AH,A
4867:1009 MOV DX,1200
4867:100C INT 21
4867:100E CMP BYTE [1201],0
4867:1013 JE 1000
4867:1015 RET
4867:1016
-A100
                                       暗号化するプログラムを作成
4867:0100 XOR AX,AX
4867:0102 MOV DS.AX
4867:0104 MOV SI.AX
4867:0106 MOV DX,AX
4867:0108 MOV CX,400
                                       割り込みベクタからキーを算出
4867:010B LODSB
4867:010C ADD DX,AX
4867:010E LOOP 10B
4867:0110 XOR DL,DH
4867:0112 PUSH CS
4867:0113 POP DS
4867:0114 MOV SI,1000
4867:0117 MOV DI,1000
4867:011A MOV CX,20
4867:011D LODSB
4867:011E XOR AL, DL
4867:0120 STOSB
4867:0121 LOOP 11D
4867:0123
-G=100,123
                                      一暗号化
AX=009C BX=0000 CX=0000 DX=419C SP=FFFE BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123 NV UP EI NG NZ NA PE NC 4867:0123 0000 ADD IRY+SII AL
4867:0123 0000
                   ADD [BX+SI],AL
                                                                       DS:1020=00
-U1000 (a)
                                    ---- 結果をみる
4867:1000 2895269C SUB [DI+9C26],DL
4867:1004 8D51BD
                            LEA
                                   DX,[BX+D1-43]
                           4867:1007 2896269C
4867:100B 8E51BD
4867:100E 1CA2
4867:1010 9D
                            POPF
4867:1011 8E9CE877
                           MOV
                                   DS,[S1+77E8]
                         POP
4867:1015 5F
-G=100,123
                                       一元に厚す
NX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=419C SP=FFFE BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123 NV UP EI PL ZR NA PE NC
4867:0123 0000
                           ADD
                                  [BX+SI],AL
                                                                       DS:1020=00
-U1000@
                                    一元に戻ったかみる
4867:1000 B409
                            MOV
                                   AH,09
4867:1002 BA0011
                            MOV
                                   DX,1100
4867:1005 CD21
                            INT
                                   21
                                   AH, OA
4867:1007 B40A
                            MOV
                                   DX,1200
4867:1009 BA0012
                            MOV
4867:100C CD21
                            INT
                                   21
                            CMP
                                   Byte Ptr [1201],00
4867:100E 803E011200
4867:1013 74EB
                            .17
                                   1000
-G=100,123
                                    ----再び暗号化
AX=009C BX=0000 CX=0000 DX=419C SP=FFFE BP=0000 S1=1020 D1=1020 DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123 NV UP E1 NG NZ NA PE NC
4867:0123 0000
                                  [BX+SI],AL
                                                                       DS:1020=00
-E 0:3FF →
                                       ベクタの一部を故意に書き換える
```

```
0000:03FF 06.00 d
-G=100,123 J
                                     元に戻してみる
         BX=0000 CX=0000 DX=4196 SP=FFFE BP=0000 SI=1020 DI=1020
\Delta X = 0000 \Delta
DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123 NV UP EI PL NZ NA PE NC
4867:0123 0000
                         ADD
                                 [BX+SI],AL
                                                                   DS:1020=00
-U1000 [4]
                                    - 結果は7
                                 SI,8003
4867:1000 BE03B0
                          MOV
4867:1003 OA1B
                          OR
                                 BL , [BP+DI]
4867:1005 C72BBE00
                          MOV
                                 Word Ptr [BP+DI],00BE
                          MOV
                                 AL, OA
                                                       - 元に戻らない!
4867:1009 BOOA
4867:100B 18C7
                          SBB
                                 BH, AL
                                 CX,[BP+S1+0B34]
4867:100D 2B8A340B
                          SUB
                                  [BP+SI],CL
4867:1011 180A
                          SBB
4867:1013 7EE1
                                 OFF6
                          JLE
```

■並べ換えによる暗号化

○考え方

キーを用いた変形は、常に復元の可能性と隣り合わせになるため、あまり複雑なことを行うと復元できなくなりますが、これは、キーを用いずにブロック内に操作を施して、結果的に暗号化としてしまうというものです。いうなれば"パズル 16"のようなもので、目茶苦茶に並べ換えられたブロック内を、一定の手順に従って元に戻せば復元も容易です。


○実現方法

並べ換えの方法にはいくつかあげられます。

- ① 交換
- ② 回転
- ③ 反転
- ④ ランダム


①は、ブロック内をたとえば1バイトずつ、隣り合う1バイトと交換するものです。これだけで8086の命令はまったく狂います(図2.10参照)。

■図 2.10 交換の例




②は、ブロック内全体を回転するものです。金庫のダイアルのように、正方向と逆方向の回転を何回か行って、複雑化するのもよいでしょう(図 2.11 参照)。

■図 2.11 回転の例



③は、ブロック内の低位と上位を反転するものです。いわば上下 逆さまです(図 2.12 参照)。

■図 2.12 反転の例




④は、ブロック内をある関数を定めて、一見ランダムに並べ換えるものです。復元時には変形時に用いた関数の逆関数を用います(図 2.13 参照)。

この場合、対応が1対1でないと復元することができなくなる可能性もありますから、関数の仕様には注意しなければなりません。なお、疑似乱数を用いるという方法もあります。これは BASIC のPオプションセーブで用いています。

○対処方法

とにかく復元を行っている箇所を捜し、並べ換えの方法を知るしかありません。

■図 2.13 ランダムの例



○サンプル

上下反転の例を図 2.14 として示します。SYMDEB によるオペレーションです。

■図 2.14 暗号化の例(4)-

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
                                      一暗号化されるフログラムを入力
7B8B:1000 MOV AH,9
7B8B:1002 MOV DX,1100
7B8B:1005 INT 21
7888:1007 MOV AH,A
7B8B:1009 MOV DX,1200
7B8B:100C INT 21
7B8B:100E MOV AL,[1201]
788B:1011 OR AL,AL
788B:1013 JNE 1000
788B:1015 RET
788B:1016
                                      - 暗号化するフログラムを入力
7888:0100 MOV SI,1000
7888:0103 MOV DI,1015
7888:0106 MOV CX,DI
7B8B:0108 SUB CX,SI
7B8B:010A INC CX
788B:010B SHR CX,1
788B:010D MOV AL,[SI]
7B8B:010F XCHG AL,[DI]
```

```
7888:0111 MOV [SI],AL
7B8B:0113 INC SI
7B8B:0114 DEC DI
7B8B:0115 LOOP 10D
7888:0117
-G=100,117
                                        -暗号化
AX=0012 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=100B DI=100A
DS=788B ES=788B SS=788B CS=788B IP=0117 NV UP FI PI N7 NA PF NC
                              CS=788B IP=0117 NV UP EI PL NZ NA PE NC
7888:0117 0000
                            ADD
                                    [BX+SI],AL
                                                                          DS:100B=00
-U1000 of
                                       一結果をみる
7B8B:1000 C3
                             RET
                                         RET命令が先頭にきている
7B8B:1001 EB75
                             JMP
                                     1078
7B8B:1003 C00812
                             ROR
                                    Byte Ptr [BX+SI],12
7B8B:1006 01A021CD
                             ADD
                                     [BX+SI+CD21],SP
7B8B:100A 1200
                             ADC
                                     AL,[BX+SI]
788B:100C BAOAB4
                             MOV
                                     DX B40A
7B8B:100F 21CD
                             AND
                                     BP . CX
7B8B:1011 1100
                            ADC
                                     [BX+SI],AX
-11 (0)
7B8B:1013 BA09B4
                            MOV
                                     DX,B409
7B8B:1016 0000
                                     [BX+SI],AL
                            ADD
7B8B:1018 0000
                             ADD
                                     [BX+SI],AL
7B8B:101A 0000
                                     [BX+SI],AL
                             ADD
7B8B:101C 0000
                                     [BX+SI],AL
                            ADD
7888:101F 0000
                             ADD
                                     [BX+SI],AL
                                     [BX+SI],AL
788B:1020 0000
                             ADD
7B8B:1022 0000
                            ADD
                                    [BX+SI],AL
-G=100,117 d
                                        一元に巨す
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=100B DI=100A
DS=7888 ES=7888 SS=7888 CS=7888 IP=0117 NV UP EL PL NZ NA PE NC
                                                  NV UP EI PL NZ NA PE NC
7B8B:0117 0000
                           ADD
                                    [BX+SI],AL
                                                                          DS:100B=12
-U1000 @
                                      ――結果をみる
7B8B:1000 B409
                            MOV
                                     AH, 09
7B8B:1002 BA0011
                            MOV
                                    DX,1100
7B8B:1005 CD21
                             INT
                                    21
7888:1007 B40A
                            MOV
                                     AH, OA
7B8B:1009 BA0012
                            MOV
                                    DX,1200
7B8B:100C CD21
                             INT
                                    21
788B:100E A00112
                            MOV
                                    AL,[1201]
788B:1011 08C0
                            OR
                                    AL, AL
-U (d)
7888:1013 75EB
                            JN7
                                    1000
7B8B:1015 C3
                            RET
7B8B:1016 0000
                            ADD
                                     [BX+SI],AL
7B8B:1018 0000
                            ADD
                                     [BX+SI],AL
7B8B:101A 0000
                            ADD
                                     [BX+SI] , AL
7B8B:101C 0000
                            ADD
                                     [BX+S|],AL
7B8B:101E 0000
                            ADD
                                     [BX+SI],AL
7B8B:1020 0000
                                     [BX+SI],AL
```

■コマンドにより動作させる暗号化

○考え方

命令の実行が直接の効果を持つのではなく、それは単にコマンドを実行させる手順にすぎないというものです。この場合、コマンドの意味がわからなくては、結局、何が行われているのかわからない

のですから、復元の方法もない(必要ない)暗号化です。

○実現方法

まず、コマンドによって何を行わせるか、何が行えるのかという ことを決めます。単純にあげてみれば、

メモリアクセス

各種計算

ディスクアクセス

などが考えられるでしょうが、これらに対応したコマンドを決定し、 それらを並べたコマンド表を実際のプログラムとするのです。似た ような考え方は、ある有名なチェックルーチンが採用しています。 たとえば、

メモリリード:識別コード00H

アトレス上位

アトレス下位

格納レジスタ(メモリ上に仮想レジスタを構成)

加算:識別コード10H

被加数格納レジスタ

加数格納レジスタ

和格納レジスタ

といった具合で、これとは別に解釈し実行するプログラムが存在するのです。雰囲気としては、BASIC インタブリタに似ていると思います。

2.2 復元の方法

ここでは、すでに暗号化が施されているブロックについて、それ を復元する方法を書きます。

プログラム解読時において、暗号化されている部分を復元するに は以下の方法が考えられます。

- ① 復元を行っている部分を解読し、手動で復元する
- ② 復元を行っている部分を部分的に実行させ、復元する

①は、プログラムが実行できないときに行うか、とりあえず解読のみで復元してみようというときに試みられる方法です。復元のためのアルゴリズムを、とにかく知らなければなりませんので、手間のかかるのが欠点です。

②は、プログラムを部分的に走らせてみることのできる環境があり、実行させてみても支障のない場合です(支障のある場合については後述)。アルゴリズムを知るための解読は必要なく、また、確実に復元された内容を得られますので(手動で行うとミスの入り込む確率が高い)手軽といえます。しかしこの場合、復元させてみてもあとの動作に支障の出る場合があり、安全とはいえません。

さて、復元を手動で行う場合については特に細かな説明は加えず、 ここでは、復元をプログラム自身によって行わせる場合について、 説明してみましょう。

まず、復元を自動的に行わせる場合、その方法について明らかであるとします。たとえば、レジスタの値には何が必要で、どこからどこまでを実行させればよいかといった情報です。では実行させて

みましょう。みなさんも適当な状況を頭に描き、想像で実行させてください。実行が終り、暗号化の施されていた部分が正常になって、まともな命令の並びになっています。この場合は、うまくいったとみてよいでしょう。正常な部分のリストをプリンタへ打ち出すなりして保存しておくとよいでしょう。

ところで、このとき問題となるのはプログラムを部分的に実行させるということです。ご存じのとおり、SYMDEBなどのデバッガを用いてプログラムの部分実行を行わせる場合、実行終了位置には必ずブレークポイント(INT3命令)が置かれます。ここで気を付けていただきたいのは、このブレークポイントの存在が、復元の支障になるかもしれないということです。たとえば、以下のような場合があげられます。

■復元ルーチンのチェックサムをとっている場合

復元ルーチンが、自らのチェックサムをとりながら実行している場合、ブレークポイントに置かれた命令コードが、チェックサムを崩してしまう可能性があるからです。このような場合は、復元ルーチンのコピーをどこかの空き領域に作成し、それを代りに実行させるしかありません。



プログラムをかくす

ファイルのかたちで存在するプログラムは、ふつう RAM 上にロードされて実行されますが、OS の規則に従った場合には、あまりにもまともに実行されてしまいます。プログラムの解読を困難にするためには、プログラムの配置場所に工夫をこらすのも、一つのテクニックです。

3.1 プログラムをVRAM上に置く

■プログラムをテキストVRAM上に置く

○考え方

通常テキスト VRAM はメッセージの表示に用いる領域ですが、RAM であることには変りがないため、プログラムを置く場所としても使用することができます。解読に際しては、単なるメッセージの表示と思われることも多く、うまく使えば、たとえば暗号化と組み合わせればなかなか効果的です。

○実現方法

よく行われるのは、A1000H からの領域を用いる方法です。この領域は、テキスト VRAM の 2 ページ目として用意されているもので、BASIC や MS-DOS からは使用されていません。そこで、

4KBという小さな領域ですが、プログラムを置く領域として十分に用いることができます。ただし、漢字 ROM を実装していない機種の場合には、メモリが不連続になるので注意してください。

この場合は、VRAM を単なる一時的な置き場所と考えていましたが、置き方を考えれば十分にプロテクトとして通用します。たとえばプログラムを PRINT 文 (BASIC) や printf()関数 (C言語)などを用いてテキスト画面に表示し、そこへ実行を移すものです。ただし、画面への表示において制御コードとみなされることによる(画面に表示される)プログラムの乱れや、テキストの表示方式については、十分に気を付けなければなりません。参考になるかもしれませんので、まずテキストの表示について触れておきましょう。

PC-9801 ではテキスト VRAM の形式は、図 3.1 のようになっています。

■図 3.1 テキスト VRAM の形式




図 3.1 からもわかるように、通常のキャラクタ(ANK 文字)の表示にも必ず 2 バイトの領域を要します。この場合、第 2 バイト目(奇数バイト)には必ず 00H が入って ANK 文字であることを表し、第 1 バイト目(偶数バイト)にはキャラクタコードが入ります。また、日本語(JIS 全角文字)の表示には、4 バイトの領域を要します。この場合、第 1 バイト、第 2 バイト目が文字の左半分を受け持ち、第 3 バイト、第 4 バイト目が文字の右半分を受け持ちます。このとき、これらのデータは表示する文字のコードによって、以下のような規則を守らなければなりません。

[左半分の表示の場合]

第 1 バイト目 \cdots 表示する文字コードの上位バイトから 2 0 Hを引いた値

第2バイト目……表示する文字コードの下位バイト

[右半分の表示の場合]

第 3 バイト目……表示する文字コードの上位バイトから 2 0 Hを 引いた値

第4バイト目……表示する文字コードの下位バイトの最上位ビットを1とした値

さらに、JIS半角文字の表示の場合には、2バイトの領域で表示することができますが、表示するコードによって格納するデータが異なりその分類も面倒なので、ここでは詳しく説明しません。

例を示しますと、ANK 文字のスペース(20H)を表示する場合には、VRAM 上には 20H 00H の順にコードが入ります。また、JIS 全角文字の"亜"(JIS コード 3021H)を表示するには、10H, 21H, 10H, A1H が順に入ります。


以上をまとめれば、テキスト VRAM 上に正しいプログラムを置くには、この変換規則を十分に理解しておかなければなりません。これはなかば強制的なものですから、置くことのできるプログラムにもかなりの制限が加えられます。もっとも工夫次第で何とかなるものです。

なお忘れてはならないことに、テキスト VRAM 上のプログラムを表示させてはいけないということがあります。せっかく特殊な位置にプログラムを置いたのですから、また当然、正常な文字列とはなりにくく目立ってしまいますから、それをかくさなければなりません。そこで、テキスト表示属性を利用して、存在はしているが、表示はされないという方法について説明します。

テキスト表示属性とは、テキスト画面に表示される文字の 1 文字 1 文字に対応して、表示されるモード(点滅、反転など)や色を決定するものです。テキスト表示属性を格納する領域は、A2000H から始まっています。文字部と同様に、2 ページ分の領域が確保されています(2 ページ目は A3000H から)。

テキスト表示属性は1バイトで構成されます。しかし、それでは 文字部とのアドレス上の対比がとりにくいので、実際には2バイト の領域がとられています。よって、セグメントベースを切り替える ことにより、文字部と属性部を同じオフセットでアクセスできるわ けです。このように、属性には2バイトの領域が確保されているに もかかわらず、実際には1バイトしか使用されていないのですから、 残りの1バイトが無駄になります。しかし、この無駄になる部分に はメモリが存在せず、とびとびにメモリが配置され無駄を防いでい ます。テキスト表示属性の構成を図3.2として示します。

■図 3.2 テキスト表示属性



ここで参考にするのはビット 0 のシークレット属性です。ビット 0 を 0 にすればシークレット属性が効果を現し、対応する文字にはいかなるモードや色が設定されても、画面上には何も表示されません。同時に表示色を黒にしてノーマルモード(反転もブリンクもしないモード)にするのもよいでしょう。

■プログラムをグラフィックVRAM上に置く

○考え方

VRAM はテキスト用のみではありません。グラフィック用のVRAM は最低でも96KB存在し、最大で256KBにもなるのですから、プログラム領域としても、またデータ領域としても放っておく手はありません。しかも、グラフィックVRAMに置くためのプログラムは、テキストVRAMのそれより作成が簡単です。しかしテキストVRAMの場合と異なり、表示するためのデータと実際にVRAMに格納されるデータが異ならないので、暗号化を徹底させるなりして、その扱いを慎重にしなければなりません。

○実現方法

とにかくグラフィック VRAM 上に転送すればよいのですから、 その方法が複雑であればあるほど効果があります。できれば BIOS などのサービスを用いて、間接的に行うのがよいでしょう。

もちろん、不自然なパターンが表示されることを防ぐために、グラフィック画面の表示を停止しなければなりません。

○対処方法

いずれにしても表示がかくされてしまうのですから、プログラム解析によって発見するしかありませんが、発見する方法としては、やはり不自然な画面への表示や、グラフィック VRAM への転送でしょう。すでに説明したとおり、テキスト画面へプログラムを表示するという形式によって格納するには、かなり不自然な文字列を、データとして与えなければなりません。したがって、かなり容易に発見できそうです。

3.2 プログラムをスタックに置く

○考え方

スタックというのはデータを一時的に待避したり、サブルーチン間でのパラメータの授受に用いる領域ですが、ここをプログラムの置き場所にしてしまおうというわけです。スタックにプログラムが置かれると、解析は実際にスタックに積まれる内容がわからないとできませんから、解析を困難にするには効果的です。

○実現方法

まずは、スタックにプログラムを置く方法から考え、実行の方法 についてはあとに回しましょう。スタックにプログラムを置くには 次の2通りの方法が考えられます。

1つ目は、PUSH 命令によってスタックに命令を積んでいく方法です。用意するプログラムはメモリにあってもよいのですが、命令コードを直接 PUSH 命令によってスタックへ積むほうが、混乱させるには効果的です。しかし、手間がかかります。

例を示してみましょう。次のような短いサブルーチンをスタック に置きます (プログラムの左にあるのは対応する命令コード)。

BE 00 00	MOV	SI,0
BF 00 10	MOV	DI,1000H
B9 00 10	VOM	CX,1000H
F4 A4	REP	MOVSB
CB	RETF	

これらのコードを、直接 PUSH 命令を用いてスタックに積むの であれば、そのためのプログラムは以下のようになります。

MOV AX, OCBA4H

PUSH AX

MOV AX, OF310H

PUSH AX

MOV AX. OOB9H

PUSH AX

MOV AX, 1000H

PUSH AX

MOV AX, OBFOOH

PUSH AX


MOV AX, OOBEH

PUSH AX

さて、ここで気を付けなければならないのは、スタックの特性と PUSH 命令の動作です。スタックは 1 個データが積まれるごとに 低いアドレスのほうに下がっていきます。要するにスタックにプログラムを積むには、プログラムの末尾のほうから積まなければならないということです。また、PUSH 命令は必ずワードデータをスタックに積みますが、その積まれる順番は上位から下位の順です。 すなわち、レジスタ AX がスタックに積まれるとする上記の例ではレジスタ AH、レジスタ AL の順に積まれるわけです。このプログラムの動作を図示すれば、図 3.3 のようになります。

この方法では、スタックに積んでいるデータが定数であるので、 それがプログラムとわからなければ、解読は困難になるわけです。

■図 3.3 スタックにプログラムを積む



もっとも、次の例のようにあらかじめメモリ上に存在するプログラムをスタックに積むのであれば、気付くのは早いはずです。

LEA BX,PROG_END-1;プログラムの末尾-1

MOV CX,6 ;プログラムのサイズ (ワート数)

- LOOP: PUSH [BX]

SUB BX,2

LOOP - LOOP

ここでレジスタBXに入れているのは(PROG-END-1)、転送するプログラムの最後の命令より1個手前のアドレスです。また、レジスタ CX に入れているのは、命令のバイト数÷2の値です(すなわちワード数)。転送を末尾から行っているためにレジスタBX の内容は減じています。最後のLOOP命令は、再びスタック・ヘデータを格納するためのものです。

2つ目はストリング命令によって、スタック領域に一気にプログラムを転送してしまう方法です。ブログラムを転送しているのがはっきりと見えてしまいますので、見破られやすくあまり勧められません。しかし、暗号化と組み合せればそれなりの効果は得られます。同様に例を示しましょう。プログラムは、転送するターゲットの同じものを用います。

SUB SP,12

: プログラム領域を確保

MOV DI.SP

MOV SI,PROG - TOP

MOV AX,SS

MOV ES,AX


MOV AX,12

REP MOVSB

ここで気を付けることは、最初にレジスタ SP の値を減じていることです。たんに転送を行っても、PUSH 命令のように自動的にレジスタ SP の内容を更新してくれないため、あらかじめレジスタ SP の内容を、プログラムサイズのぶんだけ減じておくのです。これでスタック上にプログラムのための領域が確保されます。また、レジスタ SS の内容をレジスタ ES ヘコピーしていますが、これはMOVSB 命令が、レジスタ DS, ES をセグメントベースとして転送

を行うのに対し、スタックは、レジスタ SS をセグメントベースとしているからです(図 3.4 参照)。

■図 3.4 スタックにプログラムを転送する



両者共プログラムの実行が終了してしまえば、スタック上の領域 は不要になりますから、POP命令を6回行うか、

ADD SP.12

としてスタックを元に戻します。

さて、プログラムをスタックに置くことができたら、それを実行しなければなりません。しかし、プログラムがレジスタ CS をセグメントベースとした位置にないため、その実行には工夫が必要です。 具体的には、ジャンプ先のアドレス(セグメント:オフセット)をメモリ上に格納しておき、そこに対して、セグメント外 CALL 命令を実行します。手順としては以下のようになります。

- ① メモリ上に、セグメントとオフセットを格納するための領域 を確保する
- ② スタック上のプログラムの位置を得て、メモリ上に格納する
 - ③ 格納した位置に対してセグメント CALL を実行する

順番に説明しましょう。

①については、メモリ上に他のデータといっしょに確保すればよいでしょう。大きさは 4 バイトです。

②は、プログラムをスタック上に作成した直後の、レジスタ SS とレジスタ SP の内容をメモリ上に格納します。順番は SP:SS とします。③を含めてプログラム例としてまとめれば、次のようになります。

ADDR DD ?

MOV WORD PTR ADDR,SP

MOV WORD PTR ADDR+2,SS

CALL ADDR

ここでは、呼び出しにセグメント外 CALL を用いているため、 スタック上のプログラムは、セグメント外 RET によって復帰しな ければなりません。

3.3 メッセージをプログラムに

○考え方

プログラムを解読しようとして、その先頭に、いきなり意味あり げにメッセージが存在したらどうするでしょうか。

このプログラムはおかしいのではないか? それともロード方法 が違っているのだろうか? と感じれば、すぐに調べてみましょう。 メッセージがプログラムになる場合だってあるのです。

○実現方法

基本的には、プログラムの先頭をメッセージにするのです。たと えば以下のようにです。

ORG 0

START:

DB 'Welcome...'

• • • • • • • • •

実行開始番地から、いきなりメッセージが置かれていれば、解読していて困惑するでしょう。しかし、なまじメッセージとしてのかたちに捕われているからで、これをプログラムとみなして正直に逆アセンブルし、実行を追ってみれば、きちんとしたプログラムへ続いているかも知れません。そこで、メッセージをプログラムとするための方法について説明しましょう。

メッセージをプログラムとするには、以下の方法が考えられます。

- ① 何もせずに通過する命令を集め、巧妙に組み合わせる
- ② 先頭にジャンプ命令を置く
 - ③ プログラムとメッセージが一体化している極めて巧妙なもの

①はメッセージを、特に効果を持たない命令で構成し通過させてしまうものです。主に、メッセージに使用する文字が ASCII キャラクタのうちの英大文字ばかりであれば、特に気にすることもなく、メッセージを書くことができます。それは英大文字のコード 41H ~5AH が、INC, DEC, PUSH, POP などの 1 バイトで構成される命令ばかりだからです。しかし、数字が混じれば、そのコード 30H~39H は、XOR, CMP などの命令を表しますが、複数バイトで構成される命令であるため、メモリの一部分を変化させてしまったりする可能性があります。また英小文字が混じれば、そのコード 61H~7AH は未使用命令であるか、条件分岐命令であったりしますので、扱いには注意が必要です。ちなみに 8086 で未使用であっても V30 では有効な場合もあります。さらに注意してください。この条件分岐命令は②と③に関係します。

②は、先頭に故意にジャンプ命令が置かれており、メッセージをスキップしてしまうものです。メッセージが単なる威嚇の意味しか持たないため、あまり効果的でない場合もあります。ここで問題となるのはジャンプ命令のコードで、無条件ジャンプである場合には、ExHが先頭にくるため、ここに対応する文字は、ASCIIでグラフィック文字、シフト JIS で第二水準の漢字(さんずい)となっています。共に使用頻度が少ないものですから、自然さを装うにはあまりふさわしくありません。そこで、先ほどの英小文字を用います。フラグの内容が一定していれば、条件分岐命令を用いてジャンプを行うことができます。

③は、ジャンプ命令などによる飛び越しを行わずに、メッセージとプログラムが一致しているという高度なものです。プログラムを構成しつつ、メッセージとしての意味も持たなければなりませんので非常に作成が困難です。

○サンプル

①と②について、それぞれ例を示します。


<例1>

メッセージ"WELCOME TO THIS WORLD."がプログラムとして何も意味を持たず、続く位置に存在するプログラムに、そのまま流れが移ることを確かめます。まずメッセージがどのようなプログラムとなるかは、実際に打ち込んでみて、逆アセンブルするのが早いでしょう。

SYMDEB を使用してメッセージを打ち込み、逆アセンブルした例を図 3.5 として示します。

■図 3.5 メッセージを意味のない命令で構成する-

```
A>symdeb@
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is
             [8086]
-e 100 "WELCOME" 60 "TO" 60 "THIS" 60 "WORLD."
                                                       - メッセージを入力、スペースを60H
-d100 of
                                                        としていることに注意
                                      ダンフしてみる
           57 45 4C 43 4F 4D 45 60-54 4F 60 54 48 49 53 60
3089:0100
                                                               WELCOME TO THIS
30B9:0110
           57 4F 52 4C 44 2E 89 46-00 74 07 3D 81 00 75
                                                               WORLD, .F. t. = . . u
                                                           1.4
30B9:0120
           EB 1D 8A 46 06 30 E4 8B-F0 8A 84 7E 10 30 E4 25
                                                               k . . F . Od . p . .
                                                                ..u.hsxh-..F.k..
           04 00 75 0B E8 F3 F8 E8-2D 8C FF 46 04 EB AE 8B
30B9:0130
3089:0140
           36 AC OD 8A 04 88 46 06-30 E4 8B F8 8A 85 7E 10
                                                               6, . . . . F . Od . x .
           30 E4 25 02 00 74 08 81-3C 81 40 74 14 EB 1D 8A
30B9:0150
                                                               Od%..t..<.@t.k..
           46 06 30 E4 3D 20 00 89-46 00 74 05 3D 09 00 75
30B9:0160
                                                               F.Od= ..F.t.=..u
.h6xhp..F.kC.~..
30B9:0170
           OB E8 B6 F8 E8 F0 8B FF-46 04 EB C3 83 7E 04 00
-u100 (4)
                                     どのような命令で構成されているか
                                                                     メッセージに見える
30B9:0100 57
                          PUSH
30B9:0101 45
                                 BP
30B9:0102 4C
                                 SP
                          DEC
30B9:0103 43
                          INC
                                 BX
30B9:0104 4F
                          DEC
30B9:0105 4D
                          DEC
                                 BP
30B9:0106 45
                          INC
                                 BP
```



さて、先頭から PUSH, INC, DEC 命令が続き、最後に ADD 命令があります。ここで見てもらいたいのはコード 60H で、これは、スペース 20H の代りに用いられているのです。表示自体は変化しませんので、スペースの代用として十分使えるわけです。なぜ20H を使わないかといえば、20H は AND 命令の 1 バイト目であり、多くの場合、メモリの内容を書き換えてしまい危険だからです。また最後の 2EH ですが、これはピリオドが対応します。2EH はレジスタ CS によるセグメントオーバライドプリフィクスですから、

なお、スタックの値が大幅に変化しますので、いずれレジスタ SPの内容をきちんと設定してやる必要があります。

続く命令に何が来ても差し支えないわけです。

<例2>

メッセージ"welcome to this world!!"の先頭がジャンプ命令になっていることを確かめます。SYMDEBを使用してメッセージを打ち込み、逆アセンブルした例を図 3.6 として示します。

■図 3.6 メッセージの先頭にジャンプ命令を置く・

```
A>symdeb|oi
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-6-100 "welcome to this world!!"
                                             - メッセージを入力、小文字でなければならない
-u100
30B9:0100 7765
                                            ジャンフ命令た、実行は後方に移る
30B9:0102 6C
                           INSB
3089:0103 63
                          DR
                                  63
30B9:0104 6F
                          OUTSW
30B9:0105 6D
                          INSW
30B9:0106 65
                          DB
                                  65
30B9:0107 20746F
                          AND
                                  [SI+6F], DH
3089:010A 207468
                          AND
                                  [SI+68], DH
```

先頭に JA 命令があり、0167H 番地へのジャンプが行われています。ここで問題となるのは、果して条件が成立するかどうかということですが、この命令の条件を参照すると、

CF OR ZF = 0

となっています。つまり、CFと ZF が双方 0 であるときにのみ、 分岐が行われるわけです。幸いなことにプログラム実行開始時には、 すべてのフラグがクリアされていますから、条件が成立し分岐が行 われることになります。





錯乱のためのテクニック

プログラムの解読を行っている最中に、プログラムがどこかへ行ってしまったり、また、いつのまにかプログラムが入れ替わってしまうというテクニックです。これは暗号化と並んで、すなおな解読が専用に出るというものです。

4.1 自分自身を転送する

○考え方

スタック上にプログラムを転送するのに似ていますが、現在実行中である自らのプログラムをどこか遠くへ転送し、そこからまた、 実行を始めてしまおうとするものです。解析する立場から見ると、 あたかも別のプログラム領域に対して、ジャンプしているかのよう に見えます。

○実現方法

手段としては、単なるブロック転送で十分ですが、実行のつじつまを合わせるためには、ジャンプ方法に少し工夫が必要です。瞬時にジャンプを行うために、隠し命令であるレジスタ CS への、ダイレクト転送命令を用いるのがよいでしょう。

○サンプル

プログラムを転送し、MOV CS, AX 命令によってジャンプを行うサンプルを、SYMDEB のオペレーションにより図 4.1 として示します。

■図 4 1 プログラムを転送する・

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A 4
                                      - 転送するプログラムを入力
2F71:0100 MOV SI,0
2F71:0103 MOV DI,1000
2F71:0106 MOV CX,1000
2F71:0109 CLD
2F71:010A REP
2F71:010B MOVSB
2F71:010C JMP 3071:500
                                      ジャンプ先(現在のCSに100H を加えたセグメント)
2F71:0111
-A500 4
                                       転送されるプログラムを入力
2F71:0500 MOV DX,510
2F71:0503 MOV AH,9
2F71:0505 INT 21
2F71:0507 INT 3
2F71:0508
-E510 "PROGRAM WAS TRANSFERED!!" OD OA "$"
-U3071:500 d
                                      - ジャンプ先を逆アセンブル
                               [BX+SI],AL
3071:0500 0000
                           ADD
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
3071:0502 0000
3071:0504 0000
                           ADD
                                   [BX+S1],AL
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
3071:0506 0000
                                                        何もない
3071:0508 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
                                   [BX+SI],AL
3071:050A 0000
                           ADD
3071:050C 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
                                   [BX+SI], AL
3071:050E 0000
                           ADD
-G=100 J
                                      一実行
PROGRAM WAS TRANSFERED!!
AX=0924 BX=0000 CX=0000 DX=0510 SP=CF7E BP=0000 SI=1000 DI=2000 DS=2F71 ES=2F71 SS=2F71 CS=3071 IP=0507 NV UP EI PL NZ NA PO NC
3071:0507 CC
                           INT
                                  3
-U3071:500@
                                       ブログラムの所在を確かめる
                                   DX,0510
3071:0500 BA1005
                           MOV
                                   AH, 09
3071:0503 B409
                                   21
3071:0505 CD21
                           INT
3071:0507 CC
                            INT
                                   3
3071:0508 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
                                   SP,+02
3071:050A 83C402
                           ADD
                                   BP
3071:050D 5D
                           POP
3071:050E C3
                           RET
```

4.2 自分自身にかぶせる


○考え方

実行中に異なるプログラムを自らの上にかぶせ、かぶさったプログラムを、何ごともなかったかのように実行するものです。 ここでは、かぶせ方がポイントです。

○実現方法

ひとえにかぶせ方につきますが、実行をいかに巧みに移すかも重要です。要するに、プログラムが入れ替わってもレジスタ CS、レジスタ IP は変化しませんから、つじつまの合うようにプログラムを配置すればよいのです。ここで、トラップを置くために元のプログラムの終端は無限ループに陥るか、またはどこかへ飛んでいってしまい、暴走してしまうのもよいでしょう。また、かぶさるほうも前半は必要ないわけですが、見破られないために、元のプログラムと同じ内容にしておくのもよいでしょう(図 4.2 参照)。

■図 4.2 プログラムをかぶせる



プログラムのかぶせ方には、いろいろな方法が考えられます。 しかし、たんなるブロック転送ではなくディスクなど、外部から 読み込むのがよいでしょう。

○サンプル

元のプログラム OVERA. COM が、実行中にかぶさるプログラム OVERB. COM を読み込んで、そこに実行を移す例を、2本のプログラムリストと共に図 4.3 として示します。ここでプログラム OVERA. COM は、ふつうのコマンドとして実行し、プログラム OVERB. COM は不可視属性などを施して、見えないようにしておくとよいでしょう。

■図 4.3 OVERA. ASM ソースリストー

```
OVERA. ASM
      プログラムをかぶせるサンプルの、母体となるプログラム
      このプログラムを実行中に、OVERB.COMを自らの上へ読み込み、
     そちらに実行を移します。
カレントドライブ,カレントディレクトリにOVERB.COMのない
場合には,プログラムが無限ループに陥りますので注意して下さい。
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
     ORG 100H
OVERA
     PROC
     LEA
           DX, OPENING
                       : 開始メッセージの表示
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     CALL
           READ_PROG
                       : プログラムを読み込み, 被せる
INFINITE:
     MOV
           AH,17H
                       : ブザーを鳴らす
     INT
           18H
     XOR
           CX,CX
```

```
LOOP
      MOV
            AH, 18H
                        ; ブザーを消す
      INT
            18H
            CX,CX
      XOR
      LOOP
            $
      JMP
            INFINITE
      ORG
                         : プログラムの頭を決定するための手段
            200H
READ_PROG
            PROC
                 NEAR
                         ; プログラムを読み込み, 被せる
      MOV
                         : ファイルのオープン
            AH, 3DH
      MOV
            AL,O
      LEA
            DX, OVERB_COM
                         : 被せるプログラムのファイル名
      INT
            21H
      JC
            READ_PROG_EXIT
                        : オープンできないならば終了
      MOV
                           ファイルハンドル
            BX,AX
                           プログラムの読み込み
      MOV
            AH,3FH
      MOV
            CX,200H
                           プログラムのサイズ
                         読み込む位置
      MOV
            DX,100H
      INT
      JC
            READ_PROG_EXIT : 読み込めないなら終了
                      ; ファイルをクローズ
      MOV
            AH,3EH
      INT
            21H
READ_PROG_EXIT:
      RET
READ_PROG
            ENDP
OPENING DB
      DB
            'このプログラム実行時にはOVERB. COMが必要です。'
      DB
            13,10
            'そのプログラムがない場合、本プログラムは暴走します。
      DB
            13,10,'$'
      DB
                                     : 被せるプログラムの名前
OVERB_COM
                  'OVERB.COM',O
            DB
OVERA
     ENDP
CODE
    ENDS
            OVERA
      FND
```

■図 4.3 OVERA. COM ダンプリストー

00000000 : 8D 16 1F 02 B4 09 CD 21 E8 F5 J0 B4 17 CD 18 33 : 62F 00000010 : C9 E2 FE B4 18 CD 18 33 C9 E2 FE B8 EE 00 00 00 : 90F

0020Hから00FFHはすべて00H

```
00000100 : B4 3D B0 00 8D 16 87 02 CD 21 72 12 8B D8 B4 3F
00000110 : B9 00 02 BA 00 01 CD 21 72 04 B4 3E CD 21 C3 0D
                                                             : 58A
        : 0A 82 B1 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 8F
                                                             : 803
00000130 : CO 8D 73 8E 9E 82 C9 82 CD 4F 56 45 52 42 2E 43
                                                               775
00000140
         : 4F 4D
                82 AA
                       95 4B 97 76 82 C5 82
                                            B7
                                               81
                                                  44 OD OA
00000150 : 82 BB 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 AA
                                                               8A1
00000160 : 82 C8 82 A2 8F EA 8D 87 81 43 96 7B 83 76 83 8D
                                                             : 809
00000170 : 83 4F 83 89 83 80 82 CD 96 5C 91 96 82 B5 82 DC
                                                             : 8DF
00000180 : 82 B7 81 44 0D 0A 24 4F 56 45 52 42 2E 43 4F 4D
                                                             : 404
```

■図 4.3 OVERB. ASM ソースリストー

```
OVERB. ASM
      プログラムをかぶせるサンブルの、被さる方のプログラム
      このプログラムは、OVERA.COMを実行させる際には、絶対に必要です。
カレントドライブ、カレントディレクトリにOVERB.COMを置いて
      下さい.
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
    LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
            100H
     ORG
OVERB
     PROC
                        ; 開始メッセージの表示
     LEA
           DX, OPENING
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     CALL
           READ_PROG
                        ; プログラムを読み込み, 被せる
            DX, ENDING
                        ;終了メッセージの表示
     LEA
     MOV
            AH, 9
     INT
            21H
     MOV
            AX,4COOH
                        ; プログラムを無事終了させる
     INT
            21H
                        : プログラムの頭を決定するための手段
     ORG
            200H
                        ; プログラムを読み込み, 被せる
; ファイルのオープン
            PROC
READ_PROG
                  NEAR
     MOV
            AH,3DH
      MOV
            AL,O
            DX, OVERB_COM
                        ; 被せるプログラムのファイル名
     IFA
     INT
            21H
                        ; オープンできないならば終了
     JC
            READ_PROG_EXIT
     MOV
                        : ファイルハンドル
            BX,AX
                        ・

デログラムの

が

カムのの

ガログラも位置
     MOV
            AH,3FH
     MOV
            CX,100H
            DX , 100H
     MOV
     INT
            21H
            READ_PROG_EXIT ; 読み込めないなら終了
      JC
                        ; ファイルをクローズ
     MOV
           AH,3EH
     INT
            21H
READ_PROG_EXIT:
     RET
READ_PROG
            ENDP
OPENING DB
            13,10
            このプログラム実行時にはOVERB.COMが必要です。
      DR
      DB
            13,10
            'そのプログラムがない場合、本プログラムは暴走します。'
      DB
      DB
            13,10,'$'
```

OVERB_COM DB 'OVERB.COM',O ; 被せるプログラムの名前; ENDING DB 13,10 DB 13,10 /プログラムは無事終了しました。 13,10 / s ' CODE ENDS : END OVERB

■図 4.3 OVERB. COM ダンプリスト --

000000000 : 8D 16 1F 02 84 09 CD 21 E8 F5 00 8D 16 91 02 B4 : 636 00000010 : 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 00 00 00 00 00 00 00 00 : 2E9

0020Hから00FFHはすべて00H

00000100 : B4 3D B0 00 8D 16 87 02 CD 21 72 12 8B D8 B4 3F : 695 00000110 : B9 00 01 BA 00 01 CD 21 72 04 B4 3E CD 21 C3 0D : 589 00000120 : 0A 82 B1 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 8E 803 00000130 : CO 8D 73 8E 9E 82 C9 82 CD 4F 56 45 52 42 2E 43 775 00000140 : 4F 4D 82 AA 95 4B 97 76 82 C5 82 B7 81 44 0D 0A 711 00000150 : 82 BB 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 AA 00000160 : 82 C8 82 A2 8F EA 8D 87 81 43 96 7B 83 76 83 8D 8D9 00000170 : 83 4F 83 89 83 80 82 CD 96 5C 91 96 82 B5 82 DC 8DE 00000180 : 82 B7 81 44 0D 0A 24 4F 56 45 52 42 2E 43 4F 4D : 4C4 00000190 : 00 0D 0A 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 96 : 6E6 000001A0 : B3 8E 96 8F 49 97 B9 82 B5 82 DC 82 B5 82 BD 81 : 98B 000001B0 : 44 0D 0A 24 : 07F

■図 4.3 OVERA. COM 実行例 -

A>OVERA		OVERB. COM がある状態で実行
	な実行時にはOVERB.COMが ながない場合,本プログラ	
プログラムは魚	乗事終了しました。———	ーうまくいく
A>DEL OVERB.C	OM (48)	OVERB. COM を削除
A>OVERA	VA.S	再び実行
このプログラム	な実行時にはOVERB.COMが ながない場合,本プログラ	必要です。 うムは暴走します。——— _{暴走した}

4.3 自分自身を書き換える

○考え方

ブロック転送や上書きなどを用いずに、自分自身を小刻みに書き 換えていこうというものです。

○実現方法

要するに、メモリの一部を書き換えればよいのですが、その書き換え方が問題です。以下のように書き換えてはいけません。

MOV AX.2500H

MOV BYTE PTR CS: [BX] ,25H

最小限、アドレシングモードに工夫をこらし、次のようなものに しましょう(ここでは、レジスタ CS=レジスタ ES とする)。目的 のアドレスや書き込む命令も、定まりにくくなります。

CALL NEXT

NEXT: PUSH SP

XCHG BP,DI

MOV DI, [BP+2]

LEA DI, [BP+DI]

MOV AL,55H

MOV CX,1000H

REPNE SCASB

ADD CL,ODOH

MOV [DI],CL



ワナをかける

これまでは、プログラムを読みにくくする、つまり、いかにプログラムの解読をさせないかに、焦点を絞って解説してきましたが、ここではプログラムの解読はさせるが、大きなわなが待っているというテクニックについて紹介します。非常にトリッキーなものですので、皆さんは、読んでいてなるほどと思われることでしょう。

5.1 書き換えを無効にする

○考え方

プログラムを書き換えるというテクニックは、よく用いられるものです。暗号化や自分自身の上にプログラムをかぶせるというのはその一種ですが、これは、その書き換えを無効にするためのテクニックです。リストどおりに解釈したり実行を追ってみても、実際にCPU が行う命令はそれとは異なるのです。

実現方法

8086 にはプリフェッチキューというものがあります(資料編を参照)。ここでプリフェッチキューの働きについて詳しく説明すると、以下のようになります。

8086 は、大きく 2 つのブロックに分けることができます。 1 つ目は実行ユニット(EU)、2 つ目はバスインタフェースユニット

(BIU) です。簡単にいえば、EU は命令を実行するブロック、 BIU は命令の取り出しを含むメモリアクセスを行うブロックです。

ここで注目するのは EU と BIU の連携動作で、図 5.1 (8086 に おける 3 個の命令の実行のようす) にも示すように、EU が働いて いる間は BIU はひまなのです。特に除算命令などの長大な実行時間を要するものは、この傾向が顕著に現れます。

この、ひまな時間を利用して、あらかじめ次に実行するであろう 命令コードを取り込んでおくことをプリフェッチといい、取り込ん だ命令コードを格納する場所をプリフェッチキューといいます。

バス 命숙 ステップ EU BIU MOV BX, AL フェッチ アクティブ 実行 書き込み 書き込み アクティブ DIV BX 読み出し アクティブ 読み出し 実行 フェッチ アクティブ ADD DI, AL 読み出し アクティブ 読み出し 実行 フェッチ アクティブ 書き込み アクティブ 書き込み

■図 5.1 EU と BIU の動作

図 5.1 について説明すると、まず除数をレジスタ BX によって示されるアドレスからロードします。このとき BIU はアクティブになり、メモリ上から要求されるデータを取り出して EU に転送します。EU はそれを受けて、内部レジスタを用いて除算を実行しますが、それにはけっこう時間がかかります。この間に BIU はプリ

フェッチキューの状態を見て、空きがあれば命令コードを前もってプリフェッチキューに取り込んでおくのです。このようにプリフェッチを行っておけば、除算命令が終了し、次の命令を実行する段階において、あらためて、BIUにメモリアクセスを行わせる必要がなくなります。メモリアクセスは CPU 全体の処理から見た場合、比較的時間のかかる部類に属する仕事ですので、大きなメリットになるわけです。

さて、話を元に戻しましょう。ここでおさえておいてほしいのは、プリフェッチキューに蓄えられている命令コードは、JMP命令などのプログラムの流れを変える命令に出会わない限り、必ず実行されるという点です。これを利用すれば、たとえ、実行中の命令の次の命令を書き換えても、プリフェッチキューには、すでに書き換える前の命令が入っていますから、そちらが優先されて実行されるわけです。

具体的に確かめてみましょう。まず SYMDEB の A,E コマンドを用いて、図 5.2 のようなプログラムを作成してみました。これは、ある位置で直後の命令を書き換え、書き換わった結果が有効であれば、"Program terminate normally(1)"とメッセージを表示して(SYMDEBが表示)、また書き換わった結果が無効であれば、"TRAPPED."のメッセージを表示してそれぞれ正常終了するものです。図 5.2 中のプログラム、および実行手順を追ってください。

結果は、まず後者になるのがふつうです。この例において、プログラムの先頭で割り込みを禁止している点に注意してください。命令の実行中に割り込みが入ると、そこで割り込み処理ルーチンへのジャンプが行われるわけですから、プリフェッチキューの内容が破棄されてしまいます。

■図 5.2 書き換えを無効にする

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A [all
                                       テスト用のプログラムを作成
3089:0100 MOV BX,106
30B9:0103 MOV BYTE [BX], C3
                                       次のアドレスへ "C3H"を書く
3089:0106 MOV AH,9
30B9:0108 MOV DX,200
30B9:010B INT 21
30B9:010D INT 3
30B9:010E
-E200 "TRAPPED!!" OD OA "$" 3
                                       -メッセージを入力
-G=100 3
                                       ふつうに考えればそのまま終了するが…
TRAPPEDII
                                       プログラムは継続し
AX=0924 BX=0106 CX=0000 DX=0200
DS=3089 ES=3089 SS=3089 CS=3089
                                       SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000 IP=010D NV UP EI PL NZ NA PO NC
                           INT
30B9:010D CC
-U100 (d)
30B9:0100 BB0601
                            MOV
                                   BX,0106
                                   Byte Ptr [BX], C3
                            MOV
30B9:0103 C607C3
30B9:0106 C3
                            RET
                                       -確かに書き換わっている
30B9:0107 09BA0002
                            OR
                                    [BP+SI+0200],DI
30B9:010B CD21
                            INT
                                   21
                            INT
3089:010D CC
30B9:010E 7E10
                            JLE
30B9:0110 30FF
                            XOR
                                    BH, BH
```

○対処方法

現在、実行中のアドレスの直後を書き換えているようであれば、 プリフェッチキューを利用してプロテクトがかけられている可能性 があります。ここで問題となるのは、何バイト先まで有効なのかと いうことですが、8086 のプリフェッチキューは 6 バイトですから、 最長でも 6 バイト先まで見ればよいことになります。そうすると、 ほとんど 1 命令ないしは 2 命令とみなせます。

もっとも、このようなプロテクトをかけられた場合、かえって書き換えた結果を考えなくてもよいということになるため、この方法は気付きさえすればかえって単純だといえましよう。

5.2 バンク切り替えを使う

○考え方

PC-9801 には、グラフィック VRAM が 2 ページ実装されており(ただし PC-9801/U を除く)、これらはバンク切り替えによってどちらかを選択してアクセスするようになっています。当然ここにもプログラムを置くことができますが、ただ置いたのではおもしろくありません。そこで、 2 ページあるグラフィック VRAM のそれぞれにプログラムを置き、それらを切り替えて使おうというわけです。

○実現方法

PC-9801 では、グラフィック VRAM のバンクを I/O アドレス A6H で切り替えます。グラフィック VRAM のバンク番号を 0 , 1 とすれば、A6H に 0 を出力したときはバンク 0 が、A6H に 1 を出力したときにはバンク 1 が、それぞれ選択されます。具体的なオペレーションとしては、

MOV AL,<バンク番号>

OUT OA6H,AL

となります。A6H のほかに A4H もありますが、これは CPU からのアクセスには特に関係なく、表示されるバンクを切り替えるためのもの、すなわち GDC に対するためのものなのです。

グラフィック VRAM には、それぞれ独立したプログラムを置き、それを、メイン RAM 上から呼び出して使用しても十分効果があります。それはプログラムを解読していても、プログラムで選択さ

れるべきバンクと、実際に解読されるバンクが一致しない可能性があるからです。しかし最も効果的なのは、プログラムをグラフィック VRAM 上で動作させている間に、グラフィック VRAM のバンクを切り替えてしまうものです。これだと、仮にバンク 0 でプログラムが走っている最中でも、バンク 1 へ切り替えられてしまえば、実行はバンク 1 上のプログラムへ移ります。このとき、バンク 0 のプログラムとバンク 1 のプログラムが互いに連携がとられていれば、何事もなかったように実行が継続されるわけです。

しかし、5.1 でも触れたように、8086 にはプリフェッチキューというものが存在します。その意味するところは、たとえバンクを切り替えてもプリフェッチキューには命令が残っており、しばらくは切り替える前のバンクのプログラムが実行されるということです。

ここで問題となるのは、いったい何バイトの命令が残るのかということですが、これについては図 5.3 のような実験をしてみました。 参考にしてください。

まず実験用の環境を作成しますが、これは SYMDEB を用いて グラフィック VRAM 上に直接作成しています。その前に、環境を整えるため PSP をバンク 0 ・バンク 1 の両方にコピーし、セグメントレジスタ CS, DS, ES の内容をグラフィック VRAM のセグメントベースである A800H にセットしています(レジスタ SS は変更しないでください。レジスタ SP も同様です)。バンクの切り替えは 0 コマンドを用いています。

次にプログラムを作成しましたが、これもバンク0とバンク1の両方に作成しています。

ここで作成したプログラムに説明を加えますと、バンク 0 のプログラムは、レジスタ CX をクリアしたあとにバンク切り替えを行い、"INC CX"を 6 回実行して、バンクが切り替わっても何回レジスタ CX が増加されるかを、調べるためのものです。

■図 5.3 パンク切り替えの実験・

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-0A6 0 4
                                      一パンク0を詳細
-MO FF A800:0
                                      -PSPを作成
-0A6 1 🚽
                                      - バンク|を選択
-MO FF A800:0 2
                                       PSPを作成
-RCS
CS 30B9
: A800 (4)
-RDS (4)
                                       SSを除くすべてのセグメントレジスタを GVRAM へ
DS 30B9
: A800 (d)
-RES
ES 30B9
: A800 (a)
-0A6 0 6
                                       バンクロに戻す
-A100
                                      - バンク0に置くフログラム
A800:0100 STI
A800:0101 XOR CX,CX
                                       カウンタ
A800:0103 MOV AL,1
A800:0105 OUT A6, AL
A800:0107 INC CX
A800:0108 INC CX
A800:0109
          INC CX
                                       これらが何回実行されるか
A800:010A INC CX
A800:010B INC CX
A800:010C INC CX
A800:010D INT 3
A800:010E
-OA6 1 4
                                      ーバンクトへ
-A100 4
                                      一バンク」に置くプログラム
A800:0100 NOP
A800:0101 NOP
A800:0102 NOP
A800:0103 NOP
A800:0104 NOP
A800:0105 NOP
A800:0106 NOP
A800:0107 NOP
                                       何もしない
A800:0108 NOP
A800:0109 NOP
A800:010A NOP
A800:010B NOP
A800:010C NOP
A800:010D NOP
A800:010E NOP
A800:010F NOP
A800:0110 INT 3
A800:0111
                                       バンク0へ戻す
-0A6 0 4
-G=A800:100
                     一実行
                                   - 2回実行された/
                    CX=0002 DX=0000 SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=30B9 CS=A800 IP=0110 NV UP EI PL NZ NA PE NC
AX=0001 BX=0000
DS=A800 ES=A800
                   SS=30B9
                           INT
A800:0110 CC
                                   3
-U100 (J)
A800:0100 90
                           NOP
A800:0101 90
                           NOP
                            NOP
A800:0102 90
A800:0103 90
                            NOP
                            NOP
A800:0104 90
                            NOP
A800:0105 90
A800:0106 90
                            NOP
                           NOP
A800:0107 90
```

バンク1のプログラムは、先頭から10数バイトは"NOP"で続く"INT3"命令によって実行終了するものです。実行のようすを図示すると、図5.4のようになります。

■図 5.4 バンク切り替え実行のようす

	バンク0	バンク1		キュー	
アドレス↓	STI	NOP		STI	
	XOR CX, CX	 NOP		XOR CX, CX	パンク0のもの
	MOV AL, 1	 NOP		MOV AL,1	7729001607
	OUT A6, AL	NOP		OUT A6, AL	
実行時アクティブ	INC CX	NOP		INC CX	バンクが切り換
なバンク	INC CX	NOP		INC CX	わっても有効
	INC CX	 NOP		NOP	
	INC CX	 NOP		NOP	
	INC CX	 NOP		NOP	バンク1のもの
	INC CX	 NOP		NOP	
	INT3	 INT3		INT 3	

実行してみるとプログラムは正常に終了しますが、そのときに、 レジスタ CX の内容を確認すると 0002H となっています。すなわ ちバンク切り替えを行っても、続く 2 バイトは有効であることを意 味しているのです。同時に、切り替わったほうのバンクの 2 命令は、 実行されないことを意味します。ただし、これは V30 で実験した 場合であり、8086,80286 では 3 バイトという結果が出ました。これ は CPU の内部サイクルの差と思われます。一般的にはバンク 0 のプログラム、バンク 1 のプログラムの両方に、"NOP"命令による緩衝帯を設けるとよいでしょう。しかし、これではヒントを与えていることになります。バンク切り替えによる実行の流れと、解読による実行の流れの異なることが望まれます。

具体的には、バンク切り替えの直後に 2 バイトのジャンプ命令を 入れるとよいでしょう。

○対処方法

5.1 と同様です。グラフィック VRAM 上で動作しているプログラムがバンクを切り替えるような動作をしたら、その直後の命令に気を付けなければなりません。

5.3 タイマ割り込みを使う

○考え方

プログラムリストを追ったり、また実際にプログラムを実行させて追うときは、一般にそのプログラム以外の流れは気にしないものです。この方法はこのような盲点を突いたもので、ふいにプログラム実行の流れを変えてしまうものです。

○実現方法

タイマ割り込みを利用します。つまり、プログラムリスト上の流れ (これをメインストリームと呼びます) が実行されている間に、タイマによる割り込みを発生させて、実行をその割り込み処理ルーチンへ移してしまうのです。この移行は、プログラムリスト上では

察することが困難ですので、目くらましには最適です。

具体的な例を示す前に、タイマ割り込みの発生のさせ方について 説明しておきましょう。PC-9801 では、タイマ割り込みを発生さ せる LSI に $\mu PD8253C$ が搭載されています。 $\mu PD8253C$ は 3 つの カウンタを持ち、機能は表 5.5 のように割り当てられています。

■表 5.5 µPD8253C の 3 つのカウンタの機能

番号	PC-9801/E/F/M	PC-9801U/VF/VM/UV/VX		
カウンタ0	インターバルタイマ	インターバルタイマ		
カウンタ1 DRAM リフレッシュ		内蔵スピーカ周波数設定		
カウンタ2 RS-232C		RS-232C		

ここで使用するのは、カウンタ 0 のインターバルタイマ機能です。 $\mu PD8253C$ に適切なプログラミングを施せば、すぐにインターバルタイマが起動されますが、PC-9801 ではタイマ BIOS が提供されており、これを使用すればさらに起動が容易になります。ここではタイマ BIOS の使用法について説明しましょう。

タイマ BIOS は、割り込み命令 "INT 1CH" によって呼び出します。このとき、以下のパラメータを与えます。

レジスタ AH ← 02H

レジスタ CX ←タイムアウト値

レジスタ BX ←タイムアウト時の処理ルーチンのアドレス (オフセット)

レジスタ $\mathbf{ES} \leftarrow$ タイムアウト時の処理ルーチンのアドレス (セグメント)

インターバルは 10ms に固定されていて、この時間が経過するたびに"INT 08H"の割り込みを発生します。このとき、レジスタ CX に設定された値だけ割り込みが発生したら、レジスタ ES:BX によって指定されるタイムアウト処理ルーチンへ制御を移すことができます。ここでは、このタイムアウトの検出機能によって制御を移すのです。

具体例を示しましょう。実は、この方法で制御を移すには時間的な計算が必要となります。つまり、タイマを起動した段階で制御が移る時間がわかるわけですが、そのとき、制御が移る前に行っておかなければならないすべての処理は、終了していなければならないのです。必要な処理が終っていれば、プログラムは無意味な作業を行って、そのうちに割り込みが入るのを待てばよいのです。この無意味な作業には、何か意味ありげな複雑な演算などがよいのですが、ここでは例を簡単にするため、ダミーループを設けておき、ループの途中で割り込みによって脱出することにします。

さて、図 5.6 の SYMDEB による例を参照してください。

プログラムは先頭でタイマを起動させ、あとはレジスタ CX を 二重に用いたダミーループを行っています。ダミーループが終了す ればプログラムは終了し、SYMDEB のコマンド待ちとなります。

しかし、1秒 (=1000ms) 後にタイムアウト割り込みが入ることになっていますから、続く領域に用意してあるブザーを5回鳴らすルーチンへ制御が移り、そこで無限ループに陥ってしまいます。

■図 5.6 インターバルタイマによる制御の移行

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
2F79:0100 MOV AH,2
                                    |秒後に割り込みが入るよう設定
2F79:0102 MOV CX,64
2F79:0105 MOV BX,200
2F79:0108 INT 1C
2F79:010A MOV CX,10
2F79:010D PUSH CX
2F79:010E XOR CX,CX
2F79:0110 LOOP 110
2F79:0112 POP CX
2F79:0113 LOOP 10E
2F79:0115 MOV AX,4C00
2F79:0117
          INT 21
2F79:0119
-A200
2F79:0200 MOV CX,5
2F79:0203 PUSH CX
2F79:0204 MOV AH,17
2F79:0206 INT 18
2F79:0208 XOR CX,CX
2F79:020A LOOP 20A
                                    ブザーを5回鳴らす
2F79:020C MOV AH,18
2F79:020E INT 18
2F79:0210 XOR CX,CX
2F79:0212 LOOP 212
2F79:0214 POP CX
2F79:0215 LOOP 203
2F79:0217
          JMP 217
2F79:0219
-G=100 (d)
                                    |秒後にブザーがなる
```

○対処方法

このような方法でプログラムを実行している場合には、次の3点 に注意します。

- ① インターバルタイマを起動していないか
- ② 無意味であると思われる動作を繰り返していないか
- ③ タイムアウト時の行方(インターバルタイマを起動している 場合)

5.4 スタックを書き換える

○考え方

"わな"をかけるための最後のテクニックは、スタックを書き換えてしまうというものです。スタックには、サブルーチンからの戻りアドレスや各種レジスタの内容が積まれていることが多く、非常に重要な領域といえます。ここを操作してサブルーチンからの戻り先を変えたり、レジスタの内容を変えてしまおうというものです。

○実現方法


原理的には、ハードウェアを操作するでもなく、BIOSを使用するわけでもなく非常に単純です。まずは、戻リアドレスのほうから変えてみましょう。

今まで説明してきたとおり、サブルーチンの呼び出し(CALL 命令、INT 命令など)においては、戻るべきアドレスがスタックに積まれます。本来ならばここには、CALL 命令か INT 命令を実行した位置の、次の位置があるはずなのですが、ここを別の位置へ書き換えてしまうと、RET 命令、あるいは IRET 命令によって、本来戻るべきところには戻らず、どこか別のところへ戻ってしまいます。そして、この特性を利用し、多少手のこんだジャンプ命令にしてしまうのです。

原則として、スタックの操作はサブルーチン側で行います(というよりサブルーチンの側でしか操作できません)。サブルーチンが呼ばれた直後には、レジスタ SP の指す位置に戻るべき位置のオフセットが積まれています。ただし、これはセグメント内 CALL の場合で、セグメント外 CALL の場合にはさらにセグメントベース

が、INT 命令の場合には、さらにフラグレジスタが積まれています。ですから自分が呼ばれた形式を認識し、それに合った書き換えを行わなければなりません。ここでは、セグメント内 CALL が行われたものとします。よって、書き換えは1ワードです。

■図 5.7 サブルーチンが呼ばれた際のスタック



まずはサブルーチンの定型を示しましょう。特に何も行わないのであれば、おおかた次のようになります。ここでは複雑さを増すために、何やら意味のありそうなことを行ってみましょう。

MOV BP,SP

MOV AX,<戻リオフセット値>

MOV [BP],AX


RET

これだけで OK です。先頭でレジスタ SP の内容をレジスタ BP にコピーしていますが、これはレジスタ SP がメモリへの代入などに使えないからです。レジスタ BP は、特に指定しない限リレジスタ SS をセグメントベースとしたメモリアクセスを行いますから、スタックを操作するなどという用途に適しているわけです。

次はレジスタの内容を書き換えてみましょう。この場合にはサブルーチンを呼び出す側とサブルーチンの側で、スタックにはどのようにレジスタが積まれてるのか、共通の認識を持つ必要があります。

サブルーチンを呼び出す側では、サブルーチンの呼び出しに際してはレジスタを待避したのですが、サブルーチンの側でそれを書き換えてしまったため、結果として、サブルーチンがレジスタを破壊したのと同じ効果を持つのです。すなわち待避が無駄になるわけで、待避が正常なものとして解読を行うと、どこかでつじつまが合わなくなります。

基本的には戻り位置の書き換えと同じです。ただし、サブルーチンの呼び出しより前にスタックに積まれたデータは、戻りアドレスより高位アドレスに存在しますから、スタックへの積まれ方を考慮して、アドレスを計算してやらなければなりません。仮にサブルーチンを呼び出す前に、レジスタ AX,BX,CX,DX の 4 つのレジスタを順にスタックに積んだとしましょう。このとき、サブルーチンが呼ばれた際のスタックのようすは、図 5.8 のようになります。






図 5.8 からも明らかですが、戻りアドレスの上にあるのはレジスタ DX で、最も遠くにあるのはレジスタ AX です。ここでレジスタ CX のみを書き換えたければ、レジスタ SP の内容に 4 を加えたものを書き換えのアドレスとすればよいわけです。このとき戻りアドレスを書き換えたように同様の例を示せば、次のようになります。

MOV BP.SP

MOV AX, [BP+4]

ADD AX,10

MOV [BP+4],AX

RET

レジスタ AX を経由して、結果的にレジスタ CX の内容が 10 増すようになっています。すなわちサブルーチンの呼び出しの前後で、スタックに待避したはずのレジスタ CX の内容が、変化してしまうわけです。

○対処法

サブルーチン内部で、不要なスタックアクセスを行っていないかをチェックします。特に、戻リアドレスを越えてのアクセスが書き込みである場合には要注意です。



既存の知識を破棄させる

プログラムを動かしてさまざまな機能を使用するとき、それが標準的なシステムであれば、機能の詳細や使用法は、マニュアルやその他の資料によって明らかです。しかしそのことは、他人に理解されないプログラムを書くという点では不利になります。ここでは、すでにあるシステムを標準的なものではないようにし、既存の知識を無駄にするテクニックを紹介します。

6.1 割り込みベクタをすり替える

○考え方

PC-9801 の持つさまざまな機能の多くは、ソフトウェア割り込み命令 INT によって呼び出されます。INT 命令のタイプに対応した機能というのは、OS 添付のマニュアルや市販の資料類によっても明らかにされていますから、これを、そのままのかたちで用いたのでは不利になります。そこで、標準のシステムから INT 命令のタイプと機能の対応を変化させて、解読をより困難にしようというものです。

○実現方法

ここで問われるのは考え方です。特にテクニックが問われるものではありません。既存の割り込みベクタの内容と、別の空いているベクタの内容とを交換すればよいのです。たとえば、有名な割り込

みである "INT 1BH" に対応したベクタの内容を、0F0H のものへ変更して、代リに 0F0H のベクタの内容を 1BH に設定します。次に具体的なプログラムを示しましょう。

XOR AX,AX ; 割り込みベクタのセグメントを設定

MOV DS.AX

MOV SI,2BH * 4 ; 1BH に対応したベクタアドレス

MOV DI,OFOH * 4 ; FOH に対応したベクタアドレス

MOV AX, [SI] ; オフセットアト レスを交換

XCHG AX, [DI]

MOV [SI],AX

MOV AX, [SI+2] ; セグメントベースを交換

XCHG AX, [DI+2] MOV [SI+2], AX

これでベクタの交換が完了します。ベクタの交換を行う部分が多 少複雑ですが、直線的なプログラムですので、すぐに理解すること ができるはずです。

この手続きを行っておけば、今まで"INT 1BH"で呼び出していたディスク BIOS に関連した機能も、"INT 0F0H"で呼び出せるようになります。また、この状態で"INT 1BH"を行えばタイプ0F0Hの機能が呼び出されますが、MS-DOSでは、ほぼ必ず"Int trap halt"のメッセージを表示し、システムは停止します。

○対処方法

まず、割り込みベクタが交換、もしくは書き直されていることに 気付かなければなりません。次に、割り込みベクタを交換している 箇所を捜すことです。多くの場合、書き換えはトリッキーな手段を 用いていることが考えられますから、決して容易ではありません。

6.2 パラメータインタフェースを 変える

○考え方

INT 命令によって BIOS などの機能を呼び出す場合、必ずといってよいほどパラメータを指定します。多くの場合、パラメータはレジスタに与え、そうでない場合でも、パラメータのある位置をレジスタに示させるということは多いようです。割り込みのタイプに対応した機能と同様、パラメータもマニュアル類で公開されていますが、この対応を崩せば、何が行われているかを推測することは難しくなります。割り込みタイプのすり替えを併用すればさらに効果的でしょう。

○実現方法


単純に書き換えればよいという問題ではなく、多少、処理内容が複雑になりますが、割り込みのロギングと同じ原理で、処理をいったん横取りし、必要な処理を行ったあとに通常の処理へ戻します。パラメータインタフェースの変更は、レジスタの交換で行うだけの簡単なものとします。

ロギングを行う部分は基礎編で書いていますので、ここではレジスタの交換についての説明を行い、簡単な例を示すことにします。

レジスタ交換を行うための簡単な方法は、交換テーブルを設ける ものです。すなわち、呼び出し時のレジスタの内容を交換テーブル に入れ、交換テーブルから正規のレジスタへ内容を転送し、通常の 割り込み処理に入ります。交換テーブルは、レジスタの内容を入れ ておくためのバッファと、対応を示したベクトルで構成されます。

これを図示しますと、図 6.1 のようになります。

■図 6.1 交換テーブル



変換はもっと複雑な過程を経て行ったほうがよいのですが、ここ では説明のため簡略化してあります。

さて、ここでのプログラム例はロギングを行ったとして作成しました。すなわち、本来の割り込みベクタの内容が待避され、新たな割り込みベクタの内容が設定されているとします。プログラム例としては、次ページ図 6.2 のようなものが適当でしょう。

呼び出し時のレジスタ値を格納するテーブルと、変換後のレジスタ値を格納するテーブルを用意し、さらに変換規則を置いたベクタテーブルを用意して交換テーブルを形成しています。

この方法は、割り込みのタイプを変更してから行うとさらに効果 的でしょう。

■図6.2 ロギングを行ったプログラム例 -

```
... ... ...
REGS
        STRUC
                        : レジスタパックの構造を定義
_AX
        DW
                7
_BX
        DW
_CX
                7
        DW
_DX
        DW
                7
_SI
        DW
_D1
        DW
_BP
        DW
_DS
        DW
_ES
        DW
REGS
        ENDS
... ... ...
ADDR
                        ; 本来の割り込みベクタの内容が待避されている
                7
... ... ...
SWAP_DATA1
               DW
                        9 DUP(7)
                                        ; 呼び出し時のレジスタ
                                        ; ジャンプ時のレジスタ
SWAP_DATA2
                DW
                        9 DUP (?)
SWAP_VECTOR
                        SWAP_DATA2+2
                                        ; AX→BX
                DW
                                       ; BX → DI
                        SWAP_DATA2+10
SWAP_DATA2+8
                DW
                                        ; CX→SI
                DW
                DW
                        SWAP_DATA2+4
                                        ; DX → CX
                DW
                        SWAP_DATA2+16
                                        ; SI→ES
                        SWAP_DATA2+12
                                        ; DI → BP
                DW
                                        : BP → DX
                        SWAP_DATA2+6
                DW
                DW
                        SWAP_DATA2+14
                                        ; DS → DS
                DW
                        SWAP_DATA2
                                        ; ES → AX
                        ; 割り込みのエントリ(ペクタに設定されている)
[A1._AX,AX ; 各レジスタのセーブ
ENTRY:
        MOV
                SWAP_DATA1._AX,AX
                SWAP_DATA1._BX.BX
SWAP_DATA1._CX.CX
        MOV
        MOV
                SWAP_DATA1._DX,DX
        MOV
        MOV
                SWAP_DATA1._SI,SI
                SWAP_DATA1._DI,DI
        MOV
                SWAP_DATA1._BP.BP
        MOV
                SWAP_DATA1._DS.DS
        MOV
        MOV
               SWAP_DATA1._ES.ES
                                : もとのレジスタ値があるテーブル
        LEA
                SI,SWAP_DATA1
               BX、SWAP_VECTOR : 変換用のベクトル
        LEA
        MOV
                CX,9
                                ; レジスタの数
_LOOP:
                                ; レジスタ値を得る
; 格納先のアドレスを得る
        MOV
                AX,[SI]
        MOV
                DI,[BX]
        MOV
                [DI] AX
        ADD
                S1.2
        ADD
                BX,2
        LOOP
                _LOOP
                AX, SWAP_DATA2._AX
                                         ; 各レジスタの復帰
        MOV
                BX,SWAP_DATA2._BX
        MOV
                CX,SWAP_DATA2._CX
        MOV
                DX,SWAP_DATA2._DX
        MOV
        MOV
                SI, SWAP_DATA2._SI
                DI, SWAP_DATA2._DI
        MOV
                BP . SWAP _ DATA2 . _ BP
        MOV
                DS,SWAP_DATA2._DS
ES,SWAP_DATA2._ES
        MOV
        MOV
                                         : 本来の処理へジャンプ
        IMP
               ADDR
```





プログラム実行のテクニック

プログラムを、たた実行するのではおもしろくありません。ここでは、プログラムを実行する上で考えられるテクニックについて紹介します。

7.1 プログラムを並行実行する

○考え方

プログラムというものは多くの場合、頭から終りに流れます。

またジャンプ命令などがあれば、指定されるアドレスに流れるのがふつうです。実行されるプログラムは1個だけで、ふつうは2個以上のプログラムを同時に実行させることはできません。しかし大局的に見れば、同時に2個以上のプログラムを走らせることは可能です。それは実際にマルチタスクというかたちで実現されています。ここでは、プログラムを同時に複数個走らせるテクニックについて紹介します。

○実現方法

あまり大規模なものは、目的からいっても、あまり好ましくありません。用途を限定した簡易なものについて実現方法を示します。 これはシングルステップ割り込みを用いたものです。 いままで見てきたとおリシングルステップ割り込みとは、プログラムを1命令実行するごとに発生する割り込みのことで、TFを1として発生させることができます。ここでは、シングルステップ割り込み処理ルーチンをマネージャ(管理を行うプログラム)として、プログラムの並行実行を可能にします。

原理を簡単に説明します。まず、プログラム A, B と 3 つのプロ グラムがあったとします。それぞれが実行開始アドレス、フラグ初 期値、レジスタ初期値をメモリ上に保持しておき、実行が開始され るべきアドレスを示しています。ここで、仮にプログラム A が実 行されるとします。プログラム A が実行されると、1 命令実行が 終了したところで、シングルステップ割り込み処理ルーチン(以降 Cとします)へ制御が移りますから、ここでは、プログラムAへ の戻りアドレスとフラグをメモリ上へ待避します(先ほど実行開始 アドレスを設定したところ)。戻リアドレスとフラグは、スタック から取り戻すことができます。また、各レジスタの内容もメモリに 待避しておきます。そこでプログラムBに対する情報をスタック ヤレジスタへ戻し、プログラムBへ実行を移します。プログラムB が2命令実行を終了すれば、再び、プログラムAについて同様の ことを繰り返します。ここで問題となるのはスタックですが、プロ グラムA、Bでは、異なる領域をスタックに設定しておかなければ なりません。またCでは、あらゆるレジスタの破壊を禁じ、かつ 割り込みを禁止しなければなりません。

○対処方法

同時に、プログラムが2個以上動いていることを見つけなければなりません。なお、この方法を用いている(手段は違う)ものは、最終的に、シングルステップ割り込み処理ルーチンからどこかへ、ジャンプしてしまいます。

○サンプル

同時に3つのプログラムを動作させるサンプル SINGLE. COM を図7.1として示します。実行すると画面の上下から中央に向かって画面が乱れ、中央から元に戻っていきます。つまり、画面の上下を異なるルーチンで制御しているのです。

■図 7.1 SINGLE. ASM ソースリスト -

```
SINGLE ASM
    シングルステップ割り込みを、タスク切替に使用するサンプル
     画面が上下両方から変化し、またもとへ戻っていきます。これを
     並行実行で実現しています。
     今回は、処理を単純にするためにスタックに関しては供用と
     している.
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
タスクごとの固有情報の格納領域の構造
INFO
     STRUC
_AX
                  レジスタAX
           7
     DW
                  レジスタBX
_BX
     DW
           7
                  レジスタCX
_CX
     DW
                  レジスタDX
_DX
     nw
                  レジスタSI
_SI
     DW
                  レジスタDI
_DI
     DW
           ?
                  レジスタBP
_BP
     DW
-IP
                  レジスタIP
     DW
                  レジスタCS
_CS
     DW
           7
                  レジスタDS
_DS
     DW
_ES
                  レジスタES
     DW
           7
                  フラグレジスタ
_FLAGS DW
INFO
     ENDS
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
     ORG
           100H
SINGLE PROC
     JMP
           MAIN
CUR_TASK
                      : 現在動作させているタスク
           DW
                                 ; タスクAの情報
                (SIZE INFO) DUP(O)
TASKA_INFO
           DB
                                 ; タスクBの情報
                 (SIZE INFO) DUP(O)
TASKB_INFO
           DB
MAIN:
           DX, OPENING
                      : 開始メッセージの表示
     LEA
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
                      ; シングルステップ割込のベクタを変更する
     MOV
           AH. 25H
```

```
MOV
               AL,1
               DX, SINGLESTEP
       LEA
        INT
               21H
               SI, TASKA_INFO
       LEA
               DI, TASKB_INFO
       LEA
                               ; セグメントをセット
       MOV
               AX,CS
               [SI]._CS.AX
       MOV
               [DI]._CS,AX
AX,DS
       MOV
       MOV
       MOV
               [S1]._DS.AX
               [DI]._DS.AX
       MOV
       MOV
               [SI]._ES.AX
[DI]._ES.AX
       MOV
       MOV
        LEA
               AX, BEGINA
                               ; プログラム実行開始アドレスをセット
        MOV
               [SI]._IP,AX
               AX, BEGINB
       LEA
       MOV
               [DI]._IP,AX
                               : フラグをセット(TFのみON)
       MOV
               AX,100H
       MOV
               [SI]._FLAGS,AX
       MOV
               [DI] ._FLAGS,AX
               AX, TASKA_INFO
       LEA
                              : 最初に実行するタスクのアドレスをセット
       MOV
               CUR_TASK, AX
       PUSHF
                              ; TFをセット
       POP
               AX
       OR
               AX,100H
       PUSH
               AX
       POPF
BEGINA
       PROC
                              ; タスクA
; テキストVRAMのセグメント
       MOV
               HOOOAO,XA
       MOV
               ES,AX
                              ; タスクAは左から
       XOR
               DI, DI
                              : 画面1行は160パイト,25行分
       MOV
               CX,160/2*25
BEGINA_LOOP:
       PUSH
       XOR
               ES:WORD PTR [DI],OFFFFH; 画面へ書き込み
       MOV
               CX,10
       LOOP
       ADD
               D1,2
       POP
               CX
       LOOP
               BEGINA_LOOP
       MOV
               AX,4COOH
       INT
               21H
BEGINA ENDP
                              ; タスクB
BEGINB
       PROC
       MOV
               HOOOAO,XA
                              ; テキストVRAMのセグメント
       MOV
               ES,AX
       MOV
               DI,160*25-2
                              ; タスクBは右下から
       MOV
               CX,160/2*25
                              ; 画面1行は160パイト,25行分
BEGINB_LOOP:
       PUSH
               ES:WORD PTR [DI],OFFFFH : 画面へ書き込み
       XOR
       MOV
               CX,10
       LOOP
               $
       SUB
               D1,2
       POP
               CX
       LOOP
               BEGINB_LOOP
       MOV
               AX,4COOH
```

```
INT
               21H
BEGINB ENDP
                                 ; シングルステップ割り込み処理
SINGLESTEP
                PROC
        ASSUME CS: CODE, DS: NOTHING, ES: NOTHING, SS: NOTHING
                                 : 割り込みを禁止する
        STI
        PUSH
        PUSH
                ВХ
        PUSH
                 CX
        PHSH
                 DX
        PUSH
                 SI
        PUSH
                 DI
        PUSH
                 BP
        PUSH
                 DS
        PUSH
                 ES
                BP, SP
        MOV
                CUR_TASK,OFFSET TASKA_INFO
                                                 : 今のタスクを調べる
        CMP
                SI,TASKA_INFO
DI,TASKB_INFO
        LEA
        LEA
        JE
                SAVE_INFO
                                  ; タスクAの情報を待避
        XCHG
                SIADI
                                  ; 直前のタスクの情報を待避
SAVE_INFO:
        MOV
                 AX,[BP]
                                  ; 各レジスタの内容を待避
                 CS: [SI] . _ES.AX
        MOV
        MOV
                 AX,[BP+2]
        MOV
                 CS:[SI]._DS.AX
                 AX,[8P+4]
        MOV
                 CS: [SI] ._BP , AX
        MOV
                 AX,[BP+6]
        MOV
        MOV
                 CS: [SI] . _DI , AX
                 AX,[BP+8]
        MOV
                 CS:[S1]._S1,AX
        MOV
        MOV
                 AX,[BP+10]
                 CS: [SI] . _DX , AX
        MOV
                 AX,[BP+12]
        MOV
        MOV
                 CS:[SI]._CX.AX
                 AX,[BP+14]
CS:[SI]._BX,AX
        MOV
        MOV.
        MOV
                 AX,[BP+16]
        MOV
                 CS: [S1] . _AX, AX
        MOV
                 AX,[BP+18]
        MOV
                 CS: [S1] . _ IP, AX
        MOV
                 AX,[BP+20]
                CS:[SI]._CS,AX
        MOV
        MOV
                AX,[BP+22]
                CS: [SI] ._FLAGS,AX
        MOV
                ; 次のタスクに対して情報を提供
AX,CS:[DI]._ES ; 各レジスタの内容を次のタスクに対して復帰
RECOVER_INFO:
        MOV
        MOV
                 [BP] AX
        MOV
                 AX,CS:[DI]._DS
        MOV
                 [BP+2] , AX
                 AX,CS:[DI]._BP
        MOV
                 [BP+4],AX
AX,CS:[DI]._DI
        MOV
        MOV
        MOV
                 [BP+6] AX
        MOV
                 AX, CS: [DI] . _SI
        MOV
                [BP+8] AX
                 AX.CS:[DI]._DX
        MOV
        MOV
                 [BP+10] ,AX
        MOV
                 AX,CS:[DI]._CX
                 [BP+12] , AX
        MOV
        MOV
                 AX,CS:[DI]._BX
                 [BP+14],AX
        MOV
```

```
MOV
                 AX, CS: [DI] ._AX
        MOV
                 [BP+161,AX
        MOV
                 AX, CS: [DI] ._ IF
        MOV
                 [BP+18],AX
        MOV
                 AX, CS: [DI] ._CS
        MOV
                 [BP+201,AX
        MOV
                 AX, CS: [DI] ._FLAGS
                 [BP+22] ,AX
        MOV
        MOV
                 CS: CUR_TASK, DI
                                            現在のタスク
                                                         をセ
                                    各レジスタの復帰とジャンプ
        POP
                 ES
        POP
        POP
                 RP
        POP
                 DI
        POP
                 SI
        POP
                 DX
        POP
                 CX
        POP
                 BX
        POP
                 AX
        IRET
SINGLESTEP
                 ENDP
OPENING DB
                13、10
'このプログラムは2個の処理の並行実行のサンプルです。
        DB
        DB
                 13,10,'$'
SINGLE
        ENDP
CODE
        ENDS
        END
                SINGLE
```

■図 7.1 SINGLE, COM ダンプリスト

```
000000000 : EB 33 90 00 00
                           00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                 : 1AF
00000010
         000
            00
              00 00
                     00
                         00
                            00
                               00
                                  00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                   00
                                                      00
                                                         00
                                                             00
                                                                   000
00000030
          : 00 00 00
                     00
                         00
                            80
                               16
                                  A1
                                      02 B4 09 CD
                                                   21
                                                         25
                                                                   47A
                                                      B4
                                                             BO
00000040
          : 01 80
                  16
                     CD
                         01
                            CD
                               21
                                  80
                                     36 05 01
                                               8D 3F
                                                         0.1
                                                             80
                                                                   49E
00000050
            C8 89 44
                         89
                            45
                               1.0
                                  80
                                      D8 89 44
                                                12
                                                   89
                                                      45
                                                         12
                                                             80
                                                                   632
00000060
         : CO 89 44
                      14
                         89
                            45
                               14
                                  8D 06 8C 01 89
                                                  44
                                                      OF
                                                         8D
                                                            OB
                                                                   511
00000070
           AC 01 89
                     45
                         0E
                            88
                               00
                                  01
                                      89
                                         44
                                            16 89
                                                  45
                                                      16
                                                         8D
                                                            06
                                                                   490
000000080
          : 05 01 A3
                     0.3
                         0.1
                            90
                               58
                                  OD OO OI 50 9D 88
                                                      00
                                                         An
                                                             SE
                                                                   482
00000090
         : CO 33 FF
                     B9 D0
                            07
                               51
                                  26 81 35 FF FF B9 OA
                                                         00 E2
                                                                   852
000000A0
            FE
               83 C7
                         59
                            F2
                               EF
                                  88
                                      00
                                         4C
                                            CD
                                               21
                                                   B8
                                                      00
                                                         AO
                                                            8E
                                                                   84C
000000B0
         : CO BF 9E OF
                         89
                            DO
                               07
                                        81
                                               FF
                                  51
                                      26
                                            35
                                                   FF
                                                      89
                                                         OA
                                                            0.0
                                                                   744
         : E2 FE 83 EF
                                  EF
                         02
                            59
                               F2
                                      B8
                                        00
                                            4C CD 21
                                                      FB 50
                                                            53
                                                                  90E
00000000
            51 52 56
                     57
                         55
                            16
                               06
                                  88
                                      EC
                                         2E
                                            81
                                               3E
                                                     01
                                                                   437
                                                         05
                                                            01
000000E0
          : 8D 36 05 01
                         80
                            3E
                                  0.1
                                      74
                                        02
                                            87
                                               F7
                                                   88 46
                                                         00
                                                            2E
                                                                   4A5
000000F0
           89 44 14
                     88
                         46
                            02
                               2E
                                  89
                                      44
                                         12
                                            88
                                               46
                                                     2E
                                                  04
                                                                   491
                                                         89
                                                             44
00000100
           OC 88 46 06
                        2E
                            89
                               44
                                  OA
                                     88
                                        46
                                            08 2E 89
                                                         08
                                                            88
                                                                   44F
                                                     44
00000110
            46 OA 2E 89
                               88
                         44
                            06
                                  46
                                     OC
                                         2E
                                            89 44 04
                                                     88
                                                         46
                                                            OE
                                                                   40C
00000120
            2E 89 44 02 88
                                  2E
                            46
                                     89
                                        04
                                            8B
                                               46
                                                  12
                                                     2F
                                                         89
                                                            44
                                                                   477
00000130
           OE 8B 46 14 2E
                            89
                               44
                                  10
                                     8B 46 16 2E 89
                                                     44
                                                         16
                                                            2E
                                                                   424
00000140
           88 45 14 89
                        46
                            00
                               2E
                                  88
                                     45
                                        12
                                            89 46 02 2E
                                                         88
                                                            45
                                                                   492
00000150
           OC 89 46 04 2E
                                        46 06 2F 8B
                            88
                               45
                                  OA
                                     89
                                                     45
                                                         0.8
                                                            89
                                                                   44R
00000160
           46 08 2E 8B 45
                            06
                              89
                                  46
                                     \cap \Delta
                                        2E 8B 45 04 89
                                                         46
                                                            0.0
                                                                   408
00000170
            2E
               88
                  45
                     02
                        89
                            46
                               0E
                                  2E
                                     88
                                         05
                                            89
                                               46
                                                         88
                                                            45
                                                                   478
00000180
           OE 89 46
                     12 2E
                           88
                               45
                                  10
                                     89
                                        46
                                            14 2E 8B 45
                                                            89
                                                                   47D
                                                         16
00000190
           46 16 2E 89
                                     1E
                                         5D 5F 5E 5A 59 5B
                        3E
                           03
                               01
                                  07
                                                            58
                                                                   3FB
000001A0
            CF OD OA 82 B1
                               CC
                                      76
                                         83 8D 83 4F 83 89
                            82
                                  83
                                                            83
                                                                   701
00000180
           80 82 CD 32 8C C2
                               82
                                  CC 8F
                                        88 97 9D 82 CC 95 CO
                                                                   988
00000100
            80
               73 8E
                     CO
                        8D
                           73
                               82
                                  CC
                                     83
                                         54 83 93 83
                                                     76
                                                         83
                                                            88
                                                                   890
00000100
           82 C5 82 B7 81
                           44
                               OD
                                  OA
                                     24
                                                                   380
```

7.2 裏で本物を走らせる

○考え方

マルチタスクの考え方に似ていますが、今回はシングルステップ 割り込みによって行われる処理が本物で、表で実行されるプログラムは偽物であるというものです。

○実現方法

最も簡単なのが、シングルステップ割り込み処理ルーチンを複数 個用意するというものです。すなわち、シングルステップ割り込み 処理ルーチンに、番号を①から付けるならば、1回目のシングルステップ割り込みで②が実行され、①には次に②が実行されるように、割り込みベクタを書き換えておきます。よって、次は②が実行されますが、②では次に③が実行されるように、同様に割り込みベクタを書き換えておきます。これを必要な回数だけ繰り返して、次々とプログラムが実行されるわけです。このとき、表では何か意味ありげな処理を行わせてカモフラージュします。

○サンプル

裏で表のプログラムを復元し動作させる、サンプル SINGLE2. COM を、実行例と共に図 7.2 として示します。

■図 7.2 SINGLE2. ASM ソースリスト・

```
SINGLE2.ASM
      シングルステップ割り込みを、裏のタスクとするサンプル
      事のタスクは、表のタスクの暗号化を解きます。
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
      SEGMENT
           CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
      ASSUME
     ORG
           100H
SINGLE2 PROC
      JMP
           MAIN
CUR_ADDRESS
           DW
                 7
                       : 次に暗号化を解除するアドレス
MAIN:
           DX, OPENING
                       ; 開始メッセージの表示
      LEA
     MOV
           AH,9
      INT
           21H
           SI,TOP
                       : 自らを暗号化する
      LEA
     MOV
           DI,SI
     MOV
           CX,256
      CLD
SECRET:
      LODSB
                       : 排他的論理和による暗号化
      XOR
           AL, OAAH
      STOSB
     LOOP
           SECRET
     MOV
           AH, 25H
                       ; シングルステップ割り込みのベクタを変更する
     MOV
           AL,1
DX,SINGLESTEP
     LEA
      INT
           21H
                       : 暗号化解除アドレスを設定
     LEA
           AX, TOP
           CUR_ADDRESS, AX
     MOV
                       ; シングルステップ割り込みをアクティブにする
     PUSHF
     POP
           AX
           AX,100H
     OB
     PUSH
           AX
     POPF
     NOP
     NOP
     NOP
      JMP
           TOP
     ORG
           200H
TOP:
                       : ここから258パイトは、暗号化されます。
           DX,MESSAGE 1
     LEA
     MOV
           AH,9
           21H
      INT
           DX PROMPTI
                       ; 文字列を入力
     LEA
           AH,9
     MOV
```

```
INT
               21H
       LEA
               DX BUFFERI
       MOV
               AH, 10
       INT
               21H
       LEA
               DX, PROMPT2
                             ; 文字列を入力
       MOV
               AH,9
       INT
               21H
       LEA
               DX.BUFFER2
       MOV
               AH, 10
               21H
       INT
                              ; 文字列を連結
       LEA
               SI.BUFFER1+2
       LEA
               DI, BUFFER3+2
       MOV
               CL, BUFFER1+1
       XOR
               CH, CH
       REP
               MOVSB
               SI,BUFFER2+2
CL,BUFFER2+1
       LEA
       MOV
               MOVSB
       REP
:
       MOV
               AL, '$'
       STOSB
                              ;連結した文字列を表示
               DX, BUFFER3
       LEA
       MOV
               AH,9
       INT
               21H
                              : プログラム終了
       MOV
               AX,4COOH
       INT
               21H
       ORG
               300H
                              : 破壊を逃れるため
SINGLESTEP
               PROC
       PUSH
               AX
       PUSH
               BX
       PUSH
               CX
                                      ;暗号化を解除する
       MOV
               BX,CS:CUR_ADDRESS
                                      ; すべて暗号を解除したか?
       CMP
               BX,OFFSET TOP+256
               SINGLESTEP_EXIT ; 解除したなら終わり
       JAE
                              ; 暗号を8パイト解除する
       MOV
               CX.8
SINGLESTEP_LOOP:
       MOV
               AL,CS:[BX]
       XOR
               AL, OAAH
       MOV
               CS: [BX] , AL
       INC
               BX
               SINGLESTEP_LOOP
       LOOP
SINGLESTEP_EXIT:
                                      : 次に解除するアドレスをセット
       MOV
               CS: CUR_ADDRESS, BX
       POP
               CX
       POP
               BX
       POP
               AX
       IRET
SINGLESTEP
               ENDP
               13.10
'このプログラムはシングルステップ割り込みを裏の処理に'
'用いたサンブルです。'
OPENING DB
       DB
       DB
       DB
                       '暗号化されているはずの部分を実行しています。'
MESSAGE 1
               DB
               DB
                      13,10,'$'
```

```
PROMPTI DB
               13、10
*文字列を連結します。1番目の文字列を入力して下さい: *
       DR
PROMPT2
               13,10
       DB
               ・2番目の文字列を入力して下さい:
       DR
       DB
               '$
BUFFER1 DB
               16, ?
               16 DUP (?)
       DB
BUFFER2 DB
               16,7
               16 DUP (7)
       DB
BUFFER3 DB
               13,10
               32 DUP (?)
       DB
SINGLE2 ENDP
CODE
       ENDS
     END
              SINGLE2
```

■図 7.2 SINGLE2. COM ダンプリストー

```
EB 03 90 00 00 8D 16 25 03 B4 09 CD 21 8D 36 00
                                                      : 487
00000010
        : 02 8B FE B9 00 01 FC AC 34 AA AA E2 FA B4 25 80
                                                      : 8DA
         01 8D 16 00 03 CD 21 8D 06 00 02 A3 03 01 9C 58
                                                        305
00000030
        : OD 00 01 50 9D 90 90 90 E9 C5 00 00 00 00 00
             0040Hから00FFHまですべて00H
00000100
        : 80
            16 72 03 B4 09 CD 21
                               80
                                  16 A1 03 B4 09 CD 21
                                                        585
00000110
         8D 16 FB 03 B4 0A CD 21 8D
                                  16 D8 03 B4 09 CD 21
                                                        676
00000120
         8D 16 0D 04 84 0A CD 21 8D 36 FD 03 8D 3E 21 04
                                                        513
00000130
         8A OE FC 03 32 ED F3 A4 8D
                                  36 OF 04 8A OE OE 04
                                                        5CD
         F3 A4 B0 24 AA 8D 16 1F 04 B4 09 CD 21 B8 00 4C
00000140
                                                        68A
00000150
         OEE
            0160Hから01FFHまですべて00H
00000200 : 50 53 51 2E 8B 1E 03 01 81 FB 00 03 73 0E B9 08
                                                       490
00000210 : 00 2E 8A 07 34 AA 2E 88 07 43 E2 F5 2E 89 1E 03
                                                        54C
         01 59 58 58 CF OD OA 82 81 82 CC 83 76 83 8D 83
00000230
        : 4F 83 89 83 80 82 CD 83 56 83 93 83 4F 83 8B 83
                                                        7FF
00000240
         58 83 65 83 62 83
                          76
                            8A
                               84 82 E8 8D 9E 82 DD
                                                  82
                                                        8A2
00000250 : F0 97 A0 82 CC 8F 88 97
                                          70 82 A2 82
                               9D 82
                                    C9 97
                                                        988
00000260 : BD 83 54 83 93 83 76 83 8B 82 C5 82 B7 81 44 0D
                                                        803
         OA 24 88 C3 8D 86 89 BB
                               82
                                  B3
                                     82 EA 82
                                             C4 82
                                                  A2
                                                        8DB
00000280
         82 E9 82 CD 82 B8 82 CC
                               95 94 95
                                       AA 82 FO 8E CO
                                                        A6A
00000290
        : 8D 73 82 B5 82 C4 82 A2
                               82 DC
                                     82 B7 81 44 OD OA
                                                        814
000002A0
         24 ND NA 95 B6 8F 9A 97
                                     FO
                                       98 41 8C 8B 82
                                  82
                                                        81 A
00000280
        : 85 82 DC 82 B7 81 44 82 50 94 D4 96 DA 82 CC 95
                                                        99F
         B6 8E 9A 97
                    F1 82 F0 93
                               FC
                                  97
                                     CD 82 B5
                                            82 C4
                                                  89
                                                        AD1
000002D0
         BA 82 B3 82 A2 3A 20 24
                               OD
                                  OA
                                     82
                                       51 94 D4 96 DA
                                                        753
         82 CC 95 B6 8E 9A 97
                               82 FO
                                    93 FC 97 CD 82 B5
                                                        AF5
000002F0
            C4 89 BA 82 B3 82 A2
                                  20
         82
                               34
                                     24
                                       10 00 00 00
                                                        570
00000300
        010
00000310
         OOD
00000320 :
         00A
```

資料編



1. CPU

2. OS

3. マシン

資料編では本書を読み進むにあたって、説明しておいたほうがよいと思われる知識についてまとめてあります。構成は CPU 関連、OS 関連、用語関連としてあります。なお本書においては、資料編を膨大にさせるのは目的に合わないため、説明は必要最小限に留めてあります。手元に適当な参考書を置いて、本書を読まれることをお勧めします。



1

CPU

ソフトウェアによるプロテクトは、プログラム自体がプロテクトともいえるのですから、それを破るにはプログラム=CPU(命令セット)についての知識が不可欠です。ここでは CPU についての資料から解説してゆきます。

1.1 搭載されるCPU

PC-9800 シリーズ本体 (PC-9801/E/F/M/U/VF/VM/UV/VX) のメイン CPU は機種ごとに、次のように異なった種類のものが積まれています。

8086

PC-9801/E/F/M に積まれているのが 8086 です(正確には i8086 のセカンドソース、 $\mu PD8086$)。ただし、PC-9801 に積まれているのはクロック周波数 5MHz のもので、その他の機種はクロック周波数 8MHz のものが積まれています。兄弟プロセッサに 8088 があり、こちらは IBM-PC 等に積まれています。

■ V30

PC-9801U/VF/VM/UV/VX に積まれているのが通称 V30 と呼ばれる日本電気オリジナルの CPU です(正確には $\mu PD80286$)。ただし、PC-9801U に積まれているのはクロック周波数 8MHz のもので、その他の機種はクロック周波数 10MHz のものが積まれています。兄弟プロセッサに V20 があります。

80286

PC-9801VX に積まれているのが 80286 です(正確には i80286 相当品)です。クロック周波数は 8MHz です。80286 には、プロテクションモードと 80286 モードと呼ばれる 2 つのモードがありますが、ここで取り扱うのは 8086 とほぼ動作が同じ 8086 モードです。プロテクションモードは広大なメモリを必要とし、また保護機構が必要な OS(PC-UX など)で使用されます。

V30 と 80286 は、8086 を含むかたちで設計されたために、8086 用に作成されたプログラムであればほぼ完全に動作します。ここで "ほぼ完全に"と書いたのは、V30/80286(8086 モード)と 8086 には、その命令とアーキテクチャに微妙な差があり、細かな箇所で同じ動作をするとは限らないからです。たとえば V30 と 80286 には拡張命令があり、8086 にはない便利な命令を使用することができます (ビット操作、スタック操作命令など)。また 8086 のシフト命令と80286 のシフト命令は、表向きは同じ命令でも細かな点で微妙な差があります。8086 で使える命令で、80286 では使えない命令があります。

また、決定的なのは CPU 自体のパフォーマンスです。 V30 や80286 では非常に高速に動作するため、周辺機器とのタイミングが合わないということも起こり得ます。たとえば㈱管理工学研究所の『松』ですが、 V30 の 10MHz モードでは動作しません。 8MHz に落として初めて動作します。これは『松』が GDC に対して直接書き込みを行っているためで、『松』は 8086 に対応するかたちでプログラミングされているため、 V30 では速すぎたのでしょう

一般に周辺 LSI に書き込みを行った際、あるものは一定の待ち時間を設ける必要がありますが、これはソフトウェアでタイミングをとっているからです。

このような、CPUが異なることによる特性は、プロテクトに使用する上で役に立つことがあります。特に、機種を限定するようなプロテクトには最適です(実際の例については応用編を参照)。

1.2 メモリ管理

ここでは、8086のメモリの扱いについて触れます。

■セグメント・

8086 では、セグメントというメモリ管理方法を用いています。 これは 8086 の持つ 1MB のアドレス空間を、64KB ごとに区切っ て管理するというもので、8085 などの、8 ビット CPU からの移行 を容易にするというものです。


8086 では、すべてのレジスタは最も長いものでも 16 ビット長です。16 ビットでは最大 64 (=215) KB のメモリしか指定することができません。これでは 1MB のアドレス空間をカバーすることが

できませんので、セグメントベースという 64KB のメモリ空間のベースになる値を用意し、それを変化させることで、結果的に1MB のアドレス空間をカバーしようというものです。

セグメントペースは 16 バイトおき (パラグラフ単位といいます) にとることができます。セグメントペースも、実体は 16 ビット長のレジスタであり、1MB をカバーするために必要な 20 ビットに合わせるために、アドレス計算時には 4 ビット左へシフトする(16倍することと等価)という演算を施しています。これが、セグメントペースが 16 バイト=4 ビットおきにしか配置できない理由です。セグメントペースに対してそこからの距離はオフセットと呼ばれ、実際のアドレスの計算は以下のように行われます(図 1.1 参照)。

- ①セグメントベースを左へ4ビットシフト(16倍する)
- ②オフセットアドレスを加える

■図 1.1 セグメント




■標準的なメモリレイアウト

8086 には、標準的なメモリレイアウトというものがあります。 それは、CPU の特性によって決められるものであり、オペレーティングシステムなどでは、それをふまえた上で動作することが要求されています(図 1.2~参照)。

図 1.2 では、ROM にあたる部分は網をかけてあります。 1MB の アドレス空間において、もっとも低位には割り込みベクタテーブル が位置しています($00000H\sim003FFH$)。この位置は固定されて おり、ユーザが自由に動かしたりすることはできません。しかし、 続く領域はユーザが自由に使用することができます。ここまでが RAMで、RAMの最上位には VRAMが置かれたりもします。

■図 1.2 標準的なメモリレイアウト



RAM の上には ROM がきます。基本的に RAM は低位に、ROM は高位に位置するのがふつうで、これは 8086 のリセット時のジャンプアドレス(FFFFH:0000H,FFFF0H)に依っているのです。

もっと細かなメモリレイアウトは、OSによって決定されます。 これについては後述します。

1.3 レジスタ

レジスタとは、CPU 内部で一時的な、もしくは固定された目的のデータを保存するためのものです。ここでは、8086 の持つレジスタについて触れましょう。

■汎用レジスタ

8086には、AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SPと呼ばれる汎用的なレジスタが用意されています(すべて 16 ビット長)。このうち、前の 4 本は xH, xL という 8 ビットレジスタに分解できます(x は A, B, C, D のいずれか。AX は AH, AL という具合に)。あとの 4 本は分割することができません。

汎用レジスタはメモリを指し示したり、データの保管に用いたり、 各種の演算に用いたりする。最も使用頻度の高いレジスタ群です。 各レジスタの主な用途をまとめておきます。

AX アキュムレータ。あらゆる転送、演算において優位(実行時間が短い、命令コードが短いなど)に位置します。また、アキュムレータのみを対象とした命令も存在することに注意してください。

- **BX** ベースポインタ。メモリを指す際のベースとして用いられます。
- **CX** カウンタレジスタ。ループカウンタやシフトカウンタに用いられます(シフトカウンタは CLのみ)。
- **DX** データレジスタ。データの保持用や乗除算命令における補助レジスタとして用いられます。
- **SI** ソースインデックス。メモリ転送の際のソースとして用いられます。
- **DI** ディスティネーションインデックス。メモリ転送の際のディスティネーションとして用いられます。
- BP ベースポインタ。BXと同様にメモリを指す際のベースと して用いられますが、セグメントベースを、後述するSS とすることに注意してください。
- **SP** スタックポインタ。スタックの位置を指します。用途が限定されています。

これら汎用レジスタは、推奨される目的から外れた使い方をされるなど、かなりトリッキーな使い方があります。

また、同様に推奨される目的があることを知らずに、プログラミングされている場合もあります。注意が必要です。

■セグメントレジスタ

セグメントレジスタは、前述のセグメントペースを保持する目的 で用いられるレジスタ群です。名称は CS,DS,ES,SS となっており、 命令コードを取り出すセグメント (コードセグメント、レジスタ CS)、データを保持するセグメント (データセグメント、レジス タ DS, ES)、スタックに用いるセグメント (スタックセグメント、 レジスタ SS)のベースをそれぞれ保持します。セグメントレジスタは、ふつうに使用する限り、あまり操作することのないレジスタです。しかし、どの時点でどのセグメントレジスタがどのような値を持つのかは、常に把握している必要があります。そうでないと、間違った位置からデータを取り出したり、また格納してしまったりすることにもなるからです。

■特殊なレジスタ


最後は、インストラクションポインタ(レジスタ IP)と呼ばれる命令実行位置を保持するレジスタと、フラグレジスタと呼ばれるフラグの集合体について説明します。インストラクションポインタは、レジスタ CS をセグメントベースとして、その中での命令取り出し位置を保持するものです。命令は、レジスタ CS:IP の組から絶対アドレスを求められ、そこから取り出されます。命令が取り出されると、命令の長さだけレジスタ IP の内容が増加します。

フラグというのは、各種演算などにおいてその状態が変化し、続く命令で演算結果など、参照できるようにするためのものですが、フラグの内容をまとめて扱えるよう、16 ビットのレジスタとしてまとめられています。フラグレジスタの構成は図 1.3 のようになっています。

それぞれのフラグは、以下のような意味を持っています。

- **CF** 演算の結果、最上位ビットからの桁上げ、または最上位ビットへの桁借りが生じた場合に1となります。エラー発生の情報などを返す目的でも使用されます。
- AF 演算の結果、下位から上位への桁上げ、または上位から下 位への桁借りが生じた場合に1となります。算術補正命令

■図 1.3 フラグレジスタ



で参照されることのみで、外部で参照することはほとんど ありえません。

- **ZF** 演算結果が0となった場合に1となります。
- SF 演算結果が負となった場合に1となります。
- **OF** 演算の結果、オーバフローが生じた場合に1となります。 INTO 命令で暗黙に参照されます。
- PF 演算の結果、1であるビットが偶数個ある場合に1となります。あまり顔を出しません。
- **TF** シングルステップ割り込みを発生させたいときに1とします。これを設定する命令は特に存在しません。
- **IF** 割り込みをマスクしたいときに1とします。ただし NMI (マスク不能割り込み) はマスクすることはできません。
- **DF** ストリング命令において、アドレス増減方向を減としたいときに1とします。

このうち、CF, AF, ZF, SF, OF, PF の 6 個は、演算の結果において自動的に設定されますが、あとの TF, IF, DF の 3 個は、要求に応じて設定してやる必要があります。

1.4 アドレシングモード

アドレシングモードとは、データをアクセスする際の方法を指定するものです。8086ではこれが多岐にわたっているのが特徴です。

■レジスタモード

レジスタとレジスタの間で転送を行うモードです。CPU 内部で 処理されるため、実行が非常に高速に行えるのが特徴です。

<例> MOV AX,BX

■イミーディエイトモード

定数を扱うモードです。定数をレジスタ、あるいはメモリに転送する際に用いますが、定数自体は命令コードに含まれているため、 そのぶん実行は高速です。

<例> MOV AX,1000H

■メモリモード

メモリに対して転送を行うモードです。このとき、メモリを指し 示す方法はいろいろあり非常に複雑です。一般にアドレシングモー ドといえばメモリモードを指し、メモリを指し示す際に使用できる レジスタは、

BX, BP, SI, DI

であって、定数も用いることができます。またレジスタとレジスタ、 レジスタと定数、レジスタ・レジスタと定数、という組み合わせで アドレスを指定することもできます。許される組み合わせは、次の ようになっています。

[定数]

[BX]

[BX+定数]

[BX+SI]

[BX+SI+定数]

ここで BX は BP に、SI は DI に置き換えることができます。一般にメモリをアクセスする際のセグメントベースは、レジスタ DS が採用されます。ただし、例外がありレジスタ BP を用いた場合には、レジスタ SS がセグメントベースとして採用されます。

また、レジスタ SP とレジスタ IP も、メモリを指し示すのに用いることができますが、これらは用途が固定されており、レジスタ SP が、レジスタ SS をセグメントベースとしたスタック保持用、レジスタ IP が、レジスタ CS をセグメントベースとした命令ポインタ保持用として用いられています。PUSH, POP 命令では、暗黙のうちにレジスタ SP が参照され、JMP 命令などでは、暗黙のうちにレジスタ IP が参照されている、と考えることができます。

1.5 その他のことがら

そのほかに、CPUに関して知っておいたほうがよいことを列記します。

■リセット後の動作

8086 では、ハードウェアリセットが入るとセグメント FFFFH, オフセット 0000H で示されるアドレスへ自動的にジャンプします。 ここに、マシンの初期化プログラムへのジャンプ命令を置いておく のがふつうです。

この時点で、レジスタ CS を除くすべてのレジスタは、0000H を値として持つように初期化されます。レジスタ CS は 0FFFFH となります。またフラグはすべてリセットされ、後述するプリフェッチキューは空になります。

■プリフェッチキュー

8086 には、命令の連続実行をスムーズに行うため、プリフェッチキューというものを用意して、ひまを見ては命令を前もって読み込んでおくという機構が備わっています。これは、除算命令などの多くの時間を要する命令において、演算中に、あらかじめ続く命令を取り込んでおくというもので、次に命令を実行するとき、改めて命令を読み込む必要がなくなり、効率のよい命令実行が可能になります。

プリフェッチキューの特性を応用すると、極めて高度なプロテクトが可能になります。具体的な内容については、応用編を参照してください。

■セグメントレジスタへの書き込み

8086 には、セグメントレジスタへの書き込みを行った際、続く 1命令が実行終了するまでは、割り込みが禁止されるという機構も 備わっています。これはスタックの設定を1命令で行うことができ ないという、8086 の命令セットからいえば当然のことですが、具 体的な例をあげれば、次のようなことになります。

MOV SS.STACK_SEG

MOV SP,OFFSET STACK-BOTTOM

ここで1番目の命令では、スタックのセグメントがレジスタ SS に設定され、スタックセグメントの移動は完了しますが、レジスタ SP の値が不定であるため、メモリのない場所にスタックが設定されてしまうこともあり得ます。このようなときに割り込みが入れば、ほぼ 100%の確率で暴走するでしょう。

8086 では、このようなことを防ぐために、続くレジスタ SP の 設定が終了するまでは、割り込みを受け付けません。

■割り込みベクタテーブル

メモリレイアウトの項でも触れたように、00000H から 003FFH の領域は割り込みベクタテーブルとして予約されています。割り込みベクタテーブルは、00H から FFH のタイプを持つ割り込みに対

して、ジャンプ先のアドレスを並べたもので、図 1.4 のような構造を持ちます。

■図 1.4 割り込みベクタテーブル




図 1.4 からもわかるように、1 個の割り込みに対して 4 バイトの 領域が確保されています。また順番としてはオフセット、セグメントの順となっています。割り込みのタイプとアドレスは 1 対 1 になっていますから、INT 命令を用いずに、割り込み処理ルーチンを呼び出すことも容易です。



2

05

現在、多くのアプリケーションは MS-DOS, DISK BASIC といった OS (オペレーティングシステム) と呼ばれるプログラム上で動作します。中には、ゲームなどのように OS を持たないものもありますが、ビジネス用の多くのアプリケーションは、MS-DOSか DISK BASIC の上で動作します。プログラムを読むためには、CPU 自体の知識のほかに OS の知識も重要です。

ここでは、OSについてのことがらを資料としてまとめておきます。

2.1 OS起動のメカニズム

OS を持たないゲームなどはどこから解読すればよいか、OS 上で動作するソフトはどこから解読すればよいか、そのための知識を解説します。

■リセットイニシャル

本編1において、8086CPUはリセット時にFFFFH:0000Hで 示されるアドレスヘジャンプすると書きましたが、ここにはふつう マシンの初期化プログラムへの、セグメント外ジャンプ命令が書か れています。 初期化プログラムではメモリのチェック、周辺 LSI などの初期 化とワークエリアへの値の設定などを行った後、ブートストラップ ローダと呼ばれるルーチンがコールされます。

■ブートストラップローダ

プログラムの初期化が終了すると、ブートストラップローダがコールされ、ディスクドライブの接続状況に合せて、IPL(イニシャルプログラムローダ)と呼ばれるプログラムをディスク上から読み込みます。IPLをディスク上から引っ張り上げるという動作から、ブートストラップという名称が付いているのです(ブートストラップとはブーツに付いているペラのことです)。

ブートストラップローダは、接続されているディスクドライブを順にチェックしますが、このとき優先順位というものが決められて おり、PC-9801 ではメモリスイッチでこれを決定します。ふつうは 1MB ディスク(両用タイプ)、640KB ディスク、1MB ディスク(両用タイプでないもの)、320KB ディスク、ハードディスクの順となっており、ディスクの挿入されていないドライブや、読み込みに失敗したドライブはスキップされ、最も早く見つけられた異常のないドライブから、IPL がロードされます。

ブートストラップローダはシステムにその位置が固定されており、ここをコールすることで、IPLの再読み出しを行うことも可能です。ブートストラップローダの位置と呼び出し法は、以下のようになっています。

位置: FD80H:27E8H

呼び出し法: セグメント外CALL

呼び出し時の条件: DS←0000H

A L←ブートプライオリティ初期値 A H←ブートプライオリティ終了値

ブートストラップローダは、必ずセグメント外 CALL によって行われなければなりません。また、レジスタの内容は保存されませんので、必要ならば呼び出し時に待避しておかなければなりません。ブートストラップローダが呼び出し可能であるということは、プログラム解析の大きな助けとなります。詳細は後述します。

ブートプライオリティとは、ブート対象のドライブと優先順位を 指定するもので、ドライブの種類によって、以下の値を持ちます (値の小さいほうが優先順位は高い)。

01H: 1MBディスク(両用タイプのもの)

0 2 H: 640 KBディスク

0.4 H: 1 MBディスク (両用タイプでないもの)

08H: 320KBディスク

0 AH: 5"HD (#0)

0 BH: 5"HD (#1)

ブートプライオリティの初期値と終了値を、それぞれ 04H,08H とした場合、1MB 両用ディスク、640KB ディスク、ハードディスク への読み出しは行われなくなり、かつ 1MB ディスク(両用でないもの)のほうに読み出しが試みられます。

なお、ブートストラップローダ呼び出し時には、INT 18H~INT IBH に対する割り込みベクタを、最小限 ROM BASIC と同じものにしておく必要があります。内容は機種によって異なりますのであらかじめ調べておいてください。

■IPL(イニシャルプログラムローダ)

IPLは、ブートストラップローダによってディスク上から読み出され、メモリ上の 1FC00H (1MB, 640KB ディスク) あるいは 1FE00H(その他)の領域に読み出されます。読み出される量は前者で 1024 バイト、後者で 512 バイトです。正常な IPL の読み出しを期待するには、表 2.1 に示す IPL の形式を守る必要があります。

■表 2.1 IPLの形式

立上げ可能 装置番号	記録密度	セクタ長	セクタ数	バイト数	IPLロード アドレス	採用OS
0,1,2,3	単密度	128	4	512	1FE0H: 0000H	BASIC (1MBディスク)
		256	2			
		512	1			
	倍密度	256	4	1024	1FC0H: 0000H	CP/M, BASIC (640KBディスク)
		512	2			MS-DOS (640KBディスク)
		1024	1			MS-DOS (1MBディスク)

IPLは、そのディスクの OS を決定するもので、DISK BASIC、MS-DOS などで固有の内容となっています。IPLによってその OS に固有のシステムコードがさらにロードされますので、実際の 解析は IPL から行えばよいことになります。ただし、MS-DOS などの OS 上で動作するソフトなどは、IPL から解析することが無駄な場合も多いようです。

2.2 MS-DOSの構造

現在、MS-DOS は PC-9800 シリーズを代表する OS です。 MS-DOS の上では、各種ワープロソフト、データベースソフト、表計算ソフト、作画ソフトなど、多くのソフトウェアが動作していますから、プロテクト解析の際の、最も大きなターゲットといってよいでしょう。そこで OS 個別の解説として、まずは、MS-DOSから解説してゆきます。

■構成するパーツ

MS-DOS は、主に IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM という 3 つのパーツから構成されます。このうちで、IO.SYS と MSDOS.SYS は、IPL によって読み出されます。COMMAND. COM は、MSDOS.SYS によって読み出されます。


IO.SYS は、主にハードウェアに固有の入出力を受け持ちます。ディスク入出力、キーボード、画面、プリンタなどはここで制御されます。MSDOS.SYSは、MS-DOSの本体でありシステムコールなどを受け持ちます。最後に、COMMAND.COM はユーザの入力するコマンドを解釈して実行する部分で、コマンドプロセッサと呼ばれています。

他には、デバイスドライバや常駐コマンドが結合されている場合 もあります。

■メモリレイアウト

MS-DOS 起動時のメモリレイアウトは、図 2.2 のようになっています (ただし version 3.10, PS98-127-XXX)。

■図 2.2 MS-DOS のメモリレイアウト



割り込みベクタテーブルの上には、システム共通域と呼ばれる PC-9801 本体の情報が格納されています。ここは特に MS-DOS とは関係ないところです。システム共通域の上には IO.SYS がロードされています。アドレスは 00600H に固定されています。IO. SYS の上には MSDOS.SYS がロードされます。ロードされる位置は IO.SYS のサイズによって異なります。ここで、デバイスドライバの指定があればデバイスドライバがロードされ、バッファの指定

があればバッファが確保されます。

続く領域には、COMMAND.COMがロードされます。このCOMMAND.COMは常駐部と非常駐部とに分れており、常駐部がMSDOS.SYS(デバイスドライバ等のある場合にはその上)に続く領域にロードされ、非常駐部はRAMの上限にロードされます。常駐部と非常駐部の中間はTPA(トランジェントプログラムエリア)と呼ばれ、ファイルのかたちで存在するプログラムは、ここにロードされて実行されます。

MS-DOS では、RAM の上限は 9FFFFH に制限されています。 これは、MS-DOS を最初に採用した IBM-PC の仕様によっているものなので、PC-9801 でもこれに従っており、動かすことはできません。

 $A0000H\sim$ BFFFFHにはテキスト VRAM とグラフィック VRAM が配置されます。それ以降の領域は ROM となっており、BASIC インタプリタや BIOS が格納されています(実際は拡張用に予約されている部分が多い。また、PC-9801U 以降の機種では拡張グラフィック VRAM が搭載される領域もある)。

■システムコール

OS を使用することによる恩恵は、システムコールを利用することができるということにあります。システムコールは、OS のサポートするほとんどの機能をユーザに開放したものであり、ユーザはそれを呼び出すことでファイル管理、メモリ管理などの高度な処理を、単純な手続きで使用することができるのです。

MS-DOS では、システムコールは INT 命令で呼び出すことに なっています。MS-DOS の提供するシステムコールとその機能は 以下のとおりです。

INT 20H …… プログラムの非常駐終了
INT 21H …… リクエストサービス
INT 25H …… アブソリュートディスクリード
INT 26H …… アブソリュートディスクライト

INT 27H …… プログラムの常駐終了

INT 29H … 特殊なデバイスへの1文字出力

INT 21H については、さらに細かな区分が必要となりますが、 詳細については、本書の目的からそのすべてを解説するわけにはい きません。適当な MS-DOS の参考書を参照してください。実際、 MS-DOS のシステムコールといえば INT 21H を指します。

■プログラムのロードと実行

MS-DOSでは、プログラムの実行は、コマンドファイルをシステムコールによってロードすることによって行われます。実際は、ユーザが投入したコマンドを COMMAND.COM が解釈し、必要な制御情報を作成したあとに、コマンドを実行するシステムコールを呼び出すのです。

コマンドの実行時には、PSP(プログラムセグメントプリフィクス)と呼ばれる 256 バイトのブロックが重要な意味を持ちます。 PSP は、プログラム実行開始時のレジスタ DS(ES)をセグメントベースとしたオフセット 0000H に配置されています。 PSP の構成は、図 2.3 のようになっています。

PSP に含まれる情報の利用については、応用編で触れています。 コマンドは大きく 2 つの形式に分けられ、それぞれ COM モデル、 EXE モデルと称されます。 COM モデルとは、メモリ上にロード

されるそのままのかたちで、ファイルに納められているコマンドであり、EXEモデルとは、メモリ上にロードされる際の情報を先頭に含んだコマンドのことです。前者は比較的小規模なプログラムに、後者は大規模なプログラムに用いられます。

■図 2.3 PSP

オフセット 05 06(%) 0 A 0E 最大メモリセグメント 00H INT20H 00H MSDOS. SYS~ OFAR CALL プログラム終了アドレス プログラム 致命的エラー処理 10H 中断アドレス システム予約領域 ーチンアドレス 環境セグメン 20H システム予約領域 予約領域 トアドレス 30H システム予約領域 40H システム予約領域 53 5C(***) 50H INT21H RETF システム予約領域 第1FCB 6C(* * *) 60H 第1FCBの続き 第2FCB 70H 第2FCBの続き 80H 文字数 文 字 列 0DH FOH パラメータ領域とデフォルトのDTA(※※※※)

[※] オフセット06Hからの1ワードにはセグメント内で有効なバイト数が入る(COMで有効)。

^{※※} 環境を表す文字列の入っている領域のセグメント、オフセットは0。

^{※※※ 2}つのFCBは10Hバイトしか離れていないためどちらかが有効。

^{※※※} DTAとして使うとパラメータの文字列は破壊される。

■DEBUG/SYMDEB

DEBUG と SYMDEB は、プログラム解読の際の助けとなる強力なデバッギングツールです。基礎編、応用編でもすでに登場していますが、資料編では、これらの起動法や機能について説明します。

○起動

起動は、MS-DOS のプロンプトが表示されている状態で、

A>DEBUG

または、

A>SYMDEB @

とします。DEBUGは MS-DOS version 2.11 で、SYMDEBは MS-DOS version 3.10 で用いるのがよいでしょう(どのバージョンとの組み合わせも動作します)。

ここから、説明を簡略化するために DEBUG を SYMDEB に含めます。機能的な違いについては、そのつど注釈を加えましょう。

○パラメータ

SYMDEB の起動時には、パラメータを与えることができます。 このパラメータには、ふだんコマンドを起動するときとまったく同 じものを与えます。たとえば、コマンド DUMP を、"README. DOC"というパラメータを与えた状態でデバッグできるようにする には、

A>SYMDEB DUMP.COM README.DOC 2

とします。気を付けなければならないのは、コマンド名には、必ず

拡張子までを含めた完全なファイル名を与えることです。環境変数 PATH に設定してあるからといって省略することはできません。

これでプログラム DUMP.COM がメモリ上にロードされ、パラメータとして"README.DOC"が与えられた状態になっています。 SYMDEBでは、パラメータにシンボルマップファイルを与える こともできますが、ここでの目的とは関係がありませんので無視し ます。

○コマンド

SYMDEB が起動すると、プロンプトとして"ー"が表示されています。ここでさまざまなコマンドを入力して、プログラムの実行を追跡し、また解析を行います。コマンドの機能については付録 \mathbf{A} を参照してください。

コマンドは、プロンプトが表示されている状態で、

コマンド文字 パラメータ

の形式で入力します。パラメータについては、コマンドごとに書式 が異なりますので、同様に付録Aを参照してください。

2.3 DISK BASICの構造

DISK BASIC は、PC-9801 本体に標準添付した OS であり、何もしなければ、DISK BASIC が立ち上がるようになっています。ただし、この場合は ROM-BASIC といい、ディスクファイルに関する操作や、日本語処理に関する機能が削除されています。これらの機能を使用するには、DISK BASIC のシステムディスクを使用する必要があります。システムディスクはディスクドライブを内蔵している機種であれば、標準で添付されているはずです。

■メモリレイアウト

DISK BASIC 起動時のメモリレイアウトは、図 2.4 のようになっています (ただし、version 4.0,品番 PC-98H47-MW(K))。


割り込みベクタの上には、MS-DOS と同様にシステム共通域と呼ばれる PC-9801 本体の情報が格納されています。システム共通域の上には、DISK BASIC のワークエリアが用意されています。

このワークエリアの上には各種 I/O バッファが用意され、その上が DISK BASIC テキストの格納領域、およびシステムスタック領域となります。ここはアドレス 0FFFFH までで、その上にディスクコードと呼ばれるモジュールがロードされます。ディスクコードは、MS-DOS でいう IO.SYS などと同様に IPL によって読み出されるものです。

また、ディスクコードのサイズは、DISK BASICのバージョン その他の条件によって大きく異なります(ディスクコードが、新たなディスクコードを読み込む場合もある)。 ディスクコードの上にはデータエリアが存在します。DISK BASIC でも RAM の上限は 9FFFFH に制限されています。データエリアと RAM の上限の間には、CLEAR 文によって機械語プログラム領域を設けることができます。

A0000H以降は、MS-DOSと同様です。

■図 2.4 DISK BASIC のメモリレイアウト



■プログラムのロードと実行

DISK BASIC は、OS としての機能と言語としての機能を持った特殊な環境です。言語としての機能は DISK BASIC 言語を解釈し、逐次実行して行くというものです。このとき、DISK BASIC

プログラムはメモリに置かれて、キーボードから打ち込まれるか、 LOAD コマンドによってディスクからロードされます。また DISK BASIC プログラムとは別に、機械語のプログラムも存在し、 DISK BASIC から CALL 文や USR 関数によって呼び出すことが できます。



282 ■資料編



マシン

実際のトリッキーなプログラムは、機械語自体でのアイデアもさることながら、マシンの機能を最大限に利用している場合も多いようです。そこで、マシンについての基礎的な知識が必要となるわけですが、ここでは、そのことについて資料として軽くまとめておきましょう。

3.1 割り込み

PC-9801 のサポートする割り込みは多岐にわたり、それぞれが多彩な機能を持っています。また、ハードウェアによって自動的に発生する割り込み(ハードウェア割り込み)と、INT 命令によって発生させる割り込み(ソフトウェア割り込み)があり、これを知っているのと知らないのとでは、解読において大きな差が出ます。

どの割り込みタイプにどのような機能が割り当てられているかは、使用する OS によっても異なりますが、表 3.1 として MS-DOS, DISK BASIC のそれぞれについてまとめておきます。双方で機能が共通の場合は、OS 不使用時にも使用可能な場合が多いようです。ハードウェアの違い(機種の相違、拡張ボードの有無など)によ

っても、割り込み機能には差が出ます。

PC-9801 においてサポートされる割り込みの一覧は、付録Bとしてまとめてあります。付録Bに示したものはあらゆる OS が動作していないときのものであり、BASIC や MS-DOS が動作すると、新たに割り込みが定義されたり、また内容が変更されたりします。

3.2 I/O

割り込みによってサポートされていない機能を使用する場合は、その機能をサポートするハードウェアに対して直接アクセスを行う必要がありますが、そのときに必要なのが I/O に対する知識です。ふつうハードウェアに対するアクセスは、I/O によって行われるからです。

I/O に関しては OS による違いの出ることはまずなく、違いが出るのは機種の相違、拡張ボードの有無などです。PC-9801 における I/O の一覧は、付録 C としてまとめてあります。

3.3 その他のことがら

その他の事項として、重要なことがらをあげておきます。

■メモリスイッチ

メモリスイッチは、選択可能な項目に関してユーザが行った設定 を保持するためのもので、ソフトウェアによる設定が可能で、かつ 電源を落としても、長期にわたってその内容が保持されるというも のです(不揮発性メモリが使用されている)。メモリスイッチは、 アドレス A3FE2H,A3FE6H,A3FEAH,A3FEEH,A3FF2H,A3FF6H の 6 個が設けられており、それぞれは SW1 \sim SW6 と名前が付けられています。

メモリスイッチの機能についての詳細は、本体添付のユーザーズマニュアルを参照することにして、ここではメモリスイッチの読み出し/設定の方法について説明しましょう。

メモリスイッチは不揮発性のメモリですが、通常は読み出しのみが許可されており、書き込みは行っても無視されます。書き込みを行えるようにするには、I/Oポートの 68H に 0DH を出力します。これでメモリスイッチが書き込み許可状態になり、メモリスイッチへの書き込みは有効となります。再び書き込み禁止の状態に戻すには、同じく I/Oポートの 68H に 0CH を出力します。

メモリスイッチの効果的なアクセスは、セグメントベースをテキスト VRAM と同じ、A000H にして行うのがよいでしょう。この場合はメモリスイッチへのアクセスだと気付かずに、テキスト VRAM へのアクセスだと思われる可能性大です。


■機種・CPU・クロック判別

PC-9800 シリーズの本体(カタログには CPU と記載されている)には、現時点で PC-9801 から PC-9801VX まで、さまざまなバリエーションが存在します。しかし、これらすべてに対応したプログラムを作ったり、また機種を限定して動作させたいときには、機種判別を行わなければなりません。また、CPU によって動作を変更したり、クロックによってタイミングのとり方を変えるなどするときには、それぞれ CPU 判別、クロック周波数の判別を行わなければなりません。そこで、ここでは機種判別、CPU 判別、クロ

ック周波数判別のための情報について説明します。

それぞれの判別を行うには、まずシステム共通域に含まれる 0000H:0501H の1 バイトを参照すればよく、機種情報のほか、 CPU 情報やクロック周波数の情報が含まれています。このアドレスの構成は、図 3.1 のようになっています。

■図3.3 0000H:0501Hの構成



まず機種の判別を行い、そこから CPU やクロック周波数の判別を行うのが順序です。機種の判別には、図 3.3 からもわかるようにビット $5\sim3$ を見ればよく、この値により PC-9801, PC-9801E/F/M/VF/VM/UV/VX, PC-9801U の範囲で判別を行うことができます。ここでは、かなりあらっぽい判別しか行えませんが、後述する CPU 情報や、クロック周波数の情報を組み合わせて、最終的な機種を決定します。

機種がわかれば CPU の判別です。判別にはビット 6 を見ます。 ここで注意しなくてはならないのは、機種によって CPU とビット 値の対応が異なるということです。特に問題となるのは、PC- 9801E/F/M/VF/VM/UV/VX のどれかであるという場合で、PC-9801E/F/M では 8086 のみの搭載、PC-9801VF/VM/UV では V30 のみの搭載、PC-9801VX では、V30 と 80286 の両方を搭載しているということで、1 ビットでは 3 つの情報を表すことができません。そこで、8086 と 80286 の情報を重ねて、同時に 2 つの CPU を表現することにします。ところが、PC-9801E/F/M とPC-9801VX の 80286 モードを判別することはできません。解決については後述します。

次にクロック周波数を判別します。判別にはビット 7 を見ます。 クロックが切り替えられる機種の場合、5MHz と 8MHz, 8MHz と 10MHz の 2 通りの切り替え方式を持ちますが、CPU と同様、情報の表現に 1 ビットしか使用できないため、5MHz と 10MHz を兼ねています。しかしこれは問題なく、8086 と V30 を判別すれば、おのずからクロック周波数も限定することができます。

さて、8086 と 80286 の区別ですが、同じ命令でありながら動作が微妙に異なる、という命令を実行させてみればすぐにわかります。これは、PUSH SP命令を用いればよく、8086 と 80286 で動作が異なるという特性を応用して CPU の判別を行います。具体的には、次のプログラムを参照してください。

MOV AX.SP

PUSH SP

MOV BP,SP

CMP AX, [BP]

POP SP

このプログラムが実行された時点で、ZF=0 であれば 80286、ZF=1であれば 8086です(V30 も同じ)。なぜこのような違いが

生じるのかというと、8086 ではレジスタ SP の内容をスタックに プッシュしてから、レジスタ SP を減じるのに対し、80286 では、 レジスタ SP の内容を減じたあとに、スタックへのプッシュを行い ます。すなわち、前者ではスタックに積まれている内容とレジスタ SP の内容が異なるのに対し、後者では等しくなり、よって CPU の判別が行えるわけです。

■メモリサイズ

メモリサイズを知っておくと、バッファの確保などに役立つ場合があります。メモリサイズにはユーザがメモリスイッチに設定するものと、システムが実際にチェックして、システム共通域に設定するものがあります。どちらを優先すればよいかといわれれば後者を優先したほうがよいでしょう。なぜなら、前者はあくまでもユーザが設定するものであり、メモリ増設を行っていなくても設定を多めにしておいたり、またメモリを減らしたのに設定を忘れている可能性もあるからです。万一メモリに異常があった場合でも、後者ではメモリチェックを行って、正常な部分のみが設定されます。

システムが調査したメモリサイズは、機種情報その他と同時に得ることができます。すなわち0000H:0501Hを参照し、ビット2~0を調べます。値とサイズの関係は、図 3.3 を参照してください。

なおシステム調査によるメモリサイズは、ユーザの設定したメモ リサイズを越えて設定されることはありません。

A PPENDIX

A. SYMDEB機能一覧

ここでは、MS-DOS上のツールである SYMDEB について、 その機能を一覧として示します。なお、一覧中の略語は以下の意味 を持ちます。

名前	意味		
SYMBOL	シンボルファイルからのシンボルです。		
LINE	行番号を意味します。ソースデバッグを行っているときにのみ意味があり ます。		
NUM	数値を表します。数値には以下に示すサフィックスを付加することで、数値の型を変えることができます。 Y : 2 進数		
	O, Q:8進数		
	T : 10進数		
	H : 16進数(省略可)		
	DEBUGでは、数値はすべて16進数です。		
ADDR	、アドレスを表します。アドレスは、		
	セグメント:オフセット		
	の形式か、		
	オフセットアドレス		
	のみの形式で指定します。		
RANGE	アドレスの範囲を表します。範囲は、		
	<addr> <addr></addr></addr>		
	の形式か、		
	<addr> L <num></num></addr>		
STRING	文字列を表します。文字列は、'か"でくくります。その文字そのものを表すには、文字を2個続けます。		

名前	意味
EXP	式を表します。式中には、以下の演算子を使用することができます。 単項演算子: +, -, NOT, SEG, OFF,BY, WO, DW, POI, PORT, WPORT
	二項演算子:*, /, MOD, :, +, -, AND, XOR, OR
TYPE	型を表します。 型には以下の文字を使用することができます。
	A:アスキー文字列
	B:バイト
	W:7-F
	D:ダブルワード
	S:単精度浮動小数点実数 (4 バイト長)
	L: 倍精度浮動小数点実数 (8 バイト長)
	T:10バイト浮動小数点実数
LIST	数値のリストを表します。
PORT	1/0アドレスを表します。

書 式	機能	
?	コマンド一覧の表示	_
Q	SYMDEBの終了	0
D <type><addr> D<type><range></range></type></addr></type>	メモリのダンプ	0
E <type><addr><list></list></addr></type>	メモリ内容の変更	0
I <port></port>	ポートからの入力	0
O <port><num></num></port>	ポートへの出力	0
A <addr></addr>	アセンブル	0
U <addr> U<range></range></addr>	逆アセンブル	0
C <range><addr></addr></range>	メモリ内容の比較	0
F <range><list></list></range>	メモリの充塡	0
M <range><addr></addr></range>	メモリ内容のコピー	0
S <range><list></list></range>	メモリ内容の検索	0
? <exp></exp>	式の計算	
H <num><num></num></num>	和と差の計算	0
$G = \langle ADDR \rangle \langle ADDR \rangle$	プログラムの実行	0

書 式	機能	DEBUG
T= <addr><num></num></addr>	プログラムのシングルステップ実行	0
P= <addr><num></num></addr>	プログラムのシングルステップ実行	
BP <num><addr> <num><string></string></num></addr></num>	ブレークポイントの設定	-
BC <num></num>	ブレークポイントの解除	_
BD <num> BD *</num>	ブレークポイントの無効化	-
BE *	ブレークポイントの有効化	_
R<レジスタ名 >	レジスタ値の表示	0
R<レジスタ名 >=< NUM>	レジスタ値の設定	
RF	フラグレジスタの表示・設定	0
K <num></num>	スタックフレームの表示	_
L <addr><ドライブ> <セクタ><セクタ数></addr>	ファイル・セクタの読み込み	0
W <addr><ドライブ> <セクタ>< セクタ数></addr>	ファイル・セクタの書き込み	0
N<引数>	ファイル名・引数の設定	0
!<コマンド>	コマンドの実行	-
< , > , = , , , -	リダイレクト	
* <コメント>	コメントの表示	

B PC-9801割り込み一覧

PC-9801でサポートされる割り込み(内部、外部含む)の一覧を示します。なお、これらは OS が起動していることを前提としていないため、OS が起動すれば割り込みの種類が増し、変更されることも考えられます。

タイプ番号	ベクタアドレス	機能	備考
0 0 H	0000H~0003H	除算エラー割り込み	* 1
0 1 H	0004H~0007H	シングルステップ割り込み	* 1
0 2 H	0008H~000BH	マスク不能割り込み(NMI)	
0 3 H	000CH~000FH	トラップ (INT3)	* 1
0 4 H	0010H~0013H	オーバフロー割り込み(INTO)	* 1
0 5 H	0014H~0017H	COPYキー割り込み	
0 6 H	0018H~001BH	STOPキー割り込み	
0 7 H	001CH~001FH	インターバルタイマ	* 1
08H	0 0 2 0 H~0 0 2 3 H	タイマ	
0 9 H	0024H~0027H	キーボード	
0 A H	0028H~002BH	CRTV(垂直帰線)	* 2
0 B H	002CH~002FH	拡張バス(INTO)	* 2
0 C H	0030H~0033H	RS-232C	
0 DH	0034H~0037H	拡張バス(INT1, CMT)	* 2
0 E H	0038H~003BH	拡張バス(INT2, ODA系プリンタ)	
0FH	003CH~003FH	システム予約	* 2
1 0 H	0 0 4 0 H~0 0 4 3 H	セントロニクス系プリンタ	* 2
11H	0044H~0047H	拡張バス(INT3, ハードディスク)	* 2
12H	0048H~004BH	拡張バス(INT41, 640KBデイスク)	
1 3 H	004CH~004FH	拡張バス(INT42、1MBディスク)	
1 4 H	0050H~0053H	拡張バス(INT5)	* 2
1 5 H	0054H~0057H	拡張バス(INT6)	* 2
1 6 H	0058H~005BH	数値演算プロセッサ(8087)	* 2
17H	005CH~005FH	ノイズ (システム予約)	* 2
1 8 H	0060H~0063H	キーボードBIOS、CRT BIOS	
1 9 H	0 0 6 4 H~0 0 6 7 H	RS-232C BIOS	
1 A H	0068H~006BH	CMT BIOS、プリンタBIOS	
1 BH	006CH~006FH	ディスクBIOS	
1 CH	0070H~0073H	カレンダ、タイマBIOS	
1 DH	0074H~0077H	システム予約	* 2
1EH	0078H~0077H	N88-BASIC	T 2
1FH	007CH~007FH	システム予約	
20H~3 F H	0080H~00FFH	システム予約	
40H~7FH	0100H~01FFH	ユーザに解放	
80H~FFH	0200H~03FFH	システム予約	

^{* 1} IRET命令へのポインタが設定されている

^{* 2} EOI発行ルーチンへのポインタが設定されている

C PC-98011/O一覧

PC-9801 でサポートされる I/O の一覧を示します。なおこれらは現時点でのものであり、ハードウェアによっては存在しないもの、または、新たにハードウェアが付け加わることもあり得ます。

ポートアドレス	対応ハードウェア
0 0 0 0 0 ×A ₀ 0	割り込みコントローラµPD8259A(マスタ)
0 0 0 0 1 ×A ₀ 0	割り込みコントローラµPD8259A(スレーブ)
0 0 0 A ₃ A ₂ A ₁ A ₀ 1	DMAコントローラμPD8237A-5
0 0 1 0 ××× 0	カレンダ時計µPD1990(4990)
$0 \ 0 \ 1 \ 0 \times A_1 A_0 \ 0$	DMAバンク
$0 \ 0 \ 1 \ 1 \times \times A_0 \ 0$	RS-232CインタフェースμPD8259A
0 0 1 1 ×A,A,0	システムポートμPD8255A -5
$0 \ 1 \ 0 \ 0 \times A_1 A_0 \ 0$	プリンタインタフェースμPD8255A-5
$0 1 0 0 \times \times A_0 1$	キーボードインタフェースμPD8251A
$0 1 0 1 \times \times A_0 0$	マスク不能割り込み制御
0 1 0 1 ×A,A ₀ 1	320KBディスクインタフェース µPD 8255A-5
0 1 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 0	CRTコントローラµPD7220
1 1 0 ××× 0	予約
0 1 1 1 A ₂ A ₁ A ₀ 0	CRTコントローラµPD52611
0 1 1 1 ×A,A,1	タイマコントローラμPD8253-5
1 0 0 0 0 A ₁ A ₀ 0	固定ディスクインタフェース
1 0 0 0 0 ×× 1	予約
1 0 0 0 0 A ₁ A ₀ 1	BRANCH4670
1 0 0 0 1 A ₁ A ₀ 0	サウンドボード
1 0 0 1 ×A ₁ A ₀ 0	1MBディスクインタフェース μPD765A
1 0 0 1 0 A ₁ A ₀ 1	CMTインタフェース μPD 8251A
1 0 0 1 1 0 A ₀ 1	GPIBスイッチ
10011101	予約
0 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 0	グラフィックコントローラ μPD 7220
0 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 1	文字フォントROM
0 1 1 0 A ₁ A ₀ 0	HDLC/SDLC μPD7201
1 0 1 1 1 ×× 0	予約
1 0 1 1 ××× 1	HDLC/SDLC μPD7253/μPD8255
1 1 0 0 0 A, A, O	ODA 系プリンタインタフェース μPD8255 A-5

ポートアドレス	対応ハードウェア
1 1 0 0 1 A, A, 0	640KBディスクインタフェース μPD765A
1 1 0 0 A ₂ A ₁ A ₀ 1	GPIBインタフェース μPD7210
1 1 0 1 ×A ₁ A ₀ 1	マウスコントロール
1 1 0 1 1 0 1 1	内部サウンド周波数設定
1 1 0 1 1 A ₁ A ₀ 1	マウス割り込み時間設定
1 1 1 0 0 0 0 0	キーボードインタフェース(スキャン方式)
5	
1 1 1 0 1 1 0 0	

注:×は、特に値を問わないことを意味する(多くの場合0を設定)。

D INDEX

●あ行

アドレシングモード 264 暗号化 175 異常なファイル 37 イミーディエイトモード 264 インターバルタイマ割り込み 157 演算 176 親プロセス 146

●か行

解読 17 かくされたファイル 35 環境変数 40 キー 175 逆アセンブルリスト 19 グラフィックVRAM 199 子プロセス 146

●さ行

シークレット属性 199 システムコール 62,275 定石 92 シングルステップ割り込み 141,244 スタック 201 セグメント 257 セグメント外 CALL 109 セグメント外 RET 113

●た·な行

タイムアウト割り込み 164 タイプ 237 ダミーファイル 129 チェックルーチン 17 ディスクBIOS 38 ディレクトリ 117 テキスト表示属性 198 テキストVRAM 195 ニーモニック 19

●は行

汎用レジスタ 260
 バンク切り換え 225
 バラメータインタフェース 239
 比較検討 37
 不可視属性 31
 復元する方法 193
 フラグレジスタ 262
 不良クラスタ 117
 ブートストラップローダ 270
 ブレークポイント 135
 プリフィクス命令 90
 プリフェッチキュー 221, 266

●ま行

未定義命令 100 メモリスイッチ 284 メモリモード 264 メモリレイアウト 259

●ら・わ行

レジスタモード 264 ロギング 5¹ 割り込み 283, 292 割り込みベクタテーブル 267

\bullet A

AAD <N> 101
AAM <N> 101
ADD 89
AF 262
AUTOEXEC. BAT 34
AX 260

●B

BIU 222 BP 261 BX 261

CX 261

OC

CF 262 CHKEXE1. COM 153 CHKEXE3. COM 166 CHKPAR, COM 149 CHKTIME, COM 80 CHKTYPE, COM 70 CHKWAIT, COM 66 CLRMEM. COM 170 COMMAND. COM 29, 273 CONFIG. SYS 34 CPU 255 CS 261

DEBUG 278 DEVICE 34 DF 263 DI 261 DIG. COM 35 DISK BASIC 280 DISK BASIC のメモリレイアウト 281 DIV 80 DLOG, COM 51 DREG. COM 41 DS 261 DX 261

●E~G

ES 261
EU 221
FAT 117
FAT. COM 121
FAT ID 118
getfat() 119
GET-PARENT-ENV 148

●I ~J

IF 263

IN 86, 115 INT命令 103 INTDO. COM 104 INT 08H 231 INT 1BH 38 INT 1CH 230 INT 20H 276 INT 21H 276

PSP 276 INT 25H 276 INT 26H 276 PUSH < REG> 85 INT 27H 276 ●Q~R INT 29H 276 OUEST1. ASM 86 INT 3命令 135 OUEST2. ASM 91 INT3. COM 138 r/m16 101 1/0 284, 294 IO. SYS 29, 273 **e**S IP 262 SF 263 IPL 20, 272 SHELL 34 JMP <次のアドレス> 85 SI 261 ●M~N SINGLE. COM 245 SINGLE2. COM 249 MOV CS 101 SP 261 MOVE < REG>. < REG> 85 SS 261 MS-DOS 19, 273 MS-DOSのディスクフォーマット 118 SUB 89 SYMDEB 278, 290 MS-DOS のメモリレイアウト 274 MSDOS, SYS 29, 273 OT~Z MUL 89 TF 263 NOP 85 V30 256 N88-DISK BASIC 19 XCHG < REG>, < REG> 85 ●O~P XLAT命令 102 OF 263 ZF 263 OS 19, 269 ●その他 OUT 86, 115 0クリア 97 OVERA, COM 216 0テスト 95

80286 256

8086 255

OVERB, COM

POP < REG > 85 POP CS 101 PROTIME. COM 75

PF 263

216

『PC-9800シリーズ ザ・プロテクトII』

プログラム解読法入門 別売ディスクパック版のお知らせ

最新のテクニックの粋を集めてお贈りするプロテクト技術の数々。果して究極のプロテクトは可能か? 本書では、好評の姉妹編『PC-9800シリーズ ザ・プロテクト』で予告した解読をしにくくするためのテクニックを、初めて公開しました。いくら強いプロテクトでもプログラムを解読され、チェックルーチンをはずされてしまったのでは元も子もありません。本書は、この解読プロテクトに関するあらゆる疑問に、できるだけ詳しく解答しました。読者の皆さんにはご理解いただけたかと思います。

しかし、本書にかぎらず、コンピュータの技術を紙面だけで理解するにはどうしても限界があります。そこで、読者のプロテクト技術をより一層確かなものとするために、別売ディスクパック版として、紙の上ではなく本当のプロテクト技術に触れていただくよう、本書に収められたすべてのプログラムと、紙面の都合で掲載しきれなかったプログラムを、一枚のフロッピディスクに収録しました。本書をさらにご理解いただくために、是非ともご活用ください。

3.5インチ2DD版定価5800円送料300円5 インチ2DD版定価5800円送料300円5 インチ2HD版定価5800円送料300円8 インチ2D 版定価5800円送料300円

お求めは、最寄りの書店、マイコンショップ、または直接弊社宛に現金書留にてお願いいたします。なお、現金書留の際にはご希望の書名、製品名、メディア、住所、氏名、電話番号等を明記の上、送料(300円)を添えてお申し込みください。

秀和システムトレーディング株式会社

〒107 東京都港区赤坂8-5-29 チェッカービル

姉妹編

『PC-9800シリーズ ザ・プロテクト』

別売ディスクパック版のお知らせ

既刊「PC-9800シリーズ ザ・プロテクト」に収録されたプロテクトプログラム、およびその応用プログラムを含め、100種類のプロテクトを施したフロッピディスクが用意されております。本ディスクには、これら 100 種類のプロテクトのすべてをチェックするプログラムが含まれております。このディスケットで立ち上げることによって、そのプログラムが起動するようになっています。読者の皆さんは、このディスケットの、できるだけ忠実な複製を作るよう挑戦してください。作成した複製をドライブ装置に入れて立ち上げれば、あなたの複製が 100 種類のうち、いくつまでクリアしたかを採点して表示します。

また、本ディスクパック版にはこのプロテクトとは別に、本文中に掲載されたすべてのソースプログラム、およびオブジェクトプログラムが収録されております。これにより皆さんは打ち込む手間も省け、より能率的にご理解いただけるものと思います。

3.	5インチ2DD版	定価5800円	送料300円
5	インチ2DD版	定価5800円	送料300円
5	インチ2HD版	定価5800円	送料300円
8	インチ2D 版	定価5800円	送料300円

お求めは、最寄りの書店、マイコンショップ、または直接弊社宛に現金書留にてお願いいたします。なお、現金書留の際にはご希望の書名、製品名、メディア、住所、氏名、電話番号等を明記の上、送料(300円)を添えてお申し込みください。

秀和システムトレーディング株式会社

〒107 東京都港区赤坂8-5-29 チェッカービル

PC-9800シリース" ザ・プロテクト II

プログラム解読法入門

発行日 1987·3·21 初版第1刷 1987·11·28 初版第2刷

著 者 井上智博·技術開発室©



発行者 牧谷秀昭

発行所 秀和システムトレーディング株式会社 東京都港区赤坂8-5-29チェッカービル 〒107

印刷所 共同印刷株式会社

ISBN4-87966-116-3 C3055 ¥2200E

落丁本・乱丁本はお取り替え致します。なお、本書に関するご質問は小社編集部宛、ご質問の主旨、住所、氏名、電話番号等明記の上、書面にてお願い致します。

